

PROGRAMMAZIONE E FINANZA

Livello Base — Gli indici che guarda la banca

Dispensa di ripasso · Sezione 1 del corso

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

Lezione 1 Perché la finanza aziendale non è "solo per le banche"

Lezione 2 Ripasso essenziale: da dove si parte

Lezione 3 Il DSCR: l'indice che decide più di ogni altro

Lezione 4 PFN/EBITDA: quanto sei indebitato rispetto a quanto produci

Lezione 5 L'Altman Z'-Score: il segnale d'allarme che pochi guardano

Lezione 6 Il rating di bancabilità A-E: come si mettono insieme tutti gli indici

Questa dispensa raccoglie, lezione per lezione, gli obiettivi, i punti chiave da ricordare, i riferimenti normativi, gli errori più comuni e un esercizio con soluzione. Usala per ripassare dopo ogni video e prima del quiz di fine sezione.

Questo primo livello è pensato per l'imprenditore, il responsabile amministrativo o lo studente che conosce già il bilancio e gli indici di base (guide Contabilità e Controllo di gestione) e vuole fare il passo successivo: leggere la propria azienda con gli occhi di chi deve decidere se finanziarla. In sei lezioni si imparano a calcolare e interpretare i tre indicatori che pesano di più in un'istruttoria di credito, cioè il DSCR, il rapporto PFN/EBITDA e l'Altman Z'-Score, e a combinarli con gli indici già noti in un giudizio sintetico di bancabilità su scala A-E. Il filo conduttore resta Verdi Srl, con gli stessi numeri di bilancio delle guide precedenti. Gli indici calcolati qui sullo storico diventeranno, nel Livello Intermedio, gli indici prospettici del business plan.

Lezione 1 — Perché la finanza aziendale non è "solo per le banche"

OBIETTIVI

- Distinguere la finanza aziendale come strumento di autodiagnosi dalla finanza come semplice adempimento verso la banca.
- Riconoscere le tre domande a cui rispondono gli indici di bancabilità: rimborso, indebitamento, solidità.
- Collegare il monitoraggio degli indici all'obbligo di assetti adeguati previsto dal Codice civile.
- Impostare un'abitudine di controllo periodico, non legata solo alle richieste di finanziamento.

PUNTI CHIAVE

- Gli indici di bancabilità misurano la salute dell'azienda, non solo la sua probabilità di ottenere credito.
- Rispondono a tre domande: capacità di rimborso, peso del debito, solidità complessiva.
- La banca guarda la cassa e la struttura patrimoniale prima dell'utile.
- Monitorarli rientra negli assetti adeguati richiesti dall'art. 2086 c.c. e dal Codice della crisi.
- Conoscerli in anticipo permette di presentarsi in banca con un piano, non con delle sorprese.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2086, comma 2, Codice civile** — obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi.
- **D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 3, comma 3** — gli assetti devono consentire di rilevare squilibri economico-finanziari e di verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi.
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06** — orientamenti europei sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti, che chiedono alle banche di basare la valutazione del merito creditizio sui flussi di cassa futuri dell'impresa (trattate nella Lezione 3).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Calcolare gli indici solo quando serve un finanziamento.** Conseguenza: i problemi emergono quando non c'è più tempo per correggerli. Come evitarlo: aggiornare gli indici almeno a ogni chiusura di bilancio e, meglio, con cadenza trimestrale.
2. **Considerare l'utile come misura sufficiente della salute aziendale.** Conseguenza: un'azienda in utile può comunque non riuscire a pagare le rate. Come evitarlo: affiancare sempre all'utile un indicatore di cassa.

3. **Delegare completamente la lettura dei numeri al consulente.** Conseguenza: in un colloquio con la banca l'imprenditore non sa spiegare i propri dati, e questo genera diffidenza. Come evitarlo: conoscere almeno il significato e l'ordine di grandezza dei propri indici principali.
4. **Considerare gli indici della banca come un giudizio "esterno" da subire.** Conseguenza: si reagisce invece di pianificare. Come evitarlo: usarli come obiettivi interni di gestione.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Il titolare di Verdi Srl afferma: "Abbiamo chiuso con 15.000 € di utile, quindi abbiamo 15.000 € in più da usare per pagare le rate del mutuo". Sapendo che nell'anno gli ammortamenti sono stati di 4.000 € e i crediti verso clienti sono aumentati di 8.000 €, senza nuovi investimenti né finanziamenti, verifica l'affermazione e spiega quale delle tre domande del finanziatore è coinvolta.

Soluzione

Il flusso di cassa della gestione operativa si calcola partendo dall'utile, aggiungendo i costi che non comportano uscite di cassa e sottraendo gli assorbimenti di capitale circolante:

- Utile netto: 15.000 €
- ◦ Ammortamenti (costo non monetario): 4.000 €
- – Aumento dei crediti verso clienti (vendite non ancora incassate): 8.000 €
- = Flusso di cassa operativo: **11.000 €**

L'affermazione è quindi inesatta: la cassa effettivamente generata è di 11.000 €, cioè 4.000 € in meno dell'utile. La domanda coinvolta è la prima, "l'azienda genera abbastanza cassa per pagare le rate?", alla quale risponde il DSCR (Lezione 3). È lo stesso calcolo svolto nella guida Contabilità (Lezione 22) e nella guida Controllo di gestione (Lezione 13).

Lezione 2 — Ripasso essenziale: da dove si parte

OBIETTIVI

- Richiamare i tre documenti di bilancio e il ruolo di ciascuno nell'analisi del credito.
- Ricalcolare gli indici di base di Verdi Srl (ROE, ROI, ROS, Current Ratio, Quick Ratio, Autonomia finanziaria).
- Distinguere gli indici storici da quelli prospettici introdotti in questa guida.
- Costruire la "scheda dati" di Verdi Srl che verrà usata in tutte le lezioni successive.

PUNTI CHIAVE

- Gli indici di bancabilità si costruiscono sui tre documenti di bilancio e sugli indici di base.
- Il Conto Economico fornisce la capacità reddituale, lo Stato Patrimoniale la struttura, il Rendiconto la cassa.
- Le banche valutano la situazione attuale e quella prospettica, come chiedono le Linee Guida EBA.
- La scheda dati di Verdi Srl è il punto di partenza di tutte le lezioni del livello.
- Verdi Srl è redditizia, sufficientemente liquida, ma poco patrimonializzata.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2423 e seguenti Codice civile** — redazione del bilancio d'esercizio; gli schemi di Stato Patrimoniale (art. 2424) e Conto Economico (art. 2425) sono la fonte dei dati per tutti gli indici.
- **Art. 2425-ter Codice civile e OIC 10** — rendiconto finanziario, base per il calcolo dei flussi di cassa.
- **OIC 12** — composizione e schemi del bilancio d'esercizio.
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 128-129** — la banca considera la situazione finanziaria attuale e prospettica e verifica che le proiezioni finanziarie del cliente siano realistiche e ragionevoli.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Saltare il ripasso e partire dagli indici avanzati.** Conseguenza: si calcolano DSCR e Z'-Score senza capire da dove vengono i numeri. Come evitarlo: costruire sempre prima la scheda dati.
2. **Mescolare dati di esercizi diversi.** Conseguenza: indici incoerenti (ad esempio ricavi dell'anno corrente con un Patrimonio Netto dell'anno precedente). Come evitarlo: indicare in testa alla scheda l'esercizio di riferimento.

3. **Confondere Totale Attivo e Capitale Investito.** Conseguenza: ROI non confrontabili nel tempo o tra aziende. Come evitarlo: dichiarare sempre quale definizione di capitale investito si usa e mantenerla costante.
4. **Considerare un indice isolato come un giudizio definitivo.** Conseguenza: un ROE alto fa sembrare solida un'azienda in realtà molto indebitata. Come evitarlo: leggere sempre redditività, liquidità e indebitamento insieme.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Alfa Srl, un'azienda commerciale di confronto, presenta: Ricavi 400.000 €, Reddito Operativo 24.000 €, Utile netto 11.400 €, Patrimonio Netto 76.000 €, Totale Attivo 320.000 € (assunto anche come Capitale Investito), Attivo Circolante 150.000 € di cui rimanenze 50.000 €, Passivo Corrente 130.000 €. Calcola i sei indici di base e confrontali con quelli di Verdi Srl.

Soluzione

Indice	Calcolo	Alfa Srl	Verdi Srl
ROE	$11.400 \div 76.000$	15,0%	25,0%
ROI	$24.000 \div 320.000$	7,5%	14,7%
ROS	$24.000 \div 400.000$	6,0%	8,8%
Current Ratio	$150.000 \div 130.000$	1,15	1,36
Quick Ratio	$(150.000 - 50.000) \div 130.000$	0,77	1,07
Autonomia finanziaria	$76.000 \div 320.000$	23,8%	28,6%

Alfa Srl ha ricavi più alti ma è meno redditizia, meno liquida (il Quick Ratio sotto 1 indica che senza vendere il magazzino non riuscirebbe a coprire i debiti a breve) e meno patrimonializzata, con un'autonomia finanziaria sotto la soglia di attenzione del 25% indicata nella guida Controllo di gestione (Lezione 9). Useremo Alfa Srl come termine di confronto negli esercizi delle prossime lezioni.

Lezione 3 — Il DSCR: l'indice che decide più di ogni altro

OBIETTIVI

- Definire il DSCR e identificare correttamente numeratore e denominatore.
- Calcolare il DSCR di Verdi Srl e interpretarlo rispetto alle soglie usate nella prassi bancaria.
- Stimare la rata massima sostenibile e la tenuta dell'indice in uno scenario avverso.
- Spiegare perché il DSCR è coerente con l'impostazione delle Linee Guida EBA/GL/2020/06.

PUNTI CHIAVE

- Il DSCR confronta la cassa disponibile con le rate (capitale + interessi) del periodo.
- È l'indice più coerente con l'impostazione delle Linee Guida EBA, che privilegiano i flussi futuri rispetto alle garanzie.
- Soglie di prassi: sopra 1,2-1,25 è un segnale di salute, sotto 1 è un segnale d'allarme.
- Verdi Srl ha un DSCR di 1,67 e regge un calo del flusso del 28% restando sopra 1,2.
- La capacità di rata libera (4.000 € annui per Verdi Srl) è il primo dato da conoscere prima di chiedere un nuovo mutuo.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 119-120** — i flussi di cassa dell'attività ordinaria sono la fonte primaria di rimborso; la garanzia non può da sola giustificare la concessione del credito.
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 156-158** — analisi di sensitività della capacità di rimborso in scenari avversi (calo di ricavi e margini, perdita di clienti o fornitori rilevanti).
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 267 e Allegato 3** — il DSCR e il rapporto tra debito ed EBITDA tra le metriche e i covenant finanziari da monitorare.
- **Nota Banca d'Italia n. 13 del 20 luglio 2021** — attuazione in Italia degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti.
- **D.Lgs. 14/2019, art. 3, comma 3, lett. b** — verifica della sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi (guida Crisi d'impresa, Lezione 4, sul DSCR trimestrale).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare l'utile netto come numeratore.** Conseguenza: si ignorano ammortamenti, variazioni del circolante e investimenti, e il DSCR risulta distorto. Come evitarlo: partire dall'EBITDA o dal flusso operativo e dichiarare le rettifiche.
2. **Dimenticare la quota capitale al denominatore.** Conseguenza: si calcola in realtà una copertura degli interessi, molto più "generosa" del DSCR. Come evitarlo: il denominatore è sempre capitale + interessi.

3. **Calcolarlo solo sullo storico.** Conseguenza: non si vede l'effetto di un nuovo mutuo. Come evitarlo: ricalcolarlo includendo le rate future (Lezione 12).
4. **Confondere un DSCR di poco superiore a 1 con un risultato tranquillizzante.** Conseguenza: basta un piccolo calo del fatturato per scendere sotto 1. Come evitarlo: verificare sempre la tenuta in uno scenario avverso.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Con un DSCR obiettivo di 1,25 e un flusso disponibile di 20.000 €, calcola la rata annua massima che Verdi Srl può sostenere e la capacità di rata ancora libera rispetto al mutuo attuale. Poi calcola il DSCR di Alfa Srl (Lezione 2), che ha un flusso disponibile di 30.000 € e rate annue di 27.000 €, e commentalo.

Soluzione

Verdi Srl. - Rata massima sostenibile = $20.000 \div 1,25 = 16.000 \text{ €}$ - Rata attuale = 12.000 €
- Capacità libera = $16.000 - 12.000 = 4.000 \text{ € all'anno}$

Questa capacità è un dato importante per il progetto del nuovo punto vendita (Lezione 11): una nuova rata superiore a 4.000 € all'anno dovrà essere coperta, almeno in parte, dai flussi generati dal nuovo investimento, ed è proprio ciò che il Cash Flow previsionale dovrà dimostrare (Lezione 12).

Alfa Srl. - $\text{DSCR} = 30.000 \div 27.000 = 1,11$

La cassa copre le rate, ma con un margine dell'11%, sotto la soglia di prassi di 1,2. Basta un calo del flusso di circa il 10% (da 30.000 € a 27.000 €) perché il DSCR scenda a 1. Una banca considererebbe questo profilo debole e potrebbe chiedere garanzie aggiuntive o una durata più lunga del finanziamento per ridurre la rata.

Lezione 4 — PFN/EBITDA: quanto sei indebitato rispetto a quanto produci

OBIETTIVI

- Calcolare la Posizione Finanziaria Netta e l'EBITDA partendo dal bilancio.
- Interpretare il rapporto PFN/EBITDA come numero di anni necessari per rimborsare il debito.
- Valutare il risultato rispetto alle fasce orientative e alle specificità del settore.
- Distinguere le operazioni che migliorano davvero l'indice da quelle che lo lasciano invariato.

PUNTI CHIAVE

- La PFN misura il debito finanziario al netto della liquidità; l'EBITDA approssima la cassa operativa annua.
- PFN/EBITDA indica in quanti anni l'azienda rimborserebbe il debito con la sola cassa operativa.
- Fasce orientative: sotto 3 gestibile, tra 3 e 4-5 da monitorare, oltre segnale di indebitamento pesante.
- Verdi Srl ha un PFN/EBITDA di 2,5: posizione solida su questo fronte.
- Rimborsare il debito con la propria cassa non migliora la PFN: servono più EBITDA o nuovi mezzi.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, Allegato 3, sezione B** — tra le metriche per il credito alle imprese: EBITDA, debito fruttifero/EBITDA, rapporto di copertura del servizio del debito.
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 267** — PFN/EBITDA, copertura degli interessi e DSCR come esempi di covenant finanziari da monitorare.
- **Art. 2424 Codice civile, voci D.4 e C.IV del passivo e dell'attivo** — debiti verso banche e disponibilità liquide, da cui si calcola la PFN.
- **OIC 19 (Debiti) e OIC 14 (Disponibilità liquide)** — criteri di rilevazione delle voci che compongono la PFN.
- **OIC 16** — ammortamento delle immobilizzazioni materiali, componente dell'EBITDA (guida Contabilità, Lezione 13).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare il debito lordo invece della PFN.** Conseguenza: si sovrastima l'indebitamento di un'azienda liquida. Come evitarlo: sottrarre sempre le disponibilità liquide e dichiararlo.

2. **Dimenticare debiti finanziari diversi dalle banche** (leasing, finanziamenti dei soci) quando la banca li include. Conseguenza: l'indice calcolato internamente non coincide con quello della banca. Come evitarlo: chiedere quale definizione di PFN viene usata e ricalcolarla allo stesso modo.
3. **Usare un EBITDA "gonfiato" da componenti non ricorrenti**. Conseguenza: un indice che migliora solo per un anno eccezionale. Come evitarlo: escludere i proventi straordinari e ragionare su un EBITDA normalizzato.
4. **Leggere l'indice senza guardare la stagionalità della cassa**. Conseguenza: una cassa alta al 31 dicembre può non essere rappresentativa del resto dell'anno. Come evitarlo: confrontare la PFN di fine anno con quella media dei mesi.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Alfa Srl (Lezioni 2-3) ha Debiti verso banche per 150.000 €, Cassa e Banca per 30.000 €, Reddito Operativo di 24.000 € e Ammortamenti di 14.000 €. Calcola PFN, EBITDA e PFN/EBITDA. Poi rispondi: se Alfa Srl usasse 20.000 € della propria cassa per rimborsare anticipatamente una parte del debito bancario, come cambierebbe l'indice?

Soluzione

- $\text{PFN} = 150.000 - 30.000 = \mathbf{120.000 \text{ €}}$
- $\text{EBITDA} = 24.000 + 14.000 = \mathbf{38.000 \text{ €}}$
- $\text{PFN/EBITDA} = 120.000 \div 38.000 = \mathbf{3,16}$

Alfa Srl si trova nella fascia "da monitorare" (tra 3 e 4-5).

Rimborso anticipato con la cassa: - Debiti verso banche = $150.000 - 20.000 = 130.000 \text{ €}$ -
Cassa = $30.000 - 20.000 = 10.000 \text{ €}$ - $\text{PFN} = 130.000 - 10.000 = \mathbf{120.000 \text{ €}}$ (invariata)

L'indice **non cambia**: la PFN è già al netto della cassa, quindi usare la liquidità per rimborsare il debito sposta denaro da una voce all'altra senza ridurre l'indebitamento netto. Per migliorare davvero il PFN/EBITDA servono più EBITDA (maggiore redditività operativa) o nuova cassa generata dalla gestione o apportata dai soci. Il rimborso anticipato riduce invece gli interessi futuri, ma diminuisce anche la liquidità disponibile per gli imprevisti.

Lezione 5 — L'Altman Z'-Score: il segnale d'allarme che pochi guardano

OBIETTIVI

- Spiegare l'origine e la logica statistica dell'Altman Z'-Score.
- Calcolare le cinque variabili e il punteggio complessivo per Verdi Srl.
- Collocare il risultato nelle tre fasce (sicura, grigia, di allerta) e individuare le leve di miglioramento.
- Conoscere i limiti del modello e la variante Z'' per le aziende non manifatturiere.

PUNTI CHIAVE

- Lo Z'-Score combina cinque indici di bilancio in un punteggio predittivo del rischio di insolvenza.
- La versione Z' usa il Patrimonio Netto contabile e si applica alle società non quotate.
- Fasce: oltre 2,9 zona sicura, tra 1,23 e 2,9 zona grigia, sotto 1,23 zona di allerta.
- Verdi Srl ha uno Z' di 1,97 (zona grigia), con le debolezze principali su X1 e X4.
- Conta più la tendenza nel tempo del singolo valore; per le aziende non manifatturiere è utile la verifica con lo Z''.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **E. I. Altman (1968)**, *Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy*, Journal of Finance — modello Z-Score originario per imprese manifatturiere quotate.
- **E. I. Altman (1983)**, *Corporate Financial Distress* — modello Z' per imprese non quotate, con il Patrimonio Netto contabile al posto del valore di mercato; soglie 1,23 e 2,90.
- **Modello Z''** (Altman, Hartzell e Peck, 1995) — variante a quattro variabili per imprese non manifatturiere e mercati emergenti: $Z'' = 6,56 \times X1 + 3,26 \times X2 + 6,72 \times X3 + 1,05 \times X4$, con soglie 1,10 e 2,60.
- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 128, lett. d** — la banca considera, ove applicabile, la probabilità di default stimata con sistemi di scoring o di rating interno: lo Z'-Score è un esempio di questo tipo di strumenti.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare il Totale Attivo al posto del Totale Passività in X4.** Conseguenza: X4 coincide con l'autonomia finanziaria e il punteggio è sbagliato. Come evitarlo: il denominatore di X4 è il totale dei debiti (Totale Attivo – Patrimonio Netto).

2. **Applicare il modello senza considerare il settore.** Conseguenza: aziende con attivo molto elevato (immobiliari, industria pesante) risultano penalizzate da X5. Come evitarlo: affiancare lo Z'' o confrontare il punteggio con aziende dello stesso settore.
3. **Leggere un solo anno.** Conseguenza: si perde l'informazione più utile, cioè la tendenza. Come evitarlo: calcolare lo Z' su almeno tre esercizi.
4. **Considerarlo una previsione certa.** Conseguenza: allarmismi o, al contrario, falsa sicurezza. Come evitarlo: usarlo come segnale da approfondire con DSCR e PFN/EBITDA.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Calcola lo Z'-Score di Alfa Srl con questi dati: Attivo Circolante 150.000 €, Passivo Corrente 130.000 €, Totale Attivo 320.000 €, Patrimonio Netto 76.000 €, Capitale Sociale 20.000 €, Reddito Operativo 24.000 €, Ricavi 400.000 €. Indica la fascia e la variabile più debole rispetto a Verdi Srl.

Soluzione

Totale Passività = 320.000 – 76.000 = 244.000 €.

Variabile	Calcolo	Valore	Contributo
X1	$(150.000 - 130.000) / 320.000$	0,063	$0,717 \times 0,063 = 0,045$
X2	$(76.000 - 20.000) / 320.000$	0,175	$0,847 \times 0,175 = 0,148$
X3	$24.000 / 320.000$	0,075	$3,107 \times 0,075 = 0,233$
X4	$76.000 / 244.000$	0,311	$0,420 \times 0,311 = 0,131$
X5	$400.000 / 320.000$	1,250	$0,998 \times 1,250 = 1,248$

$Z' \approx 1,80$ (il valore esatto è 1,804; la somma dei contributi arrotondati dà 1,805).

Alfa Srl è in **zona grigia**, più in basso di Verdi Srl (1,97). Rispetto a Verdi Srl la differenza più marcata è su X1 (0,063 contro 0,119, circa la metà) e su X3 (0,075 contro 0,105): Alfa Srl è meno liquida e meno redditizia. Il punteggio è sostenuto quasi solo dalla rotazione dell'attivo (X5), che da sola vale oltre due terzi del totale: un segnale di fragilità, perché basterebbe un calo delle vendite per spostare l'azienda verso la zona di allerta.

Lezione 6 — Il rating di bancabilità A-E: come si mettono insieme tutti gli indici

OBIETTIVI

- Spiegare che cos'è un rating di credito e perché le banche sintetizzano gli indici in un giudizio unico.
- Costruire un profilo di bancabilità combinando indici prospettici e indici di base.
- Applicare una griglia didattica di valutazione e ricavare una classe A-E per Verdi Srl.
- Individuare le leve che migliorano il rating e gli elementi non numerici che lo influenzano.

PUNTI CHIAVE

- Il rating sintetizza indici economico-finanziari, comportamento andamentale e fattori qualitativi.
- Ogni banca usa un proprio modello; la scala A-E di questa guida è uno strumento didattico per capirne la logica.
- Verdi Srl ottiene 3,50 punti, classe C: buona capacità di rimborso, patrimonializzazione da rafforzare.
- La leva principale per salire di classe è il Patrimonio Netto, attraverso la ritenzione degli utili.
- Dal 2026 i fattori ESG entrano gradualmente nella gestione del rischio di credito delle banche.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Linee Guida EBA/GL/2020/06, par. 128** — nella valutazione del merito creditizio la banca considera situazione attuale e prospettica, probabilità di default da scoring o rating interno e le metriche dell'Allegato 3.
- **Nota Banca d'Italia n. 13 del 20 luglio 2021** — attuazione in Italia degli Orientamenti EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti.
- **Centrale dei Rischi della Banca d'Italia** — rileva le esposizioni dei clienti verso il sistema bancario e finanziario, di norma a partire da 30.000 €, con una soglia molto più bassa per le posizioni in sofferenza: è la fonte principale della componente andamentale.
- **Modello di valutazione del Fondo di Garanzia PMI** (in vigore dal 15 marzo 2019) — 12 classi in 5 fasce di merito creditizio; le imprese in fascia 5 non sono, di regola, ammissibili.
- **Linee Guida EBA/GL/2025/01** sulla gestione dei rischi ESG — applicabili dall'11 gennaio 2026 (per le banche piccole e non complesse al più tardi dall'11 gennaio 2027).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Pensare che un solo indice eccellente basti.** Conseguenza: un DSCR alto non compensa uno Z' in zona di allerta. Come evitarlo: lavorare sugli indici più deboli, che pesano sul giudizio complessivo.
2. **Trascurare la componente andamentale.** Conseguenza: sconfinamenti e ritardi segnalati in Centrale dei Rischi abbassano il rating anche con buoni bilanci. Come evitarlo: rispettare i limiti degli affidamenti e le scadenze delle rate.
3. **Considerare il rating calcolato internamente come quello della banca.** Conseguenza: aspettative non realistiche. Come evitarlo: usarlo come stima orientativa e chiedere alla banca un riscontro sul proprio posizionamento.
4. **Nascondere i punti deboli.** Conseguenza: perdita di credibilità quando l'istruttoria li scopre. Come evitarlo: presentarli insieme a un piano di miglioramento (Lezione 19).

ESERCIZIO DI VERIFICA

Usando gli indici di Alfa Srl calcolati negli esercizi precedenti (DSCR 1,11; PFN/EBITDA 3,16; Z' 1,80; Autonomia finanziaria 23,8%; Current Ratio 1,15), attribuisce i punteggi con la griglia didattica, calcola il punteggio ponderato e la classe. Indica poi quale intervento avrebbe l'effetto maggiore.

Soluzione

Indice	Valore	Giudizio	Punteggio	Peso	Ponderato
DSCR	1,11	Debole	2	30%	0,60
PFN/EBITDA	3,16	Sufficiente	3	20%	0,60
Altman Z'	1,80	Zona grigia	3	20%	0,60
Autonomia finanziaria	23,8%	Debole	2	15%	0,30
Current Ratio	1,15	Debole	2	15%	0,30
Totale					2,40

Con 2,40 Alfa Srl si colloca in classe **D**.

L'intervento con l'effetto maggiore è sul DSCR, che ha il peso più alto: portarlo sopra 1,2 (da Debole a Sufficiente) aggiunge 0,30 punti. Le strade sono due: aumentare il flusso di cassa disponibile (più marginalità, meno capitale circolante assorbito) oppure ridurre la rata annua rinegoziando la durata del debito. Con il solo DSCR a 1,2 il punteggio salirebbe a

2,70, ancora in classe D: per raggiungere la classe C (almeno 3,00) Alfa Srl dovrebbe portare in fascia Sufficiente anche sia l'autonomia finanziaria sia il Current Ratio, il che richiede un rafforzamento patrimoniale.

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.