


Synthese von Festkörpern WiSe 2023/2024







Warum ist gezielte Synthese wichtig?

YBa₂Cu₃O_{7-x}

Planar und pyramidal koordiniertes Cu

Supraleiter





YBa₂Cu₃O₆

Linear und pyramidal koordiniertes Cu

Antiferromagnet


Kleine Unterschiede in der Synthese führen zu großen Unterschieden in Struktur und Eigenschaften





Inhalt

- Klassische Festkörpersynthese
- Chemischer Transport
- Mikrowellensynthese
- Metathese Reaktionen
- Sol-Gel und Hydrothermale Reaktionen
- Templatierung
- Schmelzsynthesen
- Weiche Chemie (Ionenaustausch, Interkalation, topochemische Reaktionen)







Abgrenzung zur Molekülchemie

Organische Synthesen produzieren Gemische von Substanzen!

Aufreinigung folgt anschließend und ist oft möglich.

- Mechanische Separation (L. Pasteur)
- Rekristallisation

100% Ausbeute ist oft nicht notwendig.

- Chromatographie
- Destillation
- •





Abgrenzung zur Molekülchemie

Festkörpersynthesen sollten aber vollkommen rein sein!

- Oft instabil in Atmosphäre.
- Kleine Kristallite sind schwer mit der Hand zu trennen.
- Often unlöslich oder zersetzen sich in Lösung
- Hohe Schmelzpunkte oder können nicht sublimieren (Keine Chromatographie).
- Oft nicht-stöchiometrisch (Fe_{1-x}O, Na_xWO₃). Nicht Stöchiometrie gibt die Eigenschaften!
- Oftmals in Form "fester Lösungen"
- Polymorphe Materialien, metastabile Materialien.

 Al_2O_3 : Cr^{3+} = Rubin PbTi_xZr_{1-x}O₃ PZT, Piezoelectric





Abgrenzung zur Molekülchemie

Ziel muss Phasenreinheit sein um Eigenschaften charakterisieren zu können

Phasenrein:

- Eine chemische Verbindung
- Eine kristalline Phase
- Keine Sekundärphasen

Dies geht nur mit ausgesuchter Synthesroute,

welche von den Startmaterialien

(Precursoren) sowie dem gewünschten

Produkt abhängen.






Standard keramische Routen

- Klassische Ansatz sind Hochtemperatursynthese
- PbO + TiO₂ (~900°C) \rightarrow PbTiO₃
- Mörsern/Michen der Reaktanden,
 Pressen und Erhitzen

Shake 'n' bake oder beat 'n' heat.

Warum ist dies überhaupt notwendig?




Wiley: Reactions and Characterizations of Solids, Sandra Dann





Probleme mit "beat and heat"

Alle Festkörperreaktionen sind diffusionskontrolliert / diffusionslimitiert



Diffusionszeit
$$au_{\mathrm{D}}$$
 : $au_{D} = l_{D}^{2}/D$ Diffusionlänge

Hohe Diffusionskoeffizienten (> 10⁻¹² cm²/s) notwendig um Reaktionen schnell (hohe Reaktionsrate) ablaufen zu lassen.



Warum ist Diffusion so wichtig?

Beispiel: Bildung des MgAl₂O₄ Spinells

- MgO + Al₂O₃ \rightarrow MgAl₂O₄
- Reaktionen finden an den Kontaktflächen von MgO and Al₂O₃ statt.
- Nukleation startet und Produktphase wächst
 - Wachstum benötigt Diffusion von Mg²⁺ und Al³⁺ durch die Produktphase
 - Sehr langsam
 - Diffusionskontrolliert führt zu Wachstum mit Zeit^{1/2}

3 Möglichkeiten für schnelle Reaktionsraten: Temperatur, größere Kontaktflächen oder topotaktische/epitaktische Reaktionen





Welches Reaktionsmedium nutzen?

Das richtige Reaktionsmedium ist wichtig!

Reaktivität, Härte, Kosten, Duktilität sind wichtig

- Keramische Materialien (Tiegel und Schiffchen)
 - Al₂O₃, nutzbar bis 1950°C \$30 (20 mL)
 - ZrO_2/Y_2O_3 , nutzbar bis 2000°C \$100 (10 mL)
 - Benötigt Mutterpulver (insbesondere bei Al₂O₃)
- Edelmetalle (Tiegel, Schiffchen und Ampullen)
 - Pt, nutzbar bis 1770°C \$500 (10 mL)
 - Au, nutzbar bis 1063°C \$350 (10 mL)
 - Vorsicht, keine Reaktionen die mit dem Gefäß reagieren.
- Geschlossene Ampullen
 - SiO₂-Quarz, Ag, Ta, Nb Ampullen





Glas als Tiegelmaterial

Einteilung des Chemikers nach der Zusammensetzung und den daraus resultierenden chemischen und physikalischen Eigenschaften:

Quarzglas (SiO₂) und Quarzgut (trüb durch feinste Bläschen) Einsatz für hohe Temperaturen (bis 1200 °C) und rasche Temperaturwechsel

Borosilikatgläser (Geräteglas 20, Rasotherm, Duran 50, Pyrex) enthalten als Glasbildner außer SiO_2 (75-80 %) noch B_2O_3 (7-16 %).

Alumosilikatgläser enthalten neben SiO_2 noch größere Mengen Al_2O_3 (20-22 %); hohe Gebrauchstemperatur (z. B. Supremaxglas)

Alkali-Erdalkalisilikatgläser mit kleinen Zusätzen an Al_2O_3 (3-4 %) sind als "Thüringer Gläser" bekannt (weiche Gläser, z. B. AR-, GW- und Thüringer Apparateglas)

Bleisilikatgläser enthalten bis zu 50 Gew.-% PbO





Reaktionsatmosphäre

Die Atmosphäre ist wichtig

- Oxide (Oxidierende Bedingungen) Luft, O₂, niedrige Temperatur
- Oxide (Reduzierende Bedingungen) H₂/Ar, CO/CO₂, hohe Temperatur
- Nitride NH₃ oder inerte Atmosphäre (N₂, Ar, etc)
- Sulfide H₂S oder Ampullen mit S-Prekursoren
- Geschlossene Ampullen, Reaktionen im Vakuum, SiO₂ Ampullen müssen trocken sein! Oftmals C-Coating oder Glaskohlenstofftiegel notwendig.

Wahl des Reaktionsgefäßes muss unbedingt von Temperatur, Produktphase, Prekursor und der Reaktionsatmosphäre abhängen!





Welche Precursoren sollten genutzt werden?

Precursoren bestimmen das Reaktionsprofil, die Reaktionsrate und die Phasenreinheit

- Oxide = stöchiometrisch: MgO + $Al_2O_3 \rightarrow MgAl_2O_4$, aber oft sind Precursoren feucht (e.g. La_2O_3)
- Nitrate und Carbonate: Zersetzung während der Reaktion induziert Defekte und steigert die Reaktionsrate. Keine geschlossenen Gefäße!

$$2 \text{ Li}_2\text{CO}_3 + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Li}_4\text{SiO}_4 + \text{CO}_2 \ (@ 800^\circ\text{C}, 24\text{h})$$

- Metallhalide ist machbar, aber oft schlechte Idee. Halide bauen sich in Oxide ein.
- Metalle: Direkte Synthese sinnvoll
- Manchmal müssen Vorreaktionen stattfinden, wenn es starke Unterschiede im Schmelzpunkt gibt:

Manchmal müssen Prekursoren hergestellt werden (Oxalate für Co-Fällung)





Mögliche Verunreinigungen - Reinheitsgrade

- grundsätzlich >99.9 % nach Herstellerangabe
- gereinigte (Destillation, Sublimation, Elektrolyse) Metalle verwenden
- Wasserstoff: oft in schweren Erdalkalimetallen (SE-Metalle)
- oxydische Oberflächenverunreinigung (z. B. Elektrolyt-Mn)
- CO₂-Eintrag: Aufnahme bei Hydroxiden
- transparente Oberflächenoxidation (z. B. Al, Mg,)
- unangenehme Konsequenzen
- EuO ($T_C = 70 \text{ K}$) oder Yb_2O_3 ($T_N \sim 3 \text{ K}$) als Verunreinigungen
- Ca₂Sb ist Ca₄Sb₂O; Ba₂₁Ge₂O₅ ist Ba₂₁Ge₂O₅H₂₄
- Umsublimieren von Arsen (→ As₂O₃)






Möglichkeiten zu Homogenisieren

Homogenisieren ist notwendig für Durchmischung!

- Möser und Pistill (Aceton manchmal sinnvoll)
- Kugelmahlen
- Sol-gel/hydrothermale Synthese
- Methode der Co-Fällung
- Schmelzsynthesen









Stöchiometrie in YBCO Materialien entscheidend


YBa₂Cu₃O₇


Oxidationsstufen:

 Y^{3+} , Ba^{2+} , $Cu^{+2/+3}$, O^{2-}

Planar (+3) und pyramidal (+2) koordiniertes Cu

Supraleiter





YBa₂Cu₃O₆

Oxidationsstufen:

 Y^{3+} , Ba^{2+} , $Cu^{+1/+2}$, O^{2-}

Linear (+1) und pyramidal (+2) koordiniertes Cu

Antiferromagnet

Kleine Änderungen der Synthesebedingungen beeinflussen die Stöchiometrie, Struktur und Eigenschaften.





Stöchiometrie in YBCO Materialien entscheidend


YBa₂Cu₃O₇


Oxidationsstufen:


 Y^{3+} , Ba^{2+} , $Cu^{+2/+3}$, O^{2-}

Planar (+3) und pyramidal (+2) koordiniertes Cu

Supraleiter







YBa₂Cu₃O₆

Oxidationsstufen:

 Y^{3+} , Ba^{2+} , $Cu^{+1/+2}$, O^{2-}

Linear (+1) und pyramidal (+2) koordiniertes Cu

Antiferromagnet



Stöchiometrie kann nicht stimmen!

Kleine Änderungen der Synthesebedingungen beeinflussen die Stöchiometrie, Struktur und Eigenschaften.





Stöchiometrie in YBCO Materialien entscheidend

YBa₂Cu₃O_{7-x}


Oxidationsstufen:

 Y^{3+} , Ba^{2+} , $Cu^{+2/+3}$, O^{2-}


Planar (+3) und pyramidal (+2) koordiniertes Cu

Supraleiter

Supraleitend bei $0 \le x \le 0.65$, Optimum bei $x \sim 0.07$








YBa₂Cu₃O₆

Oxidationsstufen:

 Y^{3+} , Ba^{2+} , $Cu^{+1/+2}$, O^{2-}

Linear (+1) und pyramidal (+2) koordiniertes Cu

Antiferromagnet



Kleine Änderungen der Synthesebedingungen beeinflussen die Stöchiometrie, Struktur und Eigenschaften.





Wahl der Precursoren

$$Y_2O_3 + 4 BaO + 6 CuO + \frac{1}{2} O_2 \xrightarrow{T} 2 YBa_2Cu_3O_7$$

Die Wahl der Precursoren entscheidet über den Ablauf der Synthese und Reinheitsgrad:

- Y₂O₃: unproblematisch. Unreaktiv bei niedrigen T und nicht hygroskopisch.
- BaO: problematisch. Reagiert zu BaCO₃ mit CO₂ aus Atmosphäre.

Lösung: Ba(NO₃)₂. Nitrate zersetzen sich leichter unter Bildung von BaO und schnellerer Reaktion.

- CuO: unproblematisch, solange Kontakt mit Reaktionsmedium vermieden wird.
- O₂ durch Atmosphäre oder p(O₂)






YBa₂Cu₃O_{7-x}: Vermischung und Kontaktfläche

Mörsern notwendig um diffusionslimitierte Reaktionen zu beschleunigen

Precursor Partikel vermischen.








YBa₂Cu₃O_{7-x}: Vermischung und Kontaktfläche

Mörsern notwendig um diffusionslimitierte Reaktionen zu beschleunigen

Precursor Partikel vermischen.



Partikel zu zerkleinern führt zu größerer Grenzfläche,

Würfel Kantenlänge = 1 cm; Anzahl der Kristallite = 1, Oberfläche 6 cm²

Würfel Kantenlänge = 100 Å; Anzahl der Kristallite = 10¹⁸, Oberfläche 6 x 10⁶ cm²





Reaktionsmedium


Mörsern notwendig um diffusionslimitierte Reaktionen zu beschleunigen

Precursor Partikel vermischen.

Partikel zu zerkleinern führt zu größerer Grenzfläche,

Würfel Kantenlänge = 1 cm; Anzahl der Kristallite = 1, Oberfläche 6 cm²

Würfel Kantenlänge = 100 Å; Anzahl der Kristallite = 10¹⁸, Oberfläche 6 x 10⁶ cm²



• Pelletierung um Kontakt sicherzustellen. Mutterpulver um ungewünschte Reaktionen zu verhindern.




Temperaturprofil – O-Gehalt

Hohe Reaktionstemperaturen erleichtern die Diffusion und beschleunigen die Reaktion $D = D_O \cdot exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$

Aber welche Temperatur ist am Besten für die Reaktion? Regel von Tammann 2/3 vom Schmelzpunkt

$$T_m$$
 (BaO) = 1923 °C; T_m (CuO) = 1326 °C; T_m (Y₂O₃) = 2425 °C

- Hohe Temperatur ist aber reduzierend durch O₂ Verlust und somit Verlust von Stöchiometrie.
- YBa₂Cu₃O₇ bei niedriger Temperatur, Einstellung von YBa₂Cu₃O_{7-x} durch Temperaturprofil







Beispiel Synthese von Sr₂CrTaO₆

1) Mögliche Auswahl an Reaktanzen

- Sr Metall schwer zu handhaben, reaktiv und oxidiert schnell
- SrO zieht CO₂ & Wasser, mp = 2430°C
- $Sr(NO_3)_2 mp = 570$ °C (benötigt Vorreaktion), hygroskopisch (Gewichtsveränderung)
- SrCO₃ zersetzt sich zu SrO bei 1370°C
- Ta Metall mp = 2996°C, sehr hartes Material, Mörsern nicht möglich
- $Ta_2O_5 mp = 1800$ °C
- Cr Metall schwer zu handhaben, reaktiv und oxidiert schnell
- $Cr_2O_3 mp = 2435$ °C
- $Cr(NO_3)_3*nH_2O mp = 60°C$, Zusammensetzung ist ungenau





Beispiel Synthese von Sr₂CrTaO₆

2) Stöchiometrische Reaktion und Gefäß?

- 5 g von Sr_2CrTaO_6 (FW = 504.2 g/mol, 0.01 mol)
- Reaktion:

$$4 \operatorname{SrCO}_3 + \operatorname{Ta}_2 \operatorname{O}_5 + \operatorname{Cr}_2 \operatorname{O}_3 \rightarrow 2 \operatorname{Sr}_2 \operatorname{CrTaO}_6 + 4 \operatorname{CO}_2$$

• Wir benötigen:

$$SrCO_3$$
 2.9526 g (0.02 mol)
 Ta_2O_5 2.2095 g (0.005 mol)
 Ta_2O_5 0.7600 g (0.005 mol)

- Gefäß: Al₂O₃ Tiegel
- Mutterpulver!





Beispiel Synthese von Sr₂CrTaO₆

3) Reaktionstemperatur

Tammann's Regel:

```
SrCO_3 \rightarrow SrO 1370^{\circ}C

SrO: mp = 2531^{\circ}C; 2/3 mp = 1687^{\circ}C

Ta_2O_5: mp = 1872^{\circ}C; 2/3 mp = 1248^{\circ}C

Cr_2O_3: mp = 2435^{\circ}C; 2/3 mp = 1623^{\circ}C
```

Vollständige Umsetzung bei 1150°C möglich, aber praktisch wird sich noch Cr₂O₃ finden lassen.

- 1. Entweder Reaktion bei 1500 1600°C oder
- 2. Mehrfache Heizschritte





Co-Fällung von Metalloxiden

Einige binäre Oxide sind zu stabil um zu reagieren!

Co-Fällung hilft bei der Vermischung und erzeugt besser verarbeitbare Precursoren.

Beispiel: Bildung von ZnFe₂O₄

- Mische Zn und Fe zusammen in Wasser in 2:1 Verhältnis. Zugabe von Oxalsäure (oder schon als Oxalate).
- Wasser verdampfen führt zur Fällung von gemischten Zn/Fe Oxalaten (hydratisierte Spezies).

$$Fe_2((COO)_2)_3 + Zn(COO)_2 \rightarrow Fe_2Zn((COO)_2)_5 * x H_2O$$

Anschließend Kalzinierung bei 1000°C

$$Fe_2Zn((COO)_2)_5 \rightarrow ZnFe_2O_4 + 4CO + 4CO_2$$





Synthese von Halbleitern

Viele Halbleiter/intermetallische Phasen können direkt aus den Elementen erhalten werden

$$2 \text{ Cu} + \text{Zn} + \text{Ge} + 4\text{Se} \rightarrow \text{Cu}_2\text{ZnGeSe}_4 (48\text{h} @ 600^{\circ}\text{C}, 96\text{h} @ 800 ^{\circ}\text{C})$$

Verbindungen mit volatilen Elementen müssen ggf im Überschuss zugegeben werden, d.h. 10wt% LiOH für Li Verbindungen, Sb, ...





Limitierung der Hochtemperatursynthese

- Hohe Temperaturen sind teuer (vor allem industriell)
- Kann dennoch zu unvollständigen Reaktionen führen
- Kann inhomogene Produkte liefern
- Verlust von Reaktanden
- Keine kinetische Kontrolle möglich
- Keine Kontrolle des Gefüges / der Mikrostruktur

- Es kann schwierig sein volatile Elemente einzubauen (i.e. Ag+).
- Tieftemperatur oder metastabile Phasen nicht erreichbar
- Hohe (Kation) Oxidationszustände sind oft instabil bei hohen Temperaturen da Thermodynamik zur Reduction führt:

$$2 MO_n (s) \rightarrow 2 MO_{n-1} (s) + O_2 (g)$$

Gasevolution von O₂ entropisch begünstigt, größerer Einfluss bei höheren Temperaturen.






Chemischer Transport

Methode zur Synthese oder Aufreinigung von Materialien entlang eines Temperaturgradienten in der Gasphase





Endotherme Reaktionen: Bildung bei hohen T und Zersetzung bei niedrigen T

Aufgereinigtes Produkt A auf der kalten Seite

- Transportierendes Gas B reagiert mit
 Feststoff A, welches sich anschließend in der
 kälteren oder heißeren Region der Ampulle
 zersetzt.
- Reaktion im chemischen Transport ist nicht diffusionslimitiert
- Gleichgewichtskonstante K muss klein sein;
 wenn zu groß dann ist AB zu stabil. Wenn K =
 0, keine Reaktion
- Ideal sind Δ T ~ 50°C 100°C





Aufreinigungen in der Gasphase

• Endotherme Reaktion Pt Aufreinigung (Bildung von PtO₂ @ 1200°C, diffundiert zu niedriger T und scheidet Pt ab):

$$Pt(s) + O_2 \longrightarrow PtO_2(g)$$

Van Arkel Methode (Exotherme Reaktion zwischen M und I₂, M scheidet bei hoher T ab):

$$Cr(s) + I_2 \longrightarrow CrI_2(g)$$
 M = Ti, Hf, V, Nb, Cu, Ta, Fe, Th

Separation von Cu von Cu₂O mit HCl als Transportagenz:

$$Cu_2O(s) + 2 HCl(g) \xrightarrow{500^{\circ}C} 2 CuCl(g) + H_2O(g)$$

Cu (s) + HCl (g)
$$\xrightarrow{600^{\circ}C}$$
 CuCl (g) + $\frac{1}{2}$ H₂ (g)


CuCl bildet sich exotherm aus Cu₂O und endotherm aus Cu, dadurch scheidet such Cu₂O bei hohen T und Cu bei niedrigen T ab!





Feldaktivierte Synthesen





Mikrowellen interagieren mit der Materie

- Joule Wärme wenn freie Ladungsträger vorhanden
- Dielektrisches Heizen sollten dipole vorhanden sein
 - (1) Dipole reagieren langsam mit dem oszillierenden elektromagnetischem Feld
 - (2) Material konvertiert Energie zu Wärme (Strahlenabsorption)
 - (3) Extrem schnelles Erhitzen

Entweder das Material koppelt an die Mikrowellenstrahlung, oder es werden Suszeptormaterialien wie C oder SiC genutzt.







Kann für unterschiedliche Materialklassen verwendet werde

- Intermetallische Verbindungen, z.B. halb-Heusler TiNiSn
- Oxide, z.B. CoFe₂O₄
- Carbide, z.B. SiC
- Nitride, z.B. . AlN, GaN
- Chalkogenide, z.B. Bi₂Te₃
- Phosphate
- Schnelle Heizraten
- Zeit- und Energieeffizient
- Metastabile Materialien möglich
- Problem: Präzise Temperaturkontrolle

Mikrowellensynthese









Metathese Reaktionen

Eine Metathese Reaktion beinhaltet den Austausch von Anionen, jedoch kann auch ein Redoxprozess involviert sein

$$AB + CD \rightarrow AC + BD$$

$$\Delta H < 0$$

Wichtig: Ausgangsmaterialien um stark exotherme Reaktionen hervorzurufen

•
$$Na_2S_2 + FeCl_2$$

$$\rightarrow$$

FeS₂ + 2NaCl
$$\Delta$$
H < 0

•
$$MoCl_5 + 5/2 Na_2 S$$

$$\rightarrow$$

$$\rightarrow$$
 MoS₂ + 5NaCl + ½ S Δ H = -213 kcal/mol

Normalerweise muss nur gezündet werden, danach selbstpropagierende Reaktion.


Nebenphasen können gewaschen werden.



Metathese - Reaktionskoordinate

Metathese Reaktionen laufen über unterschiedliche Intermediate und mit niedrigen Aktivierungsbarrieren ab:

- Niedrige Temperaturen oftmals ausreichend (Kühlung!!)
- metastabile Polymorphe können erhalten werden
- Andere Reaktionspfade als klassische Hochtemperatursynthese



Weitere Beispiele, Perovskite:

$$Li_2TiO_3 + BaCl_2$$
 \rightarrow BaTiO₃ + 2LiCl

$$Li_2TiO_3 + PbSO_4 \rightarrow PbTiO_3 + 2Li_2SO_4$$

$$LiMnO_2 + LaOCl$$
 \rightarrow $LaMnO_3 + LiCl$





Hydrothermal / Solvothermal

Solvothermale Synthesen erfolgen als homogene oder heterogene Reaktionen in Gegenwart einer Flüssigkeit oberhalb von Raumtemperatur und Drücken über 1 bar (geschlossene Gefäße).

Lösemittel: Wasser (hydrothermal), Ammonik (ammonothermal), Alokohle (alcothermal)

Wird genutzt um Oxide, Molybdate, Silikate und Zeolite zu synthetisieren.

Solvothermal erzeugt Produkte die nicht über klassische Syntheserouten dargestellt werden können.








Generelle Aspekte Solvothermal


- Solvothermale Reaktionen sind isothermal (Gleichgewichtsreaktionen)
- Substanzen welche unter Standardbedingungen unlöslich sind können in Lösung gebracht werden
- Hydrothermal: Wasser ist das Lösemittel und das Druckmedium im Zweiphasenregime.
- Bei hohen T: Ionenprodukt von H₂O steigt, Viskosität sinkt. Dies führt zu besserer Diffusion
- Oft Mineralisatoren notwendig. Na₂CO₃ oder Polymere
- pH Kontrolle notwendig!








Einfluss Füllgrad



Füllgrad entscheidet über Druck, Reaktion und Überkritikalität Normal sind Füllgrade von 30 %.








Sol gel Methoden


- Sol-gel Synthesen erlauben Produktbildung bei Gelierung, anstatt von Fällung und Kristallisation. Während Kristallisation Keimbildung und Wachstum beinhaltet (Diffusion) führt Gelierung zu Trapping der Ionen.
- Kinetisch bevorzugte Produkte können erhalten werden, z.B. hexagonale "Perovskite"
- Sol: Stabile Suspension von kolloidalen Partikeln und Polymeren in Lösung
- Gel: Poröses, dreidimensionales Netzwerk von Flüssigkeit umschlossen.
 Gelierung beinhaltet oft die Bildung kovalenter Bindungen.
- Synthese beinhaltet Hydrolyse und Kondensation. pH Kontrolle essentiell
- Precursoren: Alkoxide guter Start um Hydroxid-Fällung zu vermeiden








Template - poröse Materialien







Zeolites



Sechsring Struktur von SiO₄ und AlO₄ Tetraeder









Mögliche Baueinheiten
















Template - poröse Materialien



Zeolite – A mit Sodalith Käfigen und Hohlräumen








Slide title – right justified

Mithilfe von Surfactants kann templatiert werden und Morphologie kontrolliert werden







Chimie Douce – Weiche Chemie

Festkörpersynthesen nutzen oft hohe Temperaturen was zu thermodynamischen Produkten führt

Synthese bei niedrigen Temperaturen produziert oft metastabile (kinetische) Produkte, dies wird oft als "weiche Chemie – soft chemistry" bezeichnet.

- Schmelzflusssynthese
- Interkalation, Ionenaustausch, Exfolierung und topochemische Kondensationsreaktionen

rioriae ameer access to complem meterosmactares.

Another rational-design approach is that of *chimie douce*, or soft chemistry, which involves the low-temperature modification of existing solid structures to form new solids that retain many of the structural features of the precursor phase. Using the principles of soft chemistry, it is possible to synthesize a variety of metastable solids having structures that do not form using more conventional solid-state reactions. Using this approach, solid-state chemists can choose a precursor





Chimie Douce - Beispiele


Synthese von TiO₂(B)

- 2 KNO₃ + 4 TiO₂ (@900°C) \rightarrow K₂Ti₄O₉
- $K_2Ti_4O_9 + HNO_3$ (aq) (@RT) $\rightarrow H_2Ti_4O_9 * H_2O$


Ionenaustausch


• $H_2Ti_4O_9 * H_2O (@500°C) \rightarrow TiO_2(B) + H_2O$

Topotaktische Dehydrierung



Rutil: Ecken. und Kantenverknüpft





TiO₂ (B): Kantenverknüpfung mit Tunneln






Synthesen in der Schmelze

Phasendiagramme in Hochtemperatursynthesen wichtig, können aber Probleme liefert:

- Kristallzucht bei inkongruenten Schmelzen eher schwierig
- A₄B kann aus der stöchiometrischen Schmelze gezogen werden, AB₃ nicht

Falls direkte Schmelz – Quench Ansätze nicht möglich sind, sind Schmelzflusssynthesen ideal







In der Schmelzflusssynthese sind die geschmolzenen Salze die Lösemittel.


Oxide wie Bi₂O₃ und PbO besitzen niedrige Schmelzpunkte und eignen sich als Lösemittel. Eutektische Gemische auch hilfreich.

Beispiel: PbTiO₃ kann in PbO/PbF₂ Schmelzen kristallisiert werden.

Wichtig: Schmelze aussuchen welche sich für das gewünschte Produkt eignet.

Oft sind Alkali. und Erdalkalihydroxide geeignet.

Synthesen in der Schmelze



C. Sandonnini, Atti reale accad. sci., Torino, 22 [I] 959 (1914).





Synthesen in der Schmelze – Generelle Aspekte

- Gelöste Reaktanden führt zu besserer Vermischung und Reaktion
- Viele anorganische Materialien sind unlöslich in Wasser oder organischen Lösemitteln,
 Salzschmelzen können jedoch Löslichkeit erzwingen in Materialien mit ionisch kovalenten Bindungen.
- Langsames Abkühlen liefert oft Kristalle
- Wenn das Lösemittle wasserlöslich ist, kann es einfach separiert werden.
- Synthese muss bei Temperaturen stattfinden in denen das Flussmittel flüssig ist.
- Es kann Probleme mit der Reinheit geben, wenn sich das Flussmittel einlagert. Daher oft Nutzung von Flussmitteln die schon die gewünschten Ionen erhalten, oder bei denen die Ionen zu groß sind um eingebaut werden zu können.

Beispiel SrAlTaO₆ in SrCl₂ Schmelze oder PbZrO₃ synthesis in B₂O₃ flux.





Hydroxidschmelzen

Eutektischer Punkt führt zu Schmelze unter 200°C.

Lux Flood Konzept zur Säure-Base in Schmelzen


$$H_2O + O^{2-}$$

OH⁻ ist die neutrale Spezies, H₂O die Säure und O²⁻ die Base.



Schmelze in Ag Tiegeln. Geschlossen + Wasser entspricht saurer Umgebung, offen basischer Umgebung











Typische "Lösemittel" und deren T-Bereich







Metallschmelzen

Oftmals können auch geschmolzene Metalle als Lösemittel verwendet werden, solange das Metall keine festen Verbindungen mit den Reaktanden eingeht.

• Mn + 2Si (Cu liquid @1200°C) → MnSi₂

Cu als Lösemittel verhindert Verlust an Mn bei hohen T.

• Yb₁₄AlSb₁₁ aus Sn Schmelzen. Sogar Dotierung mit Mn möglich.

Sn kann mit HCl gewaschen wwerden (falls Produkt gegen HCl stabil), ansonsten Heißzentrifuge



Kristallzucht aus Schmelzen

Große Einkristalle sind technologisch wichtig und benötigen hohe Reinheit.

- Si für Halbleiterindustrie
- LiNbO₃ aus Schmelzen für die Telekommunikation
- YAG (Y₃Ga₅O₁₂) Laserapplikationen

Große Einkristalle mit niedriger Defektkonzentration notwendig.




Fig. 1. Polymaterial, single crystal and wafers of silicon7. (By permission of Wacker Chemitronic)









Kristallzucht aus Schmelzen - Methoden


 Stockbarger Methode: Bewegung des Kristalls entlang eines Temperaturgradienten. Schmelze kristallisert entlang des Impfkristalles. Wenn Kristall rotiert (Czochralski Methode)



Zonenschmelzen: Geschmolzene Zone bewegt sich durch den Kristall. Wird genutzt um Materialien aufzureinigen da Unreinheiten sich in der Schmelze anreichern



 Bridgman Methode: Temperaturgradient ändert sich mit der Zeit, Kristallisation in der Ampulle direkt.







Soft chemistry toolbox - Prinzipien

- Reaktionen in weicher Chemie erhalten Bindungen der Precursoren. Die Struktur der Edukte und Produkte müssen sich in den Motiven ähneln.
- Typische Techniken sind Ionenaustausch, Dehydratation, Exfolierung (selektive Extraktion) und Oxidations-/Reduktions-Techniken
- Finden in T-Bereichen statt, bei denen Bindungsbruch und strukturelle Umwandlungen nicht stattfinden können
- Erlaubt Synthese kinetisch stabilisierter Produkte die metastabile oder Tieftemperaturphasen darstellen

Chem. Mater. 2002, 14, 1455-1471

Reviews

Perovskites by Design: A Toolbox of Solid-State Reactions

Raymond E. Schaak and Thomas E. Mallouk*






Interkalationen

- Beinhaltet die Insertion von Ionen in eine existierende Struktur. Führt zur Reduktion (Kationen Insertion) oder Oxidation (Anionen Insertion) im Wirtsgitter
- Typisch in Schichtmaterialien = Starke kovalente Bindungen in der Schicht, schwache Bindungen zwischen den Schichten: Graphit, Schichtsilikate oder Dichalkogenide
- Kann elektrochemisch oder mit Reagenzien (z.B. n-butyl Li) durchgeführt werden

• Beispiele:
$$TiS_2 + nBu-Li \rightarrow LiTiS_2$$

$$C + K \rightarrow C_8K$$








Ionenaustausch

- Austausch von Ladungen, typischerweise ionisch gebundenen Kationen. Oft in moderaten Synthesebedingungen.
- Zeolite oder α Zr phosphate können in Wasser austauschen, beta-Alumina und NaZr₂(PO₄)₃ in geschmolzenen Salzen
- Am einfachsten bei monovalenten Kationen und meistens zum kleineren Kation hin.
- Austausch ist entropisch getrieben!

• Beispiele: $LiNbWO_6 + H_3O^+ \rightarrow HNbWO_6 + Li^+$

 $KSbO_3 + Na^+ \rightarrow NaSbO_3 + K^+$

 $NaAl_{11}O_{17} + AgNO_3$ (@300°C) \rightarrow AgAl₁₁O₁₇ + NaNO₃



beta-Alumina







Selective Extraktion

M₂AX Strukturen (MAX Phasen) können geätzt werden (Säure) um Schichtstrukturen zu bilden:

• Etching Ti₂AlC mit HF bildet MXene:




Etching von Metallcarbidschicht








Materials project database





Mittlerweile kann man sich das ganze ausspucken lassen....



https://materialsproject.org/materials