
IT-Systeme vom 10.6.2011 – Subnetz-Berechnung (Tafelbild)

Ausgangslage:



4 Firmenbereiche sollen miteinander vernetzt werden, jedoch in voneinander getrennten Netzen liegen. Ihnen steht dafür ein öffentlicher Adressbereich der Klasse C zur Verfügung: 194.203.16.0 / 24

Die Anforderungen der 4 Bereiche sind folgende:

Subnetz A: 16 PCs, 1 Drucker, 1 Server, 1 Gateway 19 Adressen = 100 PCs, 1 Drucker, 1 Gateway 102 Adressen Subnetz B: 10 PCs, 1 Drucker, 1 Gateway 12 Adressen Subnetz C: 50 PCs. 1 Drucker. 1 Gateway 52 Adressen = Verbindung der Subnetze mittels Router 2 Adressen 4 x = je

gesamt benötigt: 193 Adressen

Vorüberlegungen:

- Die Größe eines Subnetzes ist immer eine Potenz von 2 (also 4, 16, 32, 64, 128, ...)
- Die Anzahl möglicher Hostadressen in einem Netz ist immer um 2 kleiner als die rechnerische Größe des Netzes (1. Adresse ist die des Netzes selbst, letzte Adresse ist die Broadcast-Adresse für das Netz)
- Jedes Subnetz braucht ein Gateway, dessen subnetz-seitige Adresse innerhalb dieses Subnetzes liegen muss
- Router werden direkt miteinander verbunden und bilden als Paar jeweils ein eigenes Subnetz
- Die Aufteilung der Subnetze nimmt man der Größe nach vor, beginnend mit dem größten Subnetz

Planung

- Das größte Subnetz ist B mit 102 benötigten Adressen;
 die nächste passende 2er Potenz ist 2⁷ = 128 (128 2 = 126)
 (128 Netzadresse Broadcastadresse = 126 verfügbare Adressen)
- Das nächstgrößte Subnetz ist **D** mit **52** benötigten Adressen; die nächste passende 2er Potenz ist $2^6 = 64 (64 2 = 62 \text{ verfügbare Adressen})$
- Das nächstkleinere Subnetz ist **A** mit **19** benötigten Adressen; die nächste passende 2er Potenz ist $2^5 = 32$ (32 2 = 30 verfügbare Adressen)
- Das nächstkleinere Subnetz ist **C** mit **12** benötigten Adressen; die nächste passende 2er Potenz ist $2^4 = 16 (16 2 = 14 \text{ verfügbare Adressen})$
- Die kleinsten Subnetze sind die 4 Router-Verbindungen mit je 2 benötigten Adressen; die nächste passende 2er Potenz ist 2² = 4 (4 – 2 = 2 verfügbare Adressen)
- Bevor mit der Berechnung der Subnetze begonnen wird, muss erst noch geklärt werden, ob der zur Verfügung stehende Adressraum von 8 Bit bzw. 2⁸ bzw. 256 Adressen (incl. Netzadressen und Broadcastadressen) überhaupt ausreicht. Dazu werden die eben berechneten Netzgrößen addiert: 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 4 + 4 + 4
 = 256
- Der verfügbare Adressraum wurde also genau ausgeschöpft (es hätten Adressbereiche ungenutzt bleiben können; nur ausreichen muss der gegebene Bereich in jedem Fall, sonst hätte ein anderer gewählt werden müssen)

Berechnung

Gegeben war ein Klasse-C-Netz: 194.203.16.0 / 24 (Subnetz-Maske 255.255.255.0) Die linken 3 Oktette sind für die Adressierung des Netzes, das 4. Oktett ist für die Adressierung der Hosts ($2^8 = 256$; 256 - 2 = 254 mögliche Host-Adressen).

Da unsere benötigten Subnetze alle kleiner sind, spielen sich unsere Berechnungen in diesem Beispiel nur im 4. Oktett ab. Die ersten 3 Oktette bleiben also auf jeden Fall unverändert.

Die jeweils für die Host-Adressierung nicht benötigten höchstwertigen Bits des 4. Oktetts gehen in die Adressierung der Subnetze mit ein

Größtes benötigtes Subnetz: **Subnetz B** mit 2^7 = 128 (das höchste Bit des Oktetts wird für die Adressierung des Subnetzes mitverwendet, die restlichen **7** Bits für die Hostadressen)

die Auressierung u	es oui	JIICIZO	SIIIILVE	o wenu	et, die	restrict	ICII / L	ons ful die Hostadiesse	;i i <i>)</i>
	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	
	128	64	32	16	8	4	2	1 Wertigkeit	
erste verfügbare Adresse	0	0	0	0	0	0	0	0 als Netzwerk-Adresse verv	wendet
alle Host-Bits auf Eins:	0	1	1	1	1	1	1	1 als Broadcast-Adresse ver	wendet
nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins)	1	0	0	0	0	0	0	0 als Netzwerk-Adresse für nächstfolgende Sub-Netz	das

Nächstgrößtes benötigtes Subnetz: **Subnetz D** mit 2^6 = 64 (die beiden höchsten Bits des Oktetts werden für die Adressierung des Subnetzes mitverwendet, die restlichen 6 Bits für die Hostadressen)

erste verfügbare Adresse	1	0	0	0	0	0	0	0 als Netzwerk-Adresse verwendet1 als Broadcast-Adresse verwendet
alle Host-Bits auf Eins:	1	0	1	1	1	1	1	

erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins:	1 1	1 1	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwend
nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins)	1	1	1	0	0	0	0	0	als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz
Nächstgrößtes benö	tigtes	Subn	etz: Su	bnetz	C mit	$2^4 = 1$	6 (die v	vier l	nöchsten Bits des
•	_						•		e restlichen 4 Bits für
erste verfügbare Adresse	1	1	1	0	0	0	0	0	als Netzwerk-Adresse verwend
alle Host-Bits auf Eins:	1	1	1	0	1	1	1	1	als Broadcast-Adresse verwend
nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins)	1	1	1	1	0	0	0	0	als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz
Die letzten benätiete	C l	b	امامانم	:. 4 D		Cuba	-4		
Die letzten benötigte	es Sul	onetze	sına d	ie 4 K	outer	-Supne	etze		
									chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für
erste verfügbare Adresse	1	1	1	1	0	0	0	0	als Netzwerk-Adresse verwend
alle Host-Bits auf Eins:	1	1	1	1	0	0	1	1	als Broadcast-Adresse verwen
nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins)	1	1	1	1	0	1	0	0	als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz
									3
Oktetts werden für d							•		chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für
Oktetts werden für d die Hostadressen)							rwende		chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für
Oktetts werden für d die Hostadressen) erste verfügbare Adresse							•		chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse		ressie 1	rung de 1	es Sub	netzes 0	s mitve	rwende 0		chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die	1 1 1 1 S Sub	1 1 1 netz: F	1 1 1 Router-	1 1 1 Subne	0 0 1 etz 3 n	s mitve $ \begin{array}{c c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} $ nit 2^2	0 1 0 = 4 (di	0 1 0	chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwend als Netzwerk-Adresse für das
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die Hostadressen)	1 1 1 1 S Sub	1 1 1 netz: F	1 1 1 Router-	1 1 1 Subne	0 0 1 etz 3 n	s mitve $ \begin{array}{c c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} $ nit 2^2	0 1 0 = 4 (di	0 1 0	chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwen als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse	1 1 1 1 S Sub	1 1 1 netz: F	1 1 1 Router-	1 1 1 Subne	0 0 1 etz 3 n	s mitve $\frac{1}{1}$ 0 $\frac{1}{0}$ s mitve	o 1 0 = 4 (di	0 1 0	chs höchsten Bits des erestlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwend als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz chs höchsten Bits des erestlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Netzwerk-Adresse verwend
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins:	1 1 1 S Subilie Ad	1 1 1 netz: F ressie	rung de 1 1 1 Router- rung de	1 1 1 Subness Sub	0 0 1 etz 3 n	s mitve $ \begin{array}{c c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} $ nit 2^2 s mitve	0 1 0 = 4 (di rwende	0 1 0	chs höchsten Bits des erestlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwend als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz chs höchsten Bits des erestlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Netzwerk-Adresse verwend
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes	lie Ad 1 1 1 S Subilie Ad 1 1 1	netz: F	rung de 1 1 1 Router- rung de 1 1 1	Subness Subnes	0 0 1 etz 3 n onetzes 1 1 1	s mitve $ \begin{array}{c c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} $ nit 2^2 s mitve $ \begin{array}{c c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} $	rwende 0	et, die on 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwend als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz chs höchsten Bits des e restlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwend als Broadcast-Adresse für das
Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die Hostadressen) erste verfügbare Adresse alle Host-Bits auf Eins: nächste verfügbare Adresse (letzte Adresse plus Eins) Nächstes benötigtes Oktetts werden für die	lie Ad 1 1 1 S Subilie Ad 1 1 1	netz: F	rung de 1 1 1 Router- rung de 1 1 1	Subness Subnes	0 0 1 etz 3 n onetzes 1 1 1	s mitve $ \begin{array}{c c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} $ nit 2^2 s mitve $ \begin{array}{c c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} $	rwende 0	et, die on 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	chs höchsten Bits des erestlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwen als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz chs höchsten Bits des erestlichen 2 Bits für als Netzwerk-Adresse verwend als Broadcast-Adresse verwen als Netzwerk-Adresse für das nächstfolgende Sub-Netz chs höchsten Bits des chs höchsten Bits des

Jetzt müssen die binären Zahlenwerte der vierten Oktette unserer Subnetze nur noch in Dezimalwerte umgewandelt und mit den unveränderten ersten 3 Oktetts ergänzt werden, und wir haben die Netzwerk-Adressen und Broadcast-Adressen aller 8 benötigten Subnetze:

		Binärwert des 4. Oktetts	194.203.16.(viertes Oktett)
Subnetz B:	Netzwerk-Adresse	0 0 0 0 0 0 0	194.203.16.0 / 25
	Broadcast-Adresse	0 1 1 1 1 1 1 1	194.203.16.127
Subnetz D:	Netzwerk-Adresse	10000000	194.203.16.128 / 26
	Broadcast -Adresse	1011111	194.203.16.191
Subnetz A:	Netzwerk-Adresse	1 1 0 0 0 0 0 0	194.203.16.192 / 27
	Broadcast -Adresse	1101111	194.203.16.223
Subnetz C:	Netzwerk-Adresse	1 1 1 0 0 0 0 0	194.203.16.224 / 28
	Broadcast -Adresse	11101111	194.203.16.239
Routernetz 1:	Netzwerk-Adresse	1 1 1 1 0 0 0 0	194.203.16.240 / 30
	Broadcast -Adresse	11110011	194.203.16.243
Routernetz 2:	Netzwerk-Adresse	1 1 1 1 0 1 0 0	194.203.16.244 / 30
	Broadcast -Adresse	11110111	194.203.16.247
Routernetz 3:	Netzwerk-Adresse	1 1 1 1 1 0 0 0	194.203.16.248 / 30
	Broadcast -Adresse	11111011	194.203.16.251
Routernetz 4:	Netzwerk-Adresse	1 1 1 1 1 1 0 0	194.203.16.252 / 30
	Broadcast -Adresse	1111111	194.203.16.255

Die jeweils ersten und letzten für Hosts verfügbaren Adressen jedes Subnetztes zu berechnen, dürfte zum Schluss keine Schwierigkeiten mehr bereiten.

Hinweis: Die IP-Adressen von Servern, Druckern und Gateway werden an den Anfang oder das Ende eines verfügbaren Adressbereiches gesetzt (Gateway üblicherweise ans Ende)

Übungsaufgabe zur Vertiefung

3 Firmenbereiche sollen durch Router miteinander vernetzt werden und in voneinander getrennten Netzen liegen. Da kein direkter Internet-Zugang benötigt wird, wählen Sie einen privaten Adressbereich der Klasse C: 192.168.12.0 / 24

Die Anforderungen der 3 Bereiche sind folgende:

•	Subnetz A:	12 PCs, 1 Drucker, 1 Server, 1	Gateway	=	Adressen
•	Subnetz B:	70 PCs, 2 Drucker, 2 Server, 1	Gateway	=	Adressen
•	Subnetz C:	10 PCs, 1 Drucker, 1 Gateway		=	Adressen
•	Verbindung o	ler Subnetze mittels Router	3 x	= je	Adressen

gesamt benötigt: Adressen