SR02 - TD01

1

1.1 Mono-Programmé

Un seul programme en mémoire

- Pas besoin d'ordonnaceur qui gère les priorités
- Mémoire non fragmenté

Taux Occupation Processeur $\frac{11}{18} \rightarrow 61\%$

1.2 Multi-Programmé

Plusieurs programmes en mémoire

- Entrées/Sorties pas prises en compte par le processeur
- Besoin d'un gestionnaire de mémoire

Taux Occupation Processeur $\frac{11}{11} \rightarrow 100\%$

1.3 Temps Partagé

Quantum de 1s (unité de temps allouée à chaque processus)

Taux Occupation Processeur $\frac{11}{13} \rightarrow 84\%$

2

– Prêt : Attente du processeur

2.1 États possibles du processus : - En Exécution :

- Bloqué : Attente IO

- **2.2** Plusieurs programmes coexistent à l'état d'attente (prêt ou bloqué), il faut donc deux files.
- **2.3** Favoriser les processus demandant de l'I/O en augmentant la priorité du processus lors de l'accès à l'I/O (puis de le réduire si il n'en a pas fait depuis un certain temps)

2.4 PCB

- PID
- -État
 - · AX, BX, CX, DX, EX
 - \cdot CO
 - · FLAGS
 - · DS, CS
- Cause du blocage
- Priorité, quantum

2.5

```
# Program 1
10 MOV DX, 0
11 MOV EX, 2
```

```
label: PCBs PID

12 ADD DX, 3 state

13 MOV DX, CX CO = 0, DS = 10, CS = 10

14 SUB EX, 1 AX, BX, CX, DX, EX = 0

15 MOV EX, CX quantum = 2, priority = 0

16 JNZ label
```

Alors en vrai après il a filé un papier avec la correction parce que c'était chiant

Program 2
30 MOV @0, 3
31 IN
32 MOV @1, DX
34 MOV AX, @0
35 MOV BX, @1
36 ADD AX, BX
37 MOV DX, CX

17 OUT

38 OUT

3

On représente RM avec
$$\begin{vmatrix} \mathbf{EX} & \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} & \mathbf{D} & \mathbf{H} \\ \mathbf{x} & \mathbf{x} & \mathbf{x} & \mathbf{x} & \mathbf{x} \end{vmatrix}$$

Chaque interruption à un masque propre afin de représenter la priorité :

```
Routine_i:
        STM
                 PCB.masque
2
                 masque[i]
       {\tt MSK}
3
                 PCB.co, [0]
       MOV
        STO
                 PCB.accumulateur
        ACT
6
        ; Routine
8
9
        DOR
10
        CLA
                 PCB.accumulateur
11
        MSK
                 PCB.co
        ACT
        TRA
                  @PCB.co
14
```

A l'initialisation :
$$\begin{vmatrix} \mathbf{EX} & \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} & \mathbf{D} & \mathbf{H} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

On met dans la case mémoire I(1(EX), 2(A), 3(B), 4(C), 5(D), 6(H))TRA adresse-routine-i pour charger l'adresse de la routine

4

SVC emit_horloge

$$\frac{10^{-3} \times 100}{10^{-6} \times 5} = 20.000$$

```
routine_int_clock:

SAV PCB ; Sauvegarde contexte

SVC prelever_mesures

SVC afficher_mesures

SVC init_clock, 20000

RES PCB ; Restore contexte
```

```
svc_fin:
       DEL
                PCB
                                      ; Detruire PCB
2
       SVC
                moniteur
5
  routine_int_clock:
                                      ; Alerter(delai_garde)
       SIG
                delai_garde
               PCB
                                      ; Detruire PCB
       DEL
8
       SVC
               moniteur
10
  svc_moniteur:
       VOM
               PCB, load_process
13
                init_clock, delai_garde
       SVC
14
       MPSW
               PCB, PSW
```