BLOCO PL/SQL

SELECT INTO

SELECT INTO

O resultado de um comando SELECT que retorna várias colunas (mas apenas uma linha) pode ser atribuído a uma variável registro, a uma variável tipo-linha, ou a uma lista de variáveis escalares. É feito através de

SELECT INTO destino expressões de seleção FROM ...;

SELECT INTO

onde destino pode ser uma variável registro, uma variável linha, ou uma lista separada por vírgulas de variáveis simples e campos de registro/linha.

A expressões_de_seleção e o restante do comando são os mesmos que no SQL comum.

SELECT INTO

Se for utilizado como destino uma linha ou uma lista de variáveis, os valores selecionados devem corresponder exatamente à estrutura do destino, senão ocorre um erro em tempo de execução.

Quando o destino é uma variável registro, esta se configura automaticamente para o tipo linha das colunas do resultado da consulta.

Estrutura de um Bloco PL/SQL

- Área de declaração,
- Área de comandos
- Área de exceções

Estrutura de um Bloco PL/SQL DECLARE

declarações

BEGIN

estruturas executáveis, comandos e outros blocos PL/SQL

tratamento de exceções (pode conter outros blocos)

END: END.

EXEMPLO

DECLARE

NOME EMPNOME EMP%TYPE

NUMEROEMPREGADO := &NUMEROEMPREGADO; SELECT NOME_EMP

SELECT NOME_EMP
INTO NOME
FROM EMP
WHERE N_EMP = NUMEROEMPREGADO;
IF NOME IS NOT NULL THEN
DBMS_OUTPUT,PUT_LINE('NOME DO EMPREGADO' | | NOME);

END IF;
EXCEPTION
WHEN NO, DATA, FOUND THEN DBMS, OUTPUT.PUT, LINE("NÃO EXISTE EMPREGADO COM O NUMERO
"|| NUMERO SEMPREGADO || ". POR FAVOR VERIFIQUE."|;
WHEN TOO, MANY, ROWSTHEN DBMS, OUTPUT.PUT, LINE("MAIS DE UM EMPREGADO COM O
NUMERO"|| NUMERO"|| NUMEROEMPREGADO || "FÖI ENCONTRADO, POR FAVOR VERIFIQUE."|;
END;

DECLARE.

DEPARTAMENTO EMP.N_DEP%TYPE; NUMEROEMPREGADO NUMBER; REG_EMP EMP%RowType

NUMEROEMPREGADO := &NUMEROEMPREGADO:

SELECT * INTO REG_EMP

FROM FMP WHERE REG_EMP.N_EMP = NUMEROEMPREGADO;

IF REG_EMP.COM IS NOT NULL THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('COMISSÃO DO EMPREGADO ' || REG_EMP.COM);

END IF; EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT_LINE('NÃO EXISTE EMPREGADO COM O NUMERO '|| NUMEROEMPREGĀDO || '. POR FÁVOR VERIFIQUE.');
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('MAIS DE UM EMPREGADO COM O NUMERO '|| NUMERO EMPREGADO || ' FOI ENCONTRADO, POR FAVOR VERIFIQUE.');

DECLARAÇÕES

Pode-se declarar os seguintes tipos:

- Variáveis
- Constantes
- Cursores
- Estruturas
- Tabelas

CONSTANTES

- · Para declarar-se constantes, utiliza-se a palavra reservada
- · Deve aparecer antes do tipo de dado de um valor
- Deve ser atribuído um valor para a constante ou a palavra reservada DEFAULT seguida de um valor

Exemplos:

NR_LIDOS NR_TENTATIVA

CONSTANT NUMBER(4) :=15;

NUMBER(4) := 0;

NR_LIDOS2 NUMBER(4) DEFAULT 15 CONSTANT

NR TENTATIVA2 NUMBER(4) DEFAULT 0;

CD_CLIENTE NUMBER(4) NOT NULL :=1;

Herança de Tipos de Dados e Tamanho

- Para herdar o tipo de uma coluna de uma tabela: Nome_da_variavel Nome_da_tabela.Nome_da_Coluna%Type;
- Para herdar o tipo do registro (linha inteira): Nome_da_variavel Nome_da_tabela%RowType;
- Para herdar o tipo de uma variável previamente declarada:

Nome_da_variavel Nome_da_variavel%Type;

EXEMPLO

DECLARE

REG_ITEM AUX_CD_PRODUTO CONSTANT VL_TOTAL

ITEM_NOTA_FISCAL%ROWTYPE; PRODUTO.CD_PRODUTO%TYPE := 1; PRODUTO.VL_CUSTO_MEDIO%TYPE;

Exceções Pré-Definidas

- NO_DATA_FOUND (ORA-01403, SQLCODE-01403): Ocorre quando um comando SELECT...INTO não retornar nenhuma linha. Isto nunca ocorrerá quando se estiver retornando um função de grupo, como SUM ou AVG, qu sempre retornará um valor ou nulo.
- TOO MANY ROWS (ORA-01422, SQLCODE-01422): Ocorre quando um comando SELECT...INTO retornar mais de uma linha.

Exceções Pré-Definidas

- VALUE_ERROR (ORA-06502, SQLCODE-06502): Ocorre quando houver um erro aritmético, de conversão, truncagem ou tamanho, como quando um valor numérico for selecionado para dentro de um variável caracter, ou o valor for maior que o declarado para a variável.
- ZERO_DIVIDE (ORA-01476, SQLCODE-01476): Ocorre na tentativa de dividir qualquer número por zero.
- OTHERS: Permite tratar outros erros, com a ajuda das funções SQLCODE e SQLERRM, que retorna o número do erro Oracle e o texto da mensagem de erro, respectivamente.

Exceções Pré-Definidas

- PROGRAM_ERROR (ORA-06501, SQLCODE-06501): Ocorre em caso de problemas internos do PL/SQL.
- ROWTYPE_MISMATCH (ORA-06504, SQLCODE-06504): Ocorre se o retorno do cursor e a variável PL/SQL para retorno de um cursor sejam de tipos incompatíveis.
- STORAGE_ERROS (ORA-06500, SQLCODE-06500): Ocorre se não houver memória suficiente para a execução de bloco PL/SQL ou caso a memória esteja com problemas.
- TIMEOUT_ON_RESOURCE (ORA-00051, SQLCODE-00051): Ocorre quando acontecer um timeout enquanto o Oracle estiver aguardando um recurso.

Exceções Pré-Definidas

- CURSOR_ALREADY_OPEN (ORA-06511, SQLCODE-06511): Ocorre quando se tenta abrir um cursor que já está aberto. Neste caso, o cursor deve ser fechado para que possa ser reaberto.
- DUP_VAL_ON_INDEX (ORA-00001, SQLCODE-00001): Ocorre na tentativa de armazenar um valor duplicado em uma coluna de uma tabela qua possui chave única ou primária.
- INVALID_CURSOR (ORA-01722, SQLCODE-01722): Ocorre na tentativa de converter uma string em número, caso a string não represente um número válido.
- LOGIN_DENIED (ORA-01017, SQLCODE-01017): Ocorre na tentativa de conexão com o banco de dados com um username/password inválido.
- NOT_LOGGED_ON (ORA-01012, SQLCODE-01012): Ocorre na tentativa de acessar o banco de dados sem que se esteja conectado a ele.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- Crie um bloco PL/SQL para verificar se existe um departamento conforme o valor de entrada de uma variável
- Crie um bloco PL/SQL para imprimir um os dados de um produto a partir de seu código.