## RABBIT-MQ Vista sistemitica

Claudio Biancalana

#### Fonti e riferimenti


- https://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
- Advanced Message Queuing Protocol AMQP: Upgrader's Guide
   Gerald Blokdyk 2017
- RabbitMQ in Depth Gavin M. Roy 2017
- RabbitMQ in Action: Distributed Messaging for Everyone –
   Alvaro Videla e Jason J. W. Williams 2012

# RabbitMQ panoramica delle caratteristiche

- RabbitMQ comprende numerose caratteristiche che supportano il deployment la gestione e la configurazione delle singole istanze del server:
  - Supporta protocolli multipli (AMQP, STOMP, MQTT)
  - Funzionalità avanzate di routing
  - Supporto per molti linguaggi di programmazione lato client
  - Consegna affidabile
  - Clustering
  - Federazione
  - Alta disponibilità
  - Gestione e monitoraggio
  - Autenticazione e controllo di accesso
  - Architettura a plug-in


## Installazione Windows

- Download dell'installer di RabbitMQ per windows:
  - https://github.com/rabbitmq/rabbitmqserver/releases/download/v3.8.0/rabbitmq-server-3.8.0.exe
- RabbitMQ funziona su macchine 32/64 bit e gira in ambiente Erlang.
- Pertanto prima è necessario installare il runtime di Erlang:
  - 64 bit: <a href="http://erlang.org/download/otp\_win64\_22.1.exe">http://erlang.org/download/otp\_win64\_22.1.exe</a>
  - 32 bit: <a href="http://erlang.org/download/otp\_win32\_22.1.exe">http://erlang.org/download/otp\_win32\_22.1.exe</a>



#### Installazione

 A seguito dell'installazione di Erlang sarà possibile installare i binary di RabbitMQ



#### Comandi

- Nell'installazione di RabbitMQ sono contenuti i comandi necessari per lo start/stop e status (sotto la cartella sbin)
  - rabbitmqctl.bat status
  - rabbitmqctl.bat stop
  - rabbitmqctl.bat start\_app
- Per attivare la web console è necessario abilitare il relativo plugin
  - rabbitmq-plugins.bat enable rabbitmq\_management
- E riavviare il server
  - rabbitmq-server.bat start\_app

# Installazione Linux (Ubuntu 18.04)

#### **Installazione Erlang**

- echo "deb https://packages.erlang-solutions.com/ubuntu bionic contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list
- wget -O- https://packages.erlangsolutions.com/ubuntu/erlang\_solutions.asc | sudo apt-key add -
- sudo apt update
- sudo apt -y install erlang

# Installazione Linux (Ubuntu 18.04)

#### Installazione rabbitmq

- wget -O- https://dl.bintray.com/rabbitmq/Keys/rabbitmq-releasesigning-key.asc | sudo apt-key add -
- wget -O- https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signingkey.asc | sudo apt-key add
- echo "deb https://dl.bintray.com/rabbitmq/debian \$(lsb\_release sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list
- sudo apt update
- sudo apt -y install rabbitmq-server

#### Attivazione interfaccia di amministrazione web


sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq\_management

# Porte utilizzate (dalla documentazione di RabbitMQ)

- 4369: epmd, a peer discovery service used by RabbitMQ nodes and CLI tools
- 5672, 5671: used by AMQP 0-9-1 and 1.0 clients without and with TLS
- 25672: used for inter-node and CLI tools communication (Erlang distribution server port) and is allocated from a dynamic range (limited to a single port by default, computed as AMQP port + 20000). Unless external connections on these ports are really necessary (e.g. the cluster uses federation or CLI tools are used on machines outside the subnet), these ports should not be publicly exposed. See networking guide for details.
- **35672-35682**: used by CLI tools (Erlang distribution client ports) for communication with nodes and is allocated from a dynamic range (computed as server distribution port + 10000 through server distribution port + 10010). See networking guide for details.
- **15672**: HTTP API clients, management UI and rabbitmqadmin (only if the management plugin is enabled)
- 61613, 61614: STOMP clients without and with TLS (only if the STOMP plugin is enabled)
- 1883, 8883: (MQTT clients without and with TLS, if the MQTT plugin is enabled
- 15674: STOMP-over-WebSockets clients (only if the Web STOMP plugin is enabled)
- 15675: MQTT-over-WebSockets clients (only if the Web MQTT plugin is enabled)
- **15692**: Prometheus metrics (only if the Prometheus plugin is enabled)

#### **Web Console**

- URL: http://localhost:15672/
- User: guest Password: guest



# Variabili di ambiente per UNIX

Nome	Location
RABBITMQ_BASE	Variabile non usata per UNIX
RABBITMQ_CONFIG_FILE	\${install_prefix}/etc/rabbitmq/rabbitmq
RABBITMQ_LOGS	\$RABBITMQ_LOG_BASE/\$RABBITMQ_NODENAME.log
RABBITMQ_LOG_BASE	\${install_prefix}/var/log/rabbitmq
RABBITMQ_MNESIA_BASE	\${install_prefix}/var/lib/rabbitmq/mnesia
RABBITMQ_MNESIA_DIR	\$RABBITMQ_MNESIA_BASE/\$RABBITMQ_NODENAME
RABBITMQ_PLUGINS_DIR	\$RABBITMQ_HOME/plugins
RABBITMQ_SASL_LOG	\$RABBITMQ_LOG_BASE/\$RABBITMQ_NODENAMEsasl.log

## Variabili di ambiente per Windows

Nome	Location
RABBITMQ_BASE	%APPDATA%\RabbitMQ
RABBITMQ_CONFIG_FILE	%RABBITMQ_BASE%\rabbitmq
RABBITMQ_LOGS	%RABBITMQ_LOG_BASE%\%RABBITMQ_NODENAME%.log
RABBITMQ_LOG_BASE	%RABBITMQ_LOG_BASE%\log
RABBITMQ_MNESIA_BASE	%RABBITMQ_BASE%\db
RABBITMQ_MNESIA_DIR	%RABBITMQ_MNESIA_BASE%\%RABBITMQ_NODENAME%
RABBITMQ_PLUGINS_DIR	%RABBITMQ_BASE%\plugins
RABBITMQ_SASL_LOG	%RABBITMQ_LOG_BASE%\%RABBITMQ_NODENAME%-sasl.log

#### **Amministrare RabbitMQ**

La potenza è nulla senza il controllo

#### **Amministrare RabbitMQ**

- start\_app/stop dell'istanza
- Aggiungere/rimuovere/modificare/ispezionare utenti, virtual host, exchange, code e bind
- Backup e restore del database
- Settare un database differente per i messaggi persistenti
- Sicurezza
- Ispezionare log per errori
- Ottimizzare l'utilizzo delle risorse, il tuning e monitoraggio del broker
- Configurare le variabili di ambiente, parametri di configurazioni e policy
- Utilizzo delle API REST per la gestione del broker (esposte con un plugin di gestione)

## Configurazione

- La configurazione di RabbitMQ è abbastanza importante per assicurare performance, alta disponibilità e scalabilità.
  - Variabili d'ambiente
  - File di configurazione
  - Parametri a Runtime
- Verificare dal log, la locazione dei file di configurazione:


```
2019-10-03 11:15:58.464 [info] <0.264.0>
Starting RabbitMQ 3.8.0 on Erlang 22.1
Copyright (C) 2007-2019 Pivotal Software, Inc.
Licensed under the MPL. See https://www.rabbitmq.com/
2019-10-03 11:15:58.465 [info] <0.264.0>
               : rabbit@LAPTOP-PD8QJBC7
 node
          : C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
 home dir
config file(s): c:/Users/Claudio/AppData/Roaming/RabbitMO/advanced.config
cookie hash : 1bi6MrrYcQaaKYMY98eHtA==
log(s)
               : C:/Users/Claudio/AppData/Roaming/RabbitMO/log/rabbit@LAPTOP-PD80JBC7.log
               : C:/Users/Claudio/AppData/Roaming/RabbitMO/log/rabbit@LAPTOP-PD80JBC7 upgrade.log
 database dir
              : c:/Users/Claudio/AppData/Roaming/RabbitMO/db/rabbit@LAPTOP-PD8QJBC7-mnesia
```

## Amministrare i componenti RabbitMQ

- I vari componenti di RabbitMQ possono essere gestiti nelle seguenti modalità:
  - Dall'interfaccia web del plugin di gestione di RabbitMQ
  - A linea di comando con gli script di rabbitmqctl (dentro la cartella sbin)
  - Dalle API REST del plugin di gestione di RabbitMQ

## **Aggiungere utenti**

- Per aggiungere utenti non amministrativi, senza associazione a vhost:
  - rabbitmqctl add\_user \$USER \$PASSWORD
- Promuoverlo ad amministratore
  - rebbitmqctl set\_user\_tags \$USER administrator
- Esempio:
  - rabbitmqctl add\_user claudio claudio2019
  - rabbitmqctl set\_user\_tags claudio administrator




#### **Gestire** utenti

- Lista
  - rabbitmqctl list\_users
- Cambio password
  - rabbitmqctl change\_password \$USER \$PASSWORD
- Cancellazione utenza
  - rabbitmqctl delete\_user \$USER

## **Gestire vhosts (1)**


 I virtual host (vhosts) sono usato per separare logicamente l'istanza di broker in domini multipli, ognuno dei quali ha un insieme di exchange, code e binding.



## **Gestire vhosts (2)**

- Aggiungere vhost:
  - rabbitmqctl.bat add\_vhost chat
  - rabbitmqctl.bat add\_vhost events

#### Virtual Hosts



Add a new virtual host

## **Gestire vhost (3)**

- Lista
  - rabbitmqctl.bat list\_vhosts
- Cancellazione
  - rabbitmqctl.bat delete\_vhost events

E' possibile gestire i virutal host anche da interfaccia web.

#### Gestire i permessi

- Una volta creati utenti e virtual host, possiamo creare le relative associazioni mediante l'utilizzo dei permessi:
  - L'esempio seguente mostra come configurare i permessi di lettura e scrittura a tutte le risorse dell'vhost 'chat' per l'utente 'claudio'
  - rabbitmqctl.bat set\_permissions -p chat claudio ".\*" ".\*"
- Lista dei permessi:
  - rabbitmqctl.bat list\_permissions -p chat

```
Listing permissions for vhost "chat" ...
user configure write read
claudio .* .*
```

- Rimuovere permessi:
  - rabbitmqctl.bat clear\_permissions -p chat claudio

## **Gestire exchange**

- E' possibile gestire gli exchange da interfaccia web o da linea di comando mediante rabbitmqadmin.py
  - rabbitmqadmin.py declare exchange name=logs type=fanout
- Cancellare l'exchange
  - rabbitmqadmin.py -V chat delete exchange name=logs
- Listare gli exchange nel virtual host 'chat'
  - rabbitmqadmin.py -V chat list exchanges
- Listare gli exchange all'interno del default vhost
  - rabbitmqadmin.py list exchanges

#### **Gestire code**

- E' possibile gestire gli le code da interfaccia web o da linea di comando mediante rabbitmqadmin.py
  - rabbitmqadmin.py declare queue name=error\_logs durable=false
- Cancellare la coda
  - rabbitmqadmin.py -V chat delete queue name=error\_logs
- Listare le code all'interno del dominio di default
  - rabbitmqadmin.py list queues

## **Gestire binding**

- E' possibile gestire i binding da interfaccia web o da linea di comando mediante rabbitmqadmin.py
- Esempio
  - rabbitmqadmin.py declare binding source=logs destination=error\_logs

# Gestire le policy politica dead-letter

- Le policy permettono di definire (e cambiare!) alcune proprietà degli exchange e delle code a runtime.
- La policy deve essere unica per exchange/coda, all'interno possono quindi esserci settaggi multipli.
- Consideriamo i seguenti scenari:
  - Decidiamo di limitare la capacità di una coda; se viene ecceduta i messaggi possono essere 'droppati' oppure rediretti in un exchange alternativo (dead-lettered).
  - Decidiamo di settare un limite di tempo di sosta di un messaggio all'interno di una coda, se viene ecceduto il limite di tempo si può scegliere se scartare i messaggi o inserirli in dead-lettered.
  - Vogliamo definire un exchange 'dead-letter' che riceve messaggi 'dead-letter' da una o più code

## **Gestire policy**

- Per limitare la capacità delle coda error\_logs nel default host a 200.000 bytes, possiamo applicare la seguente policy
  - rabbitmqadmin.py declare policy name=max-queue-len pattern=error\_logs definition="{""max-lengthbytes"":200000}" apply-to=queues
- Per limitare la capacità della coda error\_logs nel default host ad un numero di messaggi massimo
  - rabbitmqadmin.py declare policy name=max-queue-len pattern=error\_logs definition="{""max-length"":200000}" apply-to=queues
- Per cancellare policy:
  - rabbitmqadmin.py delete policy name=max-queue-len

#### Gestire il database di RabbitMQ

- Il database di riferimento per RabbitMQ è Mnesia, nel quale vengono memorizzate numerose informazioni relative al funzionamento del broker.
- Per il backup sono necessarie i seguenti passaggi
  - 1. Stop del broker
  - 2. Copia ed archivio della cartella di Mnesia
  - Restart del broker
- La procedura di restore è intuibile ©
- E' necessario considerare il fatto che se un messaggio non è configurato in modo da essere persistente, non sarà possibile ripristinare la situazione con la procedura di restore.
- Per rendere il messaggio persistente, è necessario configurare in modalità 'durevole' l'exchange e la coda, inoltre il messaggio deve essere marcato come persistente

#### Utilità a linea di comando

- Per gestire al meglio l'operatività a linea di comando è opportuo avvalersi del comando
  - rabbitmqadmin.py
- Per poterne usufruire è necessario avere un interprete python
- Il file è reperibile qui: <a href="http://localhost:15672/cli/">http://localhost:15672/cli/</a>
- Salvarlo e inserirlo nella cartella sbin rinominandolo rabbitmqadmin.py
- Export metadata: rabbitmqadmin.py export broker.json
- Import metadata: rabbitmqadmin.py import broker.json

## Installare plugin

- Come è accaduto per le funzionalità di amministrazione, è possibile installare altri plugin che aggiungono feature a RabbitMQ.
- Procedura installazione:
  - Copiare il file del plugin, con estensione ez (Erlang ZIP file)
     all'interno della cartella plugin
  - Listare ed abilitare il plugin coi seguenti comandi:
    - rabbitmq-plugin list
    - rabbitmq-plugins enable \$NOME\_PLUGIN
- Procedura disinstallazione:
  - rabbitmq-plugins disable \$NOME\_PLUGIN
  - Rimozione del file ez del plugin da disinstallare

## Configurare le istanze di RabbitMQ

- RabbitMQ può essere configurato in diverse modalità:
  - Settando le variabili di ambiente
  - Modificando i file di configurazione
  - Definendo i parametri di runtime e le policy che possono essere modificate a runtime

#### Variabili di ambiente

#### Esempi

- RABBITMQ\_NODE\_IP\_ADDRESS: l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete con li quale deve essere legato il broker. E' utile per avere più broker con indirizzi diversi nella stessa macchina. Vuoto significa che si lega a tutti gli indirizzi.
- RABBITMQ\_NODE\_PORT: la porta TCP dal quale il broker ascolta
- RABBITMQ\_NODENAME: il nome del dell'istanza del broker.

#### **API**

- RabbitMQ può essere gestito con chiamate ad API REST
- L'interfaccia delle API è esposta da questa radice:
  - http://localhost:15672/api/
- Esempio:
  - http://localhost:15672/api/vhosts
    - Fornisce un JSON esplicativo dei virtual host configurati nel broker (è necessaria autenticazione basic-auth come administrator!)

```
:: Windows
C:\> curl -i -u guest:guest http://localhost:15672/api/vhosts

# Unix
$ curl -i -u guest:guest http://localhost:15672/api/vhosts

HTTP/1.1 200 OK
cache-control: no-cache
content-length: 196
content-security-policy: default-src 'self'
content-type: application/json
date: Mon, 02 Sep 2019 07:51:49 GMT
server: Cowboy
vary: accept, accept-encoding, origin


[{"cluster_state":{"rabbit@localhost":"running"},"description":"Default virtual host" ... (remainder elided)
```

#### Aggiornare RabbitMQ


- L'aggiornamento di RabbitMQ conivolge 2 oggetti:
  - L'aggiornamento dell'installazione di Erlang
  - L'aggiornamento dell'installazione del broker
- Tipicamente un aggiornamento del broker, preserva dati e configurazioni... In ogni caso è buona norma procedere con un full-backup prima di procedere ad un aggiornamento!
- Se l'ambiente è clusterizzato, è imporante fermare tutti nodi del cluster ed usare la stessa versione di RabbitMQ per tutti gli aggiornamenti di tutti i nodi.

## Alta disponibilità

- Alla luce di risolvere problemi di scalabilità e affidabilità,
   RabbitMQ fornisce la possibilità di configurare più nodi.
  - Una modalità è la federazione, che ha come scopo semplicemente la trasmissione dei messaggi fra broker.
  - Un'altra modalità è il clustering, che ha come scopo il coordinamento di più nodi.



**Federation** 



**Clustering** 


#### **Federazione**

- La federazione è uno dei modi più potenti per gestire molti messaggi usando RabbitMQ.
- Lo scopo principale della federazione è trasmettere messaggi fra i broker senza la necessità di clustering.
- Motivazioni:
  - Basso accoppiamento
  - Scalabilità
  - Specificità (un borker può contenere componenti federati o locali)
- Il plugin della federazione è disponibile come standard all'interno dell'installazione di RabbitMQ Server.
- Si può abilitare col seguente comando:

#### **Federazione**

- Inoltre è possibile usare il plugin di gestione, attivandolo col seguente comando:
  - rabbitmq-plugins enable rabbitmq federation management
- La configurazione è memorizzata nel database RabbitMQ.
- Per la federazione serve definire tre parametri:
  - Upstream: definisce la connessione ad un altro RabbitMQ
  - Upstream sets: definisce i gruppi di upstream
  - Policies: insieme di regole per la federazione

### Federazione in RabbitMQ




### Clustering in RabbitMQ

- Il clustering è la soluzione principale per la gestione delle richieste dei client sul server.
- Con il clustering viene effettuata una replica di tutti i dati / stati attraverso tutti i nodi al fine di sostenere affidabilità e scalabilità.
- La struttura generale dei cluster viene modificata in modo dinamico, in base all'aggiunta o alla rimozione di eventuali cluster dai sistemi.
- Inoltre, RabbitMQ tollera l'errore di ciascun nodo.
- Esistono 2 tipi di nodo:
  - RAM-Node: memorizza il suo stato in memoria.
  - Disk-Node: memorizza il suo stato su memoria e disco.

#### Creazione del cluster

- Copiare la chiave della cache erlang su tutti i nodi:
  - Ubuntu: /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
- Per ogni nodo, dal 2 in poi, lanciare il comando:
  - instance-2\$ rabbitmqctl stop\_app
  - instance-2\$ rabbitmqctl join\_cluster rabbit@instance-1
  - instance-2\$ rabbitmqctl start\_app
- dalla console rileviamo lo stato dei singoli nodi del cluster:
  - rabbitmq1\$ rabbitmqctl cluster\_status
  - rabbitmq2\$ rabbitmqctl cluster\_status
  - rabbitmq3\$ rabbitmqctl cluster\_status
  - rabbitmq4\$ rabbitmqctl cluster\_status

### Cluster da interfaccia web



### Cambiare tipo di nodo

- E' possibile cambiare il tipo di nodo (disco/RAM) del cluster.
  - Posizionarsi sul nodo da cambiare (esempio nodo 3)
  - Stoppare il server:
    - rabbitmqctl stop\_app
  - Cambiare il tipo
    - rabbitmqctl change\_cluster\_node\_type ram


```
root@instance-3:~# rabbitmqctl stop_app
Stopping rabbit application on node rabbit@instance-3 ...
root@instance-3:~# rabbitmqctl change_cluster_node_type ram
Turning rabbit@instance-3 into a ram node
root@instance-3:~# rabbitmqctl start_app
```

#### Rimuovere un nodo dal cluster

- A volte è importante avere il controllo del cluster sui singoli nodi.
- Per ragioni sistemistiche potrebbe essere necessario rimuovere un nodo dal cluster
- Per farlo è necessario posizionarsi sul nodo, fermare l'app e resettare la configurazione:
  - rabbitmqctl stop\_app
  - rabbitmqctl reset
  - rabbitmqctl start\_app
- In alternativa è possibile rimuovere un nodo (ad esempio: instance-x) da 'remoto'
  - rabbitmqctl forget\_cluster\_node rabbit@instance-x

# RabbitMQ Alta affidabilità + prestazioni

• E' possibile adottare soluzione in alta affidabilita con cluster e bilanciatore di carico... vediamo come.



# Aggiungere un bilanciatore SW (nell'esempio HAProxy)

- Installare HAProxy
  - sudo apt install -y haproxy
- Editare il file di configurazione
  - sudo vim /etc/haproxy/haproxy.cfg


```
daemon
defaults
        mode tcp
        maxconn 10000
        timeout connect 5s
        timeout client 100s
        timeout server 100s
listen ha-proxy
        bind *:5672
        mode tcp
        balance roundrobin
        server instance-4 <IP-1>:5672 check
        server instance-1 <IP-2>:5672 check
        server instance-2 <IP-3>:5672 check
        server instance-3 <IP-4>:5672 check
listen stats
        bind *:80
        mode http
        stats enable
        stats uri /haproxy?stats
```

# HAProxy Console web di monitoraggio

- Per controllare la situazione posizionarsi sul seguente url
  - http://<IP-HAProxy>/haproxy?stats

#### HAProxy version 1.8.8-1ubuntu0.4, released 2019/01/24


#### Statistics Report for pid 2497




### Abilitare e disabilitare Plugin

- Per la gestione dei plugin si utilizza il comando rabbitmq-plugins grazie al quale è possibile listare, abilitare e disabilitare i plugin.
  - rabbitmq-plugins list
  - rabbitmq-plugins enable <plugin-name>
  - rabbitmq-plugins disable <plugin-name>

Metodo Direct Mail




Metodo Direct Mail




Metodo Anti Entropy







Metodo Anti Entropy







Metodo Anti Entropy








$$W + R > N$$




Configurazione code da web console



## **Configurazione avanzata**

## Configurazione attesa (3 nodi) swarm-node-X

https://medium.com/hepsiburadatech/implementing-highly-available-rabbitmq-cluster-on-docker-swarm-using-consul-based-discovery-45c4e7919634



# Installazione docker – Su tutti i nodi! (Ubuntu)

- Installazione docker:
  - curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
- Controllo di versione:
  - docker -v

```
root@swarm-node-1:~# docker -v
Docker version 19.03.3, build a872fc2f86
root@swarm-node-1:~#
```

## **Configurazione SWARM (1)**

- Sul nodo1
  - docker swarm init --advertise-addr <IP-Interno>
- Collegare il cluster sul nodo2 e sul nodo3
  - docker swarm join --token <Token> <IP-Interno>:2377
- Promuovere tutti i nodi a manager
  - docker node promote swarm-node-<X>
- Controllare i nodi del cluster
  - docker node Is

TOOLGSWAIM-HOUG-1."# GOCKET HOUE IS					
ID	HOSTNAME	STATUS	AVAILABILITY	MANAGER STATUS	ENGINE VERSION
xt83h1214iebne641141tavcx *	swarm-node-1	Ready	Active	Leader	19.03.3
zllqt6dsc58zvz8da5ngnygfj	swarm-node-2	Ready	Active	Reachable	19.03.3
chp5gv2xyqgqdqcqjry1jssbz	swarm-node-3	Ready	Active	Reachable	19.03.3

## **Configurazione SWARM (2)**

- Creare un overlay network
  - docker network create --driver=overlay --attachable prod
- Controllare il network
  - docker network Is

```
root@swarm-node-1:~# docker network ls
NETWORK ID
                    NAME
                                         DRIVER
                                                              SCOPE
f146d5c126a6
                    bridge
                                         bridge
                                                              local
                    consul consul
                                         overlav
c594r19367bx
                                                              swarm
1a2215fd6f4d
                    docker gwbridge
                                         bridge
                                                              local
351567ad0d21
                                                              local
                    host
                                         host
ie81ju1dzye4
                    ingress
                                         overlay
                                                              swarm
c41363cc57c2
                                         null.
                                                              local
                     none
q367ftc0ynnx
                                         overlay
                    prod
                                                              swarm
root@swarm-node-1:~#
```

#### Consul

wget https://raw.githubusercontent.com/olgac/consul/master/docker-compose.yml docker node update --label-add consul=true swarm-node-1 docker stack deploy -c docker-compose.yml consul

#Attesa per l'elezione del «Consul Leader» sleep 10

#### #Aggiunta del nodi Consul sul nodo2 e nodo3

docker node update --label-add consul=true swarm-node-2 docker node update --label-add consul=true swarm-node-3

#### #Controllo del Consul Leader


curl <IP-Leader>:8500/v1/status/leader

#### #Controllo dei Consul Peers

curl <IP-Leader>:8500/v1/status/peers

## Consul interfaccia web

http://<IP-Leader>:8500/



### **Docker compose**

- wget https://raw.githubusercontent.com/olgac/rabbitmq/master/docker -compose.yml
- docker node update --label-add rabbitmq1=true node-1
- docker node update --label-add rabbitmq2=true node-2
- docker node update --label-add rabbitmq3=true node-3
- docker stack deploy -c docker-compose.yml rabbitmq

# HAProxy (Su tutti i nodi!)

- wget https://raw.githubusercontent.com/olgac/haproxy-forrabbitmq/master/docker-compose.yml
- docker network create --driver=overlay --attachable prod
- docker stack deploy -c docker-compose.yml haproxy


### Verifica nodi su interfaccia web

#### RabbitMQ

– http://<IP>:15672

• User: admin

Password: Passw0rd




### Verifica nodi su interfaccia web

- HAProxy
  - http://<IP>:1936

#### **HAProxy**

rabbitmq-03



1h42m

1h42m

1h42m

89

103

28

103

46 579

30.083

46 532

132 194

83 819

89 214

348 678

3d3h HP

3d4h UP