# Programmation C Écriture d'un simulateur

ASR2 - Système

Semestre 2, année 2012-2013

Département informatique IUT Bordeaux 1

Avril 2013

### Fil conducteur

- Pour apprendre C, on écrit un simulateur pour le processeur fictif.
- Usage typique du C :
  - programmation à bas niveau
    - utilisation d'entiers 16 bits (signés / non signés)
    - manipulation de bits (extraction du code opération etc).
  - portabilité

## Découpage du programme

- lire dans un fichier un "programme" écrit en hexadécimal,
- exécuter ce programme
- à la fin, afficher l'état de la machine

# Allure générale du programme

```
struct Machine {
  .... M[256];
  .... ACC;
  .... PC;
  bool HALT:
int main(int argc, char **argv)
     struct Machine m:
     charger_fichier (& m, argv[1]);
     lancer_execution (& m);
     afficher_etat (& m);
```

return EXIT\_SUCCESS:

### **Structures**

• Les structures regroupent plusieurs champs

```
struct Date {
  int jour;
  int mois;
  int annee;
struct Personne {
  char nom [30];
  char prenom[30];
  struct Date naissance;
```

# Structures (suite)

- = classe C++, sans méthodes, et avec tous les champs publics.
- notations pointée "." et flèche "->"

```
struct Date bastille:
bastille.jour = 14;
bastille.mois = 7:
bastille annee = 1789:
struct Personne * musicien; // pointeur
strcpy (musicien -> prenom, "kevin");
strcpy (musicien -> nom , "ayers");
(musicien \rightarrow naissance).jour = 16;
(musicien \rightarrow naissance).mois = 8;
(musicien \rightarrow naissance).annee = 1944;
```

### Les types

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
struct Machine {
  uint16_{-}t M[256];
  int16_t ACC:
  uint16_t PC:
  bool HALT:
```

T.TAH accumulateur compteur de programme mémoire

indique si la machine tourne un entier de 16 bits entier de 16 bits, positif ou nul uint16\_t 256 mots de 16 bits

bool int16 t

## Types entiers

- les types de base
  - int, char
  - modificateurs: short, long
  - signed, unsigned

dont la taille dépend de l'implémentation

- Les types standards, pour la portabilité :
  - de taille exacte : signés int8\_t, int16\_t, int32\_t, int64\_t et non signés uint8\_t ...
  - de taille minimum : int\_least8\_t, ...
  - les représentations efficaces (en temps) : int\_fast8\_t, ...

La représentation exacte n'existe pas forcément (exemple microcontrôleur 18 bits).

## Bilan provisoire

### Vous connaissez

- les structures
  - définition
  - différence avec les classes
  - notations pointée et fléchée
- les types entiers
  - types de base : int / char / long / short / signed / unsigned
  - types standards, taille exacte, taille minimum, représentation efficace.

Le langage C permet de préciser la représentation des données : langage de bas niveau.

### Retour à l'écriture du simulateur

Développement incrémental : on procède par étapes

- ajout de "stubs" (fonctions bouchon) pour que le source soit accepté à la compilation
- 2 écriture et test de chaque fonction, dans l'ordre de facilité :
  - affichage de l'état
  - chargement du programme
  - exécution

Fonctions bouchon: ne font rien (à part afficher un message!)

```
int foo (float bar)
{
    printf("Appel_de_%s\n", __PRETTY_FUNCTION__);
}
```

## Travail : complétez le code par des stubs

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

struct Machine {
   uint16_t M[256];
   int16_t ACC;
   uint16_t PC;
   bool HALT;
};
```

```
// .... STUBS ? ....
///....
int main(int argc, char **argv
  struct Machine m;
  charger_fichier (& m,
                      argv[1]);
  lancer_execution (& m);
   afficher_etat (& m);
  return EXIT_SUCCESS:
```

## Travail : programmer l'affichage de l'état de la machine

```
Exemple de présentation :
ADR
    0160 43da 7fff 0000 34b0 43d7 7fff 0000 34b0 43d7 7fff 0000 3
00
    aaa8 ec3b 7f62 0000 0003 0000 0000 0000 4e2e f63d 0000 0000 7
10
            0000 0000 04c3 0040 0000 0000
                                    0000 0000
e0
    f0 |
Registres ACC [hex=3710 dec= 14096] PC [43d7] HALT [0]
Mémoire: 16 lignes de 16 nombres de 4 chiffres en hexadécimal
   pour ligne de 0 à 15 faire
      pour colonne de 0 à 15 faire
      | afficher M[ 16*ligne + colonne ]
      sauter à la ligne
```

Formats à utiliser : %x, %4x

## Chargement du programme

- Programme = suite de mots de 16 bits
- 1 mot = 4 chiffres hexadécimaux
- chargement à partir de l'adresse 0

### Exemple:

```
0007 5004 3005
C000 0006
0000
```

#### Traduction de

```
loadi 7 # 0007
add A # 5004
store B # 3005
halt 0 # C000
a word 6 # 0006
b word 0 # 0000
```

### Lecture dans un fichier

Vous connaissez déjà scanf (format, adr....) pour lire sur le terminal.

- équivalent : fscanf( fichier, format, adr....)
- où fichier est un "FILE \*".

```
FILE * f;
int nombre, somme = 0;

f = fopen("monfichier.txt", "r");
while ( fscanf(f, "%d", & nombre) == 1) {
    somme += nombre;
};
fclose(f);
printf("La_somme_vaut_%d\n", somme);
```

### Fichiers de haut niveau

```
    ouverture par fopen(chemin, mode-d'accès)
    retourne un FILE *
    modes: "r" en lecture, "w" en écriture, ...
    lecture par fscanf(fichier, format, adr...)
    retourne le nombre d'éléments lus avec succès
    écriture par fprintf(fichier, format, ....);
    fermeture par fclose(fichier);
```

## Travail : écrire la lecture d'un programme

```
Fichier "prog1.hex"

0007 5004 3005 C000 0006 0000
```

Portabilité pour lire des mots de 16 bits en hexadécimal, utiliser le format portable "%" SCNx16, défini dans inttypes.h

```
Exemple de programme de lecture
FILE * f = fopen("monfichier.txt", "r");
if (f == NULL) {
  ... // fichier absent ?
uint16_t nombre:
while (fscanf(f, "%" SCNx16, & nombre) == 1) {
fclose(f);
```

### Bilan

### Vous savez maintenant

- ouvrir un fichier
- y lire des données
- utiliser les formats de lecture adaptés aux types standards

Ecrire : c'est pareil.

## Exécution du programme

### Pour lancer l'exécution :

```
initialiser les registres : HALT = faux, PC = 0 ...
tant que non HALT
    aller chercher l'instruction en M[PC]
    la décomposer en code opération + opérande
    selon le code opération
    si 1 (load) \Rightarrow Acc = M [opérande], PC=PC+1
    si 3 (store) \Rightarrow M [opérande] = ACC, PC=PC+1
    si 12 (halt) \Rightarrow HALT = vrai
```

## Énumérations

### Avec une enumération

```
enum Code {
  LOADI, LOAD, LOADX,
  STORE, STOREX,
  ADD, SUB, JMP,
  JNEG, JZERO,
  JMPX, CALL, HALT
};
```

### on pourra utiliser des constantes

```
enum Code code:
switch (code) {
case LOADI:
case LOAD:
default:
```

# Décomposition d'une instruction : opérande

f

- une instruction = 16 bits, non signé
   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- pour obtenir l'opérande (12 bits de droite) : masquer

avant	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
et 0xFFF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
après	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

- Opération : expression entière & expression entière
- Bitwise operations :
  - binaires : et (&), ou (|), ou-exclusif (^),
  - unaire : complément (~).

## Décomposition d'une instruction : code opération

• Pour obtenir le code opération : décaler de 12 bits vers la droite

```
uint_16 avant = 0\times3005;

uint_16 apres = avant >> 12;
```

avant	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
après	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

- Décalages :
  - expression entière >> nombre de positions vers la droite
  - expression entière << nombre de positions vers la gauche
- Propagation de signe pour le décalage à droite des entiers signés,
   exemple : -1 >> 1 donne -1 111...1111

## Travail: décomposition

Programme interactif qui lit des instructions (nombres 16 bits hexadécimaux), et les décompose en code opération + opérande :

```
int main( ...) {
  for (;;) {
     uint16_t instruction;
     printf("Instruction _: _"); // lecture
     if (scanf( ..... instruction) != 1)
        break:
    enum Code code = ..... // décomposition
     uint16_t operande = ....
                                  // affichage
     printf("code = ..... operande = ..... n",
              code, operande);
  return 0:
```

### travail : petit supplément

Ajoutez l'affichage des mnémoniques, en utilisant un tableau

```
char * mnemoniques[16] = {
    "loadi", "load", "loadx",
    ...
    "halt", "illegal13", "illegal14", "illegal15"
};
```

# Exécution du programme : écriture en C

```
void lancer_execution(struct Machine * m)
  // initialiser les registres
  while (!m \rightarrow HALT)
     uint16_t instruction = m->M [ m->PC ];
     enum Code code
     uint16_t operande = ...
                                   // tracer instruction
     switch(code) {
     case LOAD :
                m->PC ++:
                break:
     case HALT:
               m \rightarrow HALT = true;
                break:
```

### Cas de l'instruction loadi

Rôle : charger la valeur de l'opérande dans l'accumulateur. Mais

- code opération sur 4 bits
- l'opérande est codé sur 12 bits
- l'accumulateur un mot de 16 bits.

### **Exemples**

- loadi 42 = Ox002A, charge 0x002A
- loadi −1 = Ox0FFF, charge 0xFFFF

## Extension de signe

### Pour les nombres négatifs

- -1 codé 1111 1111 en binaire
- loadi -1 : 0000 1111 1111 1111 en binaire
- pour amener -1 dans l'accumulateur, il faut donc étendre le nombre signé 12 bits sur 16 bits.
- propager le bit de signe (5 ième) dans les 4 premiers.

avant	0000	Syyy	ZZZZ	tttt
après	SSSS	Syyy	ZZZZ	tttt

# Propagation de signe 12 à 16 bits : comment faire

#### On utilise

- un décalage à gauche pour amener le bit de signe à gauche
- un changement de type pour transformer en nombre signé
- un décalage à droite du nombre signé

expression	type	contenu en binaire
opérande	uint16_t	0000 Syyy zzzz tttt
opérande << 4	uint16_t	Syyy zzzz tttt 0000
(int16_t) (opérande << 4)	int16_t	Syyy zzzz tttt 0000
((int16_t) (opérande << 4)) >> 4	int16_t	SSSS Syyy zzzz tttt

### Conversions de type (typecast)

• float quotient = (float) num / den;

### Bilan

Vous connaissez maintenant

- les opérations "bit-à-bit"
- les décalages
- les conversions de type

qui permettent à travailler "à bas niveau" sur les données en mémoire

## Travail : complétez le simulateur

- 1 loadi
- 2 sub
- jmp, jzero, jneg,
- 4 ...

# Allocation dynamique

### Objectif

simulateur avec taille de mémoire variable

```
struct Machine {
  uint16_t *M;
  int memsize;
  int16 ACC;
  uint16_t PC;
  bool HALT;
};
```

- l'allocation mémoire se fait par malloc(nombre d'octets),
- la libération, par free

# Allocation dynamique (suite)

#### Utilisation

• l'allocation mémoire par malloc(nombre d'octets), #include <stdlib.h> m->memsize = 256: = malloc ( m->memsize \* sizeof(uint16\_t) ); m->Msizeof() indique la taille d'un type / d'une variable • la libération par free (pointeur) free( m->M ): • il est possible redimensionner (en recopiant) void \*realloc(void \*ptr, size\_t size);

# Bilan général

### A travers le développement d'un exemple typique :

- types, instructions
- chaines
- utilisation des pointeurs
- structures, énumérations
- programmation à bas niveau (manipulation de bits)
- allocation dynamique

Il reste quelques autres aspects à voir

- unions
- utilisation du préprocesseur
- fichiers à bas niveau
- bibliothèque Unix
- ...