# Le langage de la machine ASR2 - Système

Semestre 2, année 2012-2013

Département informatique IUT Bordeaux 1

Mars 2013

# Première partie

Structure d'un ordinateur


### Contenu

- Élements
- 2 Interaction des élements

- 3 Le premier ordinateur
- 4 De nos jours

## Structure d'un ordinateur

Un ordinateur comporte un *processeur*, de la *mémoire*, des *dispositifs d'entrée-sortie*.




### Rôle des éléments

### Ces éléments interagissent :

- la mémoire contient les données,
- le processeur exécute les instructions prises dans la mémoire;
- ces instructions
  - effectuent des calculs,
  - prennent et placent des données en mémoire,
  - les envoient ou les lisent sur les dispositifs d'entrée-sortie
- les périphériques assurent
  - le stockage des données à long terme
  - la communication avec l'environnement

## SSEM: le premier ordinateur

Small-Scale Experimental Machine, Université de Manchester, 1948



Première machine à architecture Von Neumann : instructions et données enregistrés en mémoire.

## SSEM, un calculateur expérimental

 banc de test pour une nouvelle technologie de mémoire : les tubes de Wilkins-Kilburn



un tube : 32 mots de 32 bits

- très limité
  - 330 diodes, 250 pentodes,
  - un accumulateur 32 bits
  - mémoire de 32 mots
  - 7 opérations, pas d'entrées-sorties

## SSEM: démonstration concluante

### Démonstration du 21 juin 1948

- programme de 17 instructions,
- 3,5 millions d'instruction en 52 minutes, soit 1,1 KIPS
- Fiabilité des tubes de Williams-Kilburn
  - des heures / millions d'opérations sans erreur!
  - employés dans le premier ordinateur d'IBM (1952)
     IBM 701 : 32 tubes de Williams
  - ensuite remplacés par les mémoires à tores de ferrite
  - et les mémoires à semi-conducteurs (fin années 70)
- Validation du concept d'ordinateur : calculateur à programme enregistré en mémoire vive
- Début d'une série d'ordinateurs britanniques :
   Mark 1, Ferranti Mark 1 (1951, premier ordinateur commercialisé),
   LEO I, II, et III (fabriqués par Lyons), etc.

## De nos jours

Processeurs beaucoup plus complexes : plusieurs coeurs, des lignes de caches, des coprocesseurs etc.

Évolution du nombre de transistors par processeur

année	transistors	processeur
1971	2,300	Intel 4004, premier microprocesseur
1978	29,000	Intel 8086, premiers PC
1979	68,000	Motorola 68000
1989	1,180,000	Intel 80486
1993	3,100,000	Pentium
1997	9,500,000	Pentium III
2000	42,000,000	Pentium 4
2012	1,400,000,000	Quad-Core + GPU Core i7
2012	5,000,000,000	62-Core Xeon Phi

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor\_count

# Deuxième partie

Structure d'un processeur

### Contenu

6 Principes

Quelques exemples


Modèle du programmeur

# Principes de base d'un processeur


### Dans un processeur il y a

- des registres : circuits capables de mémoriser quelques bits d'information
- des circuits combinatoires


   (additionneur, comparateurs,
   ...),
- de la logique séquentielle pour gérer le déroulement des différentes phases des



### Illustration: architecture du INTEL 4004



## Illustration: Architecture ARM, Cortex M3



The Cortex M3's Thumbnail architecture looks like a conventional Arm processor. The differences are found in the Harvard architecture and the instruction decode that handles only Thumb and Thumb 2 instructions.

## le "Modèle du programmeur"

Le programmeur n'a pas à connaître tous ces détails, seulement

- le jeu d'instructions qu'il peut employer
  - les différents types d'instruction
  - leur effet sur les registres accessibles
- les registres auquel il a accès
  - le compteur de programme (adresse de la prochaine instruction)
  - les registres de travail,
  - les indicateurs de condition
  - ...

# Troisième partie

Un processeur fictif

### Contenu

- 8 Exemple pédagogique
- Jeu d'instructions
- Les classes d'instructions
- Programmes

- Utilisation de mnémoniques
- Réservation de données
- Utilisation d'étiquettes
- Conventions d'écriture des sources

## Un processeur fictif

#### Eléments

- machine à mots de 16 bits, adresses sur 12 bits
- 1 accumulateur 16 bits
- compteur ordinal 12 bits
- jeu de 13 instructions sur 16 bits
  - arithmétiques : addition et soustraction 16 bits, complément à 2.
  - chargement et rangement directs et indirects
  - saut conditionnel et inconditionnel, appel de sous-programme
  - ...

## Format des instructions

- 1 instruction = 16 bits. Format unique :
  - code opération sur 4 bits (poids forts)
  - opérande sur 12 bits


code	opérande		
4 bits	12 bits		

## exemple

Le mot 0011 0000 0110 0100 (0x3064) peut représenter une instruction

- de code 0011 = 0x3
- d'opérande 0000 0110 0100 = 0x064 (100 en décimal)

qui signifie "ranger le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse 100"



### Instruction ou donnée?

Le mot 0x3064 représente :

- une instruction (code 3, opérande 100)
- le nombre +12388 en binaire complément à 2

La signification d'un mot en mémoire dépend de ce qu'on en fait.

# Le jeu d'instructions

	Mnémonique	Description	Action	Cp =
0	loadi <i>imm12</i>	chargement immediat	Acc = ext(imm12)	Cp + 1
1	load <i>adr12</i>	chargement direct	Acc = M[adr12]	Cp + 1
2	loadx <i>adr12</i>	chargement indirect	Acc = M[M[adr12]]	Cp + 1
3	store adr12	rangement direct	M[adr12] = Acc	Cp + 1
4	storex adr12	rangement indirect	M[M[adr12]] = Acc	Cp + 1
5	add <i>adr12</i>	addition	Acc += M[adr12]	Cp + 1
6	sub <i>adr12</i>	soustraction	Acc $-=$ M[adr12]	Cp + 1
7	jmp <i>adr12</i>	saut inconditionnel		adr12
8	jneg <i>adr12</i>	saut si négatif		si Acc < 0
				alors adr12
				sinon Cp+1
9	jzero <i>adr12</i>	saut si zero		si Acc==0
				alors adr12
				sinon Cp+1
Α	jmpx <i>adr12</i>	saut indirect		M[adr12]
В	call <i>adr12</i>	appel	M[adr12] = Cp+1	M[adr12]+1
С	halt 0	arrêt		

## Les classes d'instructions

#### 4 classes:

#### **Transferts**

pour charger une valeur dans l'accumulateur ou placer le contenu de l'accumulateur en mémoire (load, store).

## Arithmétique

addition et soustraction (add, sub)

#### **Branchements**

pour continuer à une adresse donnéee (jump, call)

#### **Divers**

halt

## **Programmes**

 Charger un programme, c'est remplir la mémoire avec un contenu : instructions et données.

## Exemple de programme)

0009 5005 6006 3007 C000 0005 0003 0000

- l'exécution commence (par convention) au premier mot :
  - le premier mot contient 0009, qui correspond à "loadi 9" (charger la valeur immédiate 9 dans l'accumulateur)
  - le second mot contient 5005, soit "add 5' (ajouter le mot d'adresse 5 à l'accumulateur)
  - ...

## Utilisation de mnémoniques

## Exemple de programme

0009 5005 6006 3007 C000 0005 0003 0000

Traduisons les 5 premiers mots en utilisant les codes mnémoniques des opérations

adresse	contenu	mnémonique	opérande
0	0009	loadi	9
1	5005	add	5
2	6006	sub	6
3	3007	store	7
4	C000	halt	0

En clair, ce programme charge la valeur 9 dans l'accumulateur, lui ajoute le contenu du mot d'adresse 5, retranche celui de l'adresse 6 et range le résultat à l'adresse 7. Et il s'arrête.

## Réservation de mots

## Exemple de programme

0009 5005 6006 3007 C000 0005 0003 0000

aux adresses 5, 6, et 7 on trouve les valeurs 5, 3 et 0,

adresse	contenu	directive	opérande
5	0005	word	5
6	0003	word	3
7	0000	word	0

La directive word indique la réservation d'un mot mémoire, avec sa valeur initiale.

# Étiquettes symboliques

Il est commode de désigner les adresses par des noms symboliques, les étiquettes :

```
load
add 5
sub 6
store 7
halt
word
word 3
word
```

	load	9
	add	premier
	sub	second
	store	resultat
	halt	0
premier	word	5
second	word	3
resultat	word	0

## Assemblage

Le programmeur écrit ses programmes en langage d'assemblage. Le code source comporte

- des instructions
- des directives de réservation
- des commentaires

qui font apparaître

- des codes mnémoniques
- des étiquettes

La traduction de ce code source est faite par un assembleur.

## Conventions d'écriture

#### Sur chaque ligne

• l'étiquette est facultative.

En colonne 1 si elle est présente. Si elle est absente, la ligne commence un espace (au moins)

```
debut loadi 100  # étiquette et instruction sub truc  # instruction sans étiquette
```

• si l'étiquette est seule, elle se rapporte au prochain mot

```
fin # étiquette seule halt 0
```

# Quatrième partie

# Programmation

### Contenu

- Codage des expressions et affectations
  - Rangements, arithmétique, ...
  - Prise en main du simulateur
  - Exercices
  - Bilan d'étape
- 13 Décisions et boucles
  - Saut conditionnels et inconditionnels
  - Utilisation
  - Si-alors-sinon
- Faire des boucles

- Boucles et organigrammes
- Exercices
- Bilan d'étape
- 15 Tableaux et pointeurs
  - Adressage indirect
  - Exemple
  - Exercices
  - Bilan d'étape
- Sous-programmes
  - Appel et retour
  - Passage de paramètres
  - Exercices
- Conclusion

## Instructions de base

#### Pour commencer:

chargement	immédiat	loadi valeur
chargement	direct	load adresse
rangement	direct	store adresse
addition	directe	add adresse
soustraction	directe	sub adresse
arrêt		halt 0

#### Attention ne pas confondre les opérandes immédiats et directs

- loadi 100 charge la constante 100 dans l'accumulateur
- load 100 copie le mot d'adresse 100 dans l'accumulateur


## Prise en main du simulateur

```
firefox ^{\sim}/Bibliotheque/ASR2-systeme/WebSim16/index.html Exemple : traduction de l'affectation "A = B"
```

```
load B
store A
halt 0
A word 11
B word 22
```

## Utilisation 1/4


On tape le programme dans l'éditeur



et on lance l'assembleur...

## Utilisation 2/4


La fenêtre Listing montre un compte-rendu de la traduction.



On charge le code binaire en mémoire

# Utilisation 3/4


Le programme est chargé dans la denètres Simulator



On peut lancer l'exécution (run)

# Utilisation 4/4

Le programme se déroule pas à pas



Et on peut suivre l'évolution du contenu des registres et de la mémoire.

# **Exercices**

À vous de jouer : traduisez les affectations

- A = A + B
- A = A + 1
- A = B + C 1
- échange de deux variables?

# Bilan d'étape

#### Bravo!

- vous maîtrisez déjà la moitié (presque) des instructions
- vous savez les employer pour programmer
  - des expressions arithmétiques
  - de affectations



## Sauts conditionnels et inconditionnel

#### Les instructions de saut

saut	inconditionnel	jmp adresse
saut	si accumulateur nul	jzero adress
saut	si accumulateur négatif	jneg adress

qui consultent l'accumulateur et agissent sur le registre "compteur de programme" (Cp).

Pour les deux sauts conditionnels, le déroulement se poursuit

- à l'adresse indiquée si la condition est vraie (Cp = adresse),
- en séquence sinon (Cp = Cp + 1).

# Utilisation

Instructions rudimentaires, mais suffisantes pour réaliser


- des alternatives (si-alors, si-alors-sinon, ...)
- des boucles (tant-que, répéter, ...)

# Exemple : calcul de la valeur absolue V d'un nombre X


Algorithme structuré :

# Organigramme 1/4

# L'algorithme




peut être représenté par un organigramme




# Organigramme 2/4


## Faisons maintenant apparaître l'accumulateur :



# Organigramme 3/4


L'instruction " $V=\mbox{Acc}$ " est la dernière des deux branches, on peut la "factoriser" :






# Organigramme 4/4


Si le contenu de l'accumulateur est négatif, l'exécution continue en séquence, il faut alors sauter à la fin.





# de l'organigramme au programme

Il ne reste plus qu'à traduire



```
load X
    jneg negatif
    jmp fin
negatif
    loadi 0
    sub X
fin
    store V
```

Ca parait simple...

# Commentaires

Quelques commentaires sont indispensables pour comprendre rapidement la structure du code

```
load X
                # Acc <- X
   ineg negatif
   jmp fin
negatif
                  # si Acc < 0 alors
                       Acc <- -X
   loadi 0
                  #
   sub X
                  #
fin
   store V
                  \# V \leftarrow Acc
```


# **Exercices**

- 1 calcul du maximum M de deux nombres A et B
- 2 ordonner deux nombres A et B.

Indication : comparer, c'est étudier la différence...

# Faire des boucles

Sous forme d'organigrammme, deux formes :



Avec test en tête (boucle "tant-que") ou test en fin (boucle "répéter").

# Exemple : la somme des entiers de 1 à N

# Algorithme

```
donnée N nombre,
résultat S nombre
variable K nombre
début
      S = 0
      K = 1
      tant que K <= N
        faire
                    \begin{array}{l} \mathsf{S} \,=\, \mathsf{S} \,+\, \mathsf{K} \\ \mathsf{K} \,=\, \mathsf{K} \,+\, \mathsf{1} \end{array}
fin
```

# Pseudo-instructions

#### Séquences d'affectations + sauts conditionnels ou inconditionnels

#### Algorithme

```
\begin{array}{c} \text{d\'ebut} \\ S = 0 \\ K = 1 \\ \text{tant que } K <= N \\ \text{faire} \\ \mid \quad S = S + K \\ \mid \quad K = K + 1 \end{array} fin
```

#### Pseudo-code

$$\begin{array}{c} S = 0 \\ K = 1 \\ \text{BOUCLE} \\ \text{si } K > \text{N aller à SUITE} \\ S = S + K \\ K = K + 1 \\ \text{aller à BOUCLE} \\ \end{array}$$

• •

Le test revient à étudier le signe de la différence N-K.

## Code assembleur

## Le pseudo-code figure en commentaires

```
loadi 0
            \# S = 0
  store S
                                     add
                                     store K
  loadi 1
          \# K = 1
                                           BOUCLE
                                     imp
  store K
                                   SUITE
BOUCLE
           \# si K > N
                                     halt 0
  load
       N
  sub K
                                   # variables
       SUITE # aller à suite
  ineg
                                      word
       S \# S = S + K
  load
                                      word
  add
       K
                                      word
  store S
```

## Exercices sur les boucles

#### **Facile**

- programme qui multiplie deux valeurs (additions successives)
- Programme qui divise deux valeurs (soustractions successives) et fournit le quotient et le reste.

#### À la maison

- programme qui calcule la factorielle d'un nombre.
- programme qui trouve le plus petit diviseur non trivial d'un nombre (plus grand que 1).

# Bilan d'étape

#### Bravo!

- vous maîtrisez maintenant 6+3 = 9 instructions sur 13
- vous savez les employer pour écrire des programmes avec
  - des affectations
  - des décisions
  - des boucles



# Chargement/rangement indirect

#### Deux nouvelles instructions :

```
indirect
                     loadx adresse
rangement
rangement
            indirect
                     storex adresse
```

qui réalisent des chargements /rangements indirects, à une adresse indiquée par une variable.

## Elles nous permettront d'utiliser

- des tableaux
- des pointeurs


# Exemple

loadi	20	
store	100	
loadi	42	
store	101	
loadx	100	
storex	101	

copie le mot d'adresse 20 à l'adresse 42, comme le ferait

load	20	
store	42	

Les mots d'adresse 100 et 101 sont utilisés comme pointeurs vers les données à transférer.



Ils contiennent l'adresse des données effectives : les mots d'adresses respectives 20 et 42.

# Synthèse : Les types d'opérandes

les trois instructions de chargement remplissent l'accumulateur avec un opérande différent :

- loadi constante : la constante figurant dans l'instruction (opérande immédiat)
- load adresse : la donnée située en mémoire, à l'adresse indiquée (opérande direct)
- loadx adresse : la donnée pointée par la valeur à l'adresse indiquée (opérande indirect).

## Illustration

• loadi (immédiat) charge l'adresse d'une variable (valeur figurant dans l'instruction).

```
Exemple 002B = loadi 42 signifie : Acc = 42
```

• load (direct) charge son contenu (contenu de la case mémoire).

```
Exemple 102B = load 42 signifie : Acc = Mem[42]
```

• loadx (indirect) charge la donnée qu'elle pointe (indirection)

```
Exemple 202B = loadx 42
signifie : Acc = Mem[Mem[42]]
```

#### **Tableaux**

Soit T un tableau (indicé à partir de 0) qui commence à l'adresse 100

Pour accéder au K-ième élément de T, on ajoute

- l'adresse de base du tableau 100
- la valeur de l'indice K

ce qui donne l'adresse de l'élément T[K]

tableau adresses

tableau adresses

t[0] 100


K 3 t[1] 101

t[2] 102

PTR 103 t[3] 103

Rangée dans un pointeur PTR, cette valeur permet d'accéder à T[K] par indirection.

# Accès à un élément de tableau



# Exemple : somme des éléments d'un tableau

#### Algorithme en pseudo-code

$$S = 0$$
  
 $K = 0$   
tant que  $K != 10$   
faire  
 $| S = S + T[K]$   
 $| K = K + 1$ 

La programmation de la boucle n'a plus de secret pour vous Il reste à réaliser S = S + T[K]:

```
loadi T
add K
store PTR
loadx PTR
add S
store S
```

# Exemple : somme des éléments d'un tableau

```
loadi 0
   store S
   store K
BOUCLE
   loadi 10
                     loadi T
   sub K
                     add
   jzero FIN
                     store PTR
                     loadx PTR
   loadi 1
                     add
                     store S
   add K
   store K
   jmp BOUCLE
FIN
   halt
```

## **Exercices**

# **Simples**

- Remplissage d'un tableau avec les entiers de 0 à 9
- Copie d'un tableau dans un autre
- Maximum des éléments d'un tableau

## Un peu plus longs...

- Tri par sélection
- 2 Tri par insertion

# Bilan d'étape

#### Bravo!

- vous maîtrisez maintenant 11 instructions sur 13
- et vous savez les employer pour écrire des programmes qui manipulent des tableaux et des pointeurs.
- pour finir, nous allons voir l'appel et le retour de sous-programmes.



# Appel et retour

Les deux dernières instructions :

```
saut indirect jmpx adresse rangement indirect storex adresse
```

servent à réaliser des sous-programmes :

- jmpx adresse fait aller à l'instruction pointée par le contenu de la case mémoire indiqués.
  - Exemple, si le mot d'adresse 100 contient 25, un jmpx 100 fait aller à 25.
- call appelle un sous-programme en
  - sauvegardant l'adresse de l'instruction suivante à l'adresse indiquée
  - poursuivant l'exécution à l'adresse + 1.

En effet, un sous-programme commence par un mot réservé, qui contiendra l'adresse de retour, suivi par le code. Un exemple?

# Exemple de sous-programme

# Séquence d'appel

loadi X call DOUBLER store XX

#### Le sous programme

(multiplie l'accumulateur par 2)

# DOUBLER word 0 # adr. retour store TMP add TMP jmpx DOUBLER # retour

Cette manière de faire les appels était utilisée dans quelques machines (PDP/1, PDP/4, HP 1000....)

# Passage de paramètres

Le passage de paramètres est une affaire de conventions.

Exemple : la fonction qui calcule le maximum de deux nombres On peut décider que les paramètres seront fournis

- dans deux variables MAXP1 et MAXP2
- ou au sommet d'une pile d'exécution (tableau en fin de mémoire)

et que le résultat sera

- présent dans l'accumulateur
- présent dans une variable MAXRESULTAT
- placé sur la pile

Sans parler de passage par référence...

## **Exercices**

#### **Ecrivez**

- un sous-programme de multiplication
- une fonction factorielle.
- un sous-programme de division,
- un programme qui teste si un nombre est premier.
- un programme qui remplit un tableau avec les 20 premiers nombres premiers

## Conclusions

- Un jeu d'instructions très simple suffit à la programmation.
- Les langages de programmation ont hérité des concepts des premiers ordinateurs
  - instructions qui modifient les données contenues dans des "cases" : c'est la programmation impérative
  - indirection : pointeurs
- Des notions un peu délicates (comme les tableaux et les pointeurs en C/C++) se comprennent plus facilement quand on sait ce qui se passe dans la machine.

#### La suite

- La programmation en langage d'assemblage sera étudiée en détail avec des processeurs modernes (RISC à 3 registres).
  - plus d'instructions
  - moins fastidieux à utiliser
- Ce cours continue avec l'initiation au langage C.