



#### Plan de Gerencia del Recurso

- Para cada recurso
  - Descripción del recurso
  - Disponibilidad
  - Fechas cuándo será requerido
  - Duración de uso del recurso

Alberto Cueto – ECOS

#### Estimación del Costo y Esfuerzo

- Historia Proyectos anteriores similares que se han terminado
- Descomposición Descomponer el proyecto en unidades simples
- Métodos empíricos para la estimación

#### Recursos de SW reutilizables


- Para ser utilizados eficientemente, deben ser catalogados, estandarizados y validados
- Cuatro categorías
  - Componentes Comerciales (COTS)
  - Componentes maduros
    - Especificaciones, diseños, código o datos de pruebas existentes y desarrollados para proyectos anteriores similares a este.
       Requieren poca modificación
  - Componentes semi-maduros
    - Especificaciones, diseños, código o datos de pruebas existentes y desarrollados para proyectos anteriores relacionados a este pero que requieren mucha modificación
  - Nuevos componentes
    - Componentes desarrollados para satisfacer necesidades específicas de este proyecto

Alberto Cueto – ECOS

#### Cocomo II

- COnstructive COst MOdel
- Modelo de estimación de costos. Tres modelos:
  - Application composition model: Etapas iniciales del SW (prototipos de interfaces de usuarios, análisis de interacción del SW y del sistema, evaluación de desempeño)
  - Early design stage model: Utilizado cuando los requerimientos y la arquitectura están estabilizados.
  - Post-architecture-stage model: Utilizado durante la construcción del software.






#### Estimación de Costos

- Constructive Cost Model Cocomo desarrollado por Barry Boehm - 81
- Inicialmente para desarrollos siguiendo el ciclo de vida en cascada

Alberto Cueto – ECOS

#### COCOMO

- El modelo original se basó en un estudio sobre 63 proyectos.
- Considera tres tipos de proyectos o modos de desarrollo del software:
  - Orgánico (Organic)
  - Semilibre (Semi-detached)
  - Rígido (*Embedded*)
- Tres métodos de estimación distintos:
  - Básico
  - Intermedio
  - Detallado



#### **Ecuaciones Fundamentales**

- Para todos los tipos de modelos y métodos de estimación, el modelo de cálculo, dado por dos ecuaciones fundamentales, es igual:
  - Esfuerzo = C1 \* (Tamaño)<sup>P1</sup>
  - Tiempo = C2 \* (Esfuerzo) P2

#### Parámetros Ecuaciones Fundamentales

- **Esfuerzo** = número de meses-hombre
- C1 = constante que escala el esfuerzo
- Tamaño = tamaño del producto final
- P1 = un exponente que caracteriza la economía de escala inherente al proceso usado para producir el producto final
- Tlempo = número total de meses
- C2 = constante que escala el tiempo
- P2 = un exponente que caracteriza la inercia y el paralelismo inherente en los proyectos de desarrollo

Alberto Cueto – ECOS

#### Tipo de Proyecto - Orgánico

- Equipos de trabajo relativamente pequeños
- Desarrollo en la propia empresa
- Personal con amplia experiencia en proyectos similares
- Todas las personas conocen el impacto del sistema sobre la organización
- Sobrecarga pequeña de comunicación
- Facilidad de usuario a acomodarse a posibles diferencias entre especificaciones y el producto
- Entorno de desarrollo estable
- Sin motivación para una rápida terminación
- Aplicaciones de tamaño pequeño (50 KDSI)

#### Tipo de Proyecto - Semi-libre

- Personal con nivel de experiencia intermedio en proyectos similares
- Equipo mixto de gente experta e inexperta
- Algunos miembros del equipo con experiencia en aspectos del proyecto y otros no
- Tipo de proyecto representativo: proyectos con interfaces muy rigurosas y otras muy flexibles
- Tamaño máximo 300 KDSI

Alberto Cueto - ECOS

#### Tipo de Proyecto - Rígido

- Proyectos que se desarrollan dentro de unas limitaciones muy estrictas
- El producto se explota dentro de un entorno muy restringido de HW, SW y procedimientos operativos
  - Ej. Transferencias de fondos o control de tráfico aéreo
- Alto costo de modificaciones
- No admite cambios en requerimientos o interfaces
- Proyectos en áreas poco conocidas
  - Equipos pequeños de analistas
  - Alta sobrecarga de comunicaciones
- Para proyectos de cualquier tamaño

#### Modelo de Estimación - Básico

- Productos Pequeños/Medios
- Desarrollados por personal de la propia empresa
- Generalmente en modo orgánico
  - Orgánico: Esfuerzo =  $2.4 * (KDSI)^{1.05}$ (Organic) Tiempo =  $2.5 * (Esfuerzo)^{0.38}$
  - Semilibre: Esfuerzo =  $3.0 * (KDSI)^{1,12}$ (Semi-detached) Tiempo =  $2.5 * (Esfuerzo)^{0.35}$
  - Rígido: Esfuerzo =  $3.6 * (KDSI)^{1.2}$ (*Embedded*) Tiempo =  $2.5 * (Esfuerzo)^{0.32}$

Alberto Cueto – ECOS

### Modelo de Estimación - Básico - Ejemplo

- Desarrollo de un sistema con un tamaño estimado de 32.000 LOC
- Modo Orgánico
  - Esfuerzo =  $2.4 * (32)^{1.05} = 91$  meses-hombre
  - Tiempo =  $2.5 * (91)^{0.38} = 14 \text{ meses}$
  - Nº medio de personas = 91/14 = 6,5 personas

### Modelo de Estimación - Básico - Limitaciones

- No tiene en cuenta distintos factores que pueden tener influencia en el costo del producto y en el posterior mantenimiento del mismo
  - Experiencia del equipo de trabajo
  - Experiencia de los programadores
  - Herramientas y métodos utilizados

Alberto Cueto - ECOS

#### Modelo de Estimación - Intermedio

- Para calcular el esfuerzo, incorpora 15 variables de predicción que influyen en el costo del proyecto
- Estimación de Esfuerzo Nominal
  - Orgánico: Esfuerzo = 2,4 \* (KDSI) <sup>1,05</sup>
  - Semilibre: Esfuerzo =  $3.0 * (KDSI)^{1.12}$
  - Rígido: Esfuerzo =  $3.0 * (KDSI)^{1.2}$
- Esfuerzo real = Esfuerzo Nominal multiplicado por el producto de los factores de ajuste
- La Duración se calcula como en el Modelo Básico

## M.E. - Intermedio - Factores de Ajuste

- Atributos del producto de Software
  - RELY, DATA, CPLX
- Atributos del Computador
  - TIME, STOR, VITR, TURN
- Atributos de Personal
  - ACAP, AEXP, PCAP, VEXP, LEXP
- Atributos del Proyecto
  - MODP, TOOL, SCED

Multiplicadores de Esfuerzo								
/ARIABLE	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto		
RELY	0.75	0.88	1.0	1.15	1.40			
DATA	0.73	0.88	1.0	1.13	1.40			
CPLX	0.70	0.94	1.0	1.08	1.10	1.65		
TIME		0.03	1.0	1.11	1.30	1.66		
STOR			1.0	1.06	1.21	1.56		
VIRT		0.87	1.0	1.15	1.30			
<u>TURN</u>		0.87	1.0	1.07	1.15			
ACAP	1.46	1.19	1.0	0.86	0.71			
AEXP	1.29	1.13	1.0	0.91	0.82			
<u>PCAP</u>	1.42	1.17	1.0	0.86	0.70			
<u>VEXP</u>	1.21	1.10	1.0	0.90				
<u>LEXP</u>	1.14	1.07	1.0	0.95				
<u>MODP</u>	1.24	1.10	1.0	0.91	0.82			
<u>TOOL</u>	1.24	1.10	1.0	0.91	0.83			
SCED	1.23	1.08	1.0	1.04	1.10			

#### Parámetros de Ajuste - Software

- Atributos del Producto
  - RELY : Fiabilidad requerida del SW
    - Fiabilidad: Probabilidad de que el SW realice sus funciones satisfactoriamente en su próxima ejecución, en un periodo de tiempo dado
    - Bajo: El SW se corrige sin otra consecuencia
    - Muy alto: Posibles pérdidas de vidas humanas
  - DATA : Tamaño de la Base de Datos
    - DATA = Tamaño BD en caracteres / LOC
    - Bajo: 0-10; Nominal: 10-100; Alto: 100-1000; Muy alto: >1000
  - CPLX : Complejidad del Producto
    - Funciones de control, cálculos, gestión de datos y operaciones dependientes de dispositivos
    - Funciones matemáticas simples (bajo) a ejecución dinámica (Muy alto)

Alberto Cueto – ECOS

#### Parámetros de Ajuste -Computador

- Atributos del computador
  - TIME: Limitaciones en el Tiempo de Ejecución
    - % tiempo uso producto / % uso otros productos
    - Nominal: 50%; Extra alto: 95%
  - STOR : Limitaciones de Memoria Principal
    - % uso memoria por producto / % uso memoria otros sistemas
    - Nominal: > 50%: Extra alto: 95%
  - VIRT : Volatilidad de la Máquina Virtual
    - Máquina virtual: Conjunto de HW + SW que usa el producto
  - TURN : Tiempo de Respuesta del equipo de desarrollo
    - Tiempo de respuesta en horas desde que se inicia le ejecución de un trabajo hasta que se obtienen los resultados del proceso
    - Bajo: Sistema interactivo; Muy alto: tiempo respuesta > 12 horas

#### Parámetros de Ajuste - Personal

- Atributos del personal
  - ACAP : Capacitación de los analistas
    - Eficiencia para trabajar en equipo: Habilidad para el análisis, eficiencia y calidad en el trabajo, habilidad para comunicarse y cooperar
  - AEXP : Experiencia en aplicaciones (del equipo de desarrollo)
    - Muy bajo: < 4 meses; Muy alto: > 12 años
  - PCAP : Capacitación de los programadores
    - Similar a ACAP, pero para los programadores
  - VEXP : Experiencia en la Máquina Virtual
    - Muy bajo: < 1 mes; Alto: > 3 años
  - LEXP : Experiencia en el Lenguaje de Programación
    - Muy bajo: < 1 mes; Alto: > 3 años

Alberto Cueto – ECOS

#### Parámetros de Ajuste - Proyecto

- Atributos del proyecto
  - MODP : Prácticas Modernas de Programación
    - Análisis de requerimientos y diseño top-down; diseño estructurado; desarrollo incremental; revisiones de colegas; bibliotecas de programas
  - TOOL : Uso de herramientas para el desarrollo del SW
    - Muy bajo: Herramientas básicas; Muy alto: CASE
  - SCED : Limitaciones en la Planificación
    - Porcentaje de retraso o aceleración con respecto a la planificación nominal impuesta al equipo de desarrollo
    - Muy bajo: aceleración; Muy alto: retraso

Multiplicadores de Esfuerzo									
VARIABLE	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto			
<u>RELY</u> <u>DATA</u>	0.75	0.88 0.94	1.0 1.0	1.15 1.08	1.40 1.16				
<u>CPLX</u> TIME	0.70	0.85	1.0	1.15	1.30	1.65 1.66			
STOR			1.0	1.06	1.21	1.56			
<u>VIRT</u> TURN		0.87 0.87	1.0 1.0	1.15 1.07	1.30 1.15				
ACAP	1.46	1.19	1.0	0.86	0.71				
<u>AEXP</u> PCAP	1.29 1.42	1.13	1.0	0.91 0.86	0.82 0.70				
<u>VEXP</u>	1.21	1.10	1.0	0.90	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
<u>LEXP</u> MODP	1.14 1.24	1.07 1.10	1.0	0.95 0.91	0.82				
MODP TOOL	1.24	1.10	1.0	0.91	0.82	25			
<u>SCED</u>	1.23	1.08	1.0	1.04	1.10				
berto Cueto – E	COS								

#### Modelo Intermedio - Ejemplo

- Por medio de contratación directa se negocia el desarrollo de un software complejo de 10 KDSI para un microprocesador comercial
- El software de comunicaciones genera necesidades de codificación de complejidad muy alta
- Se planea utilizar personal muy capacitado
- Cual es el esfuerzo y el costo del desarrollo, si el precio promedio hombre-mes es de US\$500?

Parámetros	de A	iuste -	Fi	iemp	0
1 didilioti 05	GO / L	Jasto			

Factor	Descripción	Ratio	Multiplicador
RELY	USO LOCAL	NOMINAL	1.0
DATA	20.000 BYTES	BAJO	0.94
CPLX	COMUNICACIONES	MUY ALTO	1.30
TIME	SE USARÁ EL 70%	ALTO	1.11
STOR	45K/84K	ALTO	1.06
VIRT	HW COMERCIAL	NOMINAL	1.0
TURN	DOS HORAS MEDIA	NOMINAL	1.0
ACAP	BUENOS ANALISTAS	ALTO	0.86
AEXP	TRES AÑOS	NOMINAL	1.0
PCAP	BUENOS PROGRAMAD.	ALTO	0.86
VEXP	SEIS MESES	BAJO	1.10
LEXP	DOCE MESES	NOMINAL	1.0
MODP	MUCHAS TÉCNICAS	ALTO	0.91
TOOL	A NIVEL MICRO	BAJO	1.10
SCED	NUEVE MESES	NOMINAL	1.0

Factor de Ajuste: 1,17

Alberto Cueto – ECOS

#### Modelo Intermedio - Ejemplo

- De acuerdo al número de líneas (10 KDSI), se utiliza el Modo Orgánico
  - Esfuerzo Nominal = 3,2 \* (10)1,05 = 36 meseshombre
  - Esfuerzo Ajustado = 36 \* 1,17 = 42,12 meseshombre
  - Tiempo = 2,5 \* (42,12) 0,38 = 10,36 meses
  - Costo Aplicación: 42,12 \* US\$500 = US\$21,060

#### Modelo de Estimación - Intermedio - Limitaciones

- La distribución del esfuerzo por fases puede ser inadecuada
- Puede ser engorroso utilizarlo en un producto con muchos componentes

Alberto Cueto – ECOS

#### Modelo de Estimación - Detallado

- Incluye dos características que permiten hacer la estimación más exacta
  - Multiplicadores de esfuerzo por Fases
    - Multiplicadores para cada atributo en cada fase de desarrollo
  - Jerarquización del producto a Tres Niveles
    - Nivel Sistema
    - Nivel Subsistema
    - Nivel Módulo

#### M.E. - Detallado - Jerarquización

- Los factores de ajuste se aplican a tres niveles:
- Nivel módulo
  - Se describe por el número de instrucciones (LOC) producidas y por aquellos factores que tienden a modificar dicho nivel: complejidad del módulo y adaptación a partir del SW existente y de la capacidad y experiencia de los programadores
- Nivel Subsistema
  - Se describe por los factores restantes (limitaciones en tiempo y memoria, capacidad de los analistas, herramientas, planificación, etc.) que tienden a variar de un subsistema a otro, pero que son iguales para todos los módulos dentro de un subsistema

Alberto Cueto – ECOS

#### M.E. - Detallado - Jerarquización (2)

- Nivel Sistema
  - Se define mediante los factores correspondientes al conjunto del proyecto, como son el esfuerzo nominal y la planificación de tiempos

#### **Limitaciones COCOMO-81**

- Para el modelo intermedio, el 68% de las veces los valores reales están dentro del 20% de los valores estimados
- Nueva generación de procesos y productos
  - Software comercial
  - Software orientado a objetos
  - Modelos evolutivos o en espiral
  - Composición de aplicaciones comerciales (COTS)

Alberto Cueto - ECOS

#### COCOMO II: Estrategia

- Continuidad con COCOMO
- Ajustar COCOMO II a los futuros sectores del mercado
- Ajustar las entradas y salidas de COCOMO
   II al nivel de información disponible

#### Referencias Bibliográficas

- Software Project Management. A Unified Framework. Walker Royce. Addison Wesley. 1998
- Managing the Software Process. Watts Humphrey. Addison Wesley 1989.



#### **Antecedentes**


- Constructive Cost Model (COCOMO-81)
- Nuevas generaciones de procesos y productos de SW, está cambiando la forma de desarrollar SW
  - Procesos de SW colaborativos, guiados por el riesgo y evolutivos
  - 4GL y generadores de aplicaciones
  - Software comercial (COTS) y software reutilizable
  - Aproximaciones de desarrollo de SW de alta velocidad
  - Iniciativas de procesos de madurez

Alberto Cueto – ECOS

#### Objetivos

- Desarrollar un modelo de estimación de costos y esfuerzos, sintonizado con los ciclos de vida utilizados en las décadas de 1990 y 2000
- Desarrollar una base de datos de costos de desarrollo de SW y capacidades de soportes de herramientas, para mejora continua del modelo
- Proveer un marco de trabajo analítico y cuantitativo y un conjunto de herramientas y técnicas, para evaluar los efectos de mejoras en la tecnología de SW en los costos y esfuerzos del ciclo de vida

## Estrategia Mantener la apertura de COCOMO-81 Alinear la estructura de COCOMO II a los distintos sectores del mercado del SW Alinear las entradas y salidas de los sub-modelos de COCOMO II a los niveles de información disponibles Permitir que los sub-modelos de COCOMO II se ajusten a la estrategia de proceso particular de un proyecto No produce una estimación puntual, sino un rango de estimación atado al grado de definición de los datos de entrada a la estimación



#### Mercado SW - Generadores Aplicaciones

 Crean productos pre empacados para uso de los usuarios finales en la programación

Alberto Cueto – ECOS

#### Mercado SW - Composición de Aplicaciones

- Aplicaciones muy diversificadas para disponer de soluciones empacadas,
- Suficientemente simples para ser compuestas rápidamente de componentes interoperables
  - Creadores de interfaces gráficas
  - Administradores de bases de datos y objetos
  - Middleware para procesamiento distribuido o procesamiento transaccional
  - Administradores de hipermedia
  - Componentes de dominios específicos tales como paquetes para los sectores financiero, médico o industrial

### Mercado SW - Integración de Sistemas

- Sistemas de gran escala, alta integración o sin precedentes
- Parte de los mismos se pueden construir por Composición de Aplicaciones, pero normalmente requieren mucho trabajo de ingeniería y de personalización

Alberto Cueto – ECOS

#### Modelos

- Modelo de Composición de Aplicaciones
  - Basado en Puntos de Objetos
- Modelo del Diseño Temprano
  - Exploración de alternativas de arquitecturas de software y del sistema y conceptos de operación
  - Basado en Puntos Funcionales y 7 generadores de costos
- Modelo de Post-arquitectura
  - Desarrollo y mantenimiento de software



#### Modelo de Composición de Aplicaciones

- Util para cualquier esfuerzo de prototipos
- Apropiado en las primeras fases o ciclos de espiral del ciclo de vida
- Basado en <u>Puntos de Objetos</u>
- El nivel de información disponible no es muy detallado
- No se requiere estimaciones muy precisas
- Util para aplicaciones que se desarrollan en equipos de pocas personas en unas pocas semanas o meses

Alberto Cueto – ECOS

#### Modelo del Diseño Temprano

- Útil para la exploración de alternativas de la arquitectura del software o del sistema y de conceptos de operación
- Asume que no hay suficiente información para soportar una estimación detallada
- El nivel de detalle es consistente con el nivel general de información disponible y la precisión de estimación necesaria en ese punto del desarrollo
- Basado en <u>Puntos Funcionales</u> y 7 generadores de costos

#### Puntos de Objetos

- Conteo de las pantallas, reportes y módulos de lenguajes de tercera generación desarrollados en la aplicación
- Cada uno recibe el peso de un factor de complejidad de tres niveles (simple, mediano y difícil)

Alberto Cueto – ECOS

#### Modelo de Post-Arquitectura

- Responde al desarrollo y mantenimiento real de un producto de software
- Requiere una arquitectura de ciclo de vida
- Requiere información detallada de los multiplicadores de esfuerzo
- Da información detallada sobre los estimados de costos
- Utiliza líneas de código o puntos funcionales para estimaciones de tamaño
- 17 multiplicadores de esfuerzo
- 5 factores que determinan el exponente de escala
- Es el mas similar a COCOMO-81

### Dimensión del Tamaño del Software

- COCOMO usa tres medidas distintas:
  - Puntos de Objetos
  - Puntos de Función sin ajustar
  - Líneas de Código (SLOC)

Alberto Cueto – ECOS

#### Puntos de Función sin Ajustar

- Utiliza la metodología tradicional de puntos funcionales
- No usa los 14 factores de complejidad
  - COCOMO tiene sus propios factores de ajuste via generadores de costos y relaciones

#### **SLOC**


- Objetivo: Medir la cantidad de trabajo intelectual puesto en el desarrollo
- Utiliza la lista de chequeo del SEI para líneas de código
- Con Amadeus, una herramienta de recolección automática de información, unifican el criterio de conteo de líneas de código
  - Proveer estándares y datos consistentes provenientes de distintos sitios participantes

Alberto Cueto - ECOS

#### Ajustando el Tamaño de Desarrollo del SW

- Ajuste al Tamaño
  - BRAK : Desecho (Breakage)
    - Porcentaje de código que fue desechado, con respecto al tamaño del código final que fue entregado
  - <u>ESLOC</u> : Adaptación de Código
    - Equivalencia al desarrollo de un nuevo software
  - AT : Traducción Automática
    - Porcentaje del código al cual se le hace reingeniería por traducción automática


## Breakage Ejemplo Un proyecto entrega un producto con 100,000 líneas de código, pero descarta el equivalente de 20,000 líneas adicionales El factor BRAK para este proyecto es de 20 Para este proyecto, se ajustará el tamaño real del proyecto a 120,000 líneas. No se utiliza en el modelo de Composición de Aplicaciones






• UNFM: No familiaridad del Programador con el código					
Nivel de UNFM	Nivel de Familiaridad				
	Considerablemente familiar				
	Principalmente no familiar				
	Completamente no familiar				

### 





Traducción Automática						
Objetivo Reingenioría						
Procesamiento en batch	96%					

## Ecuaciones Básicas - Esfuerzo Esfuerzo<sub>Nominal</sub> = A \* (Tamaño)<sup>B</sup> B = 0.91 + 0.01 Σ SF<sub>i</sub> Donde: A = Constante que expresa el efecto lineal del esfuerzo con proyectos de tamaño creciente. Actualmente = 2.45 B = Constante que caracteriza las economías de escala encontradas cuando un proyecto de software incrementa su tamaño SF = Factores de Escala: PREC, FLEX, RESL, TEAM y PMAT. Cada factor de escala tiene un valor entre 0 y 5

1307000000	War Waller	acto	162 a	e Esc	ala	- Col 528
	Muy Bajo (5)	Bajo (4)	Nominal (3)	Alto (2)	Muy Alto (1)	Extra Alto (0)
PREC Precedente dness	Thoroughly unprecedent ed	Largely unprecedent ed	Somewhat unprecedent ed	Generally familiar	Largely familiar	Thoroughly familiar
FLEX Developme  nt Flexibility	Rigorous	Occasional relaxation	Some relaxation	General conformity	Some conformity	General goals
RESL Architectur e / risk resolution	Little (20%)	Some (40%)	Often (60%)	Generally (75%)	Mostly (90%)	Full (100%)
TEAM Team cohesion	Very difficult interactions	Some difficult interactions	Basically cooperative interactions	Largely cooperative	Highly cooperative	Seamless interactions
PMAT Process maturity	Weighted ave	erage of "Yes"	answers to C	MM Maturity	Questionnair	

## 



# Factores de Escala - RESL (1) RESL: Administración del riesgo y problemas con la arquitectura | No. | No.

Característica	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Mny Alto	Extra Alto
Disponibilidad de herramientas de soporte para resolver elementos de tiesgo, desarrollar y verificar las especificaciones de arquitectura	Ningma	Pocas	Algunas	Buena	Fuerte	Total
Nivel de incertidumbre en los elementos claves de la arquitectura: misión, interfaz del usuario, COTS, hardware, tecnología, rendimiento	Extrema	Signific ativa	Consider able	Alguna	Poca	Muy poca
Numero y criticidad de los elementos de riesgo	>10 críticos	5-10 críticos	2-4 Críticos	1 Crítico	> 5 no críticos	<5 no críticos

#### Factores de Escala - TEAM

• TEAM: Cohesión del Equipo de Trabajo

Característica	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	
Consistencia de objetivos y critura, de los involuerados	Poca	Alguna	Básica	Conside table	Fuerte	Total
Habilidad y desco de los involvendos para acomodarse a los objetivos de otros involuciados	Poca	Alguna	Básica	Conside rable	Fuerte	Total
Experiencia de los involucrados en operar como un equipo	Ninguna	Poca	Poca	Básica	Conside rable	Extensa
Construcción de equipo de los involuciados para conseguir visión y compromisos commes	Ninguna	Poca	Poca	Básica	Conside rable	Extensa


Alberto Cueto – ECOS

#### Factores de Escala - PMAT

- PMAT: Madurez del proceso de software
- Utiliza el modelo CMM del SEL
- Dos métodos para evaluar
- Método 1:
  - CMM Nivel 1 (parte baja) = 5; Nivel 1 (parte alta) = 4; Nivel 2 = 3; Nivel 3 = 2; Nivel 4 = 1; Nivel 5 = 0;

## Factores de Escala - PMAT (2) • Método 2: • Utilice la evaluación de CMM (si es reciente) o • Evalúe el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de cada KPA: • Casi siempre (>90%) = 6; Frecuentemente (60-90%) = 4; Aproximadamente la mitad (40-60%) = 3; Ocasionalmente (10-40%) = 2; Nunca o casi nunca (<10%) = 1; No aplica = 0; No sabe = 0 $PMAT = 5 - \left[ \sum_{i=1}^{18} \left( \frac{KPA\%_i}{100} x \frac{5}{18} \right) \right]$ Alberto Cueto – ECOS

## 





### Multiplicadores de Esfuerzo - Clases


- Cuatro clases de Modificadores:
  - Atributos del Producto
  - Atributos de la Plataforma
  - Atributos del Personal
  - Atributos del Proyecto

Alberto Cueto – ECOS

## Multiplicadores de Esfuerzo - Producto

- Atributos del Producto
  - RELY: Fiabilidad requerida del SW
    - Flabilidad: Probabilidad de que el SW realice sus funciones satisfactoriamente en su próxima ejecución, en un periodo de tiempo dado
    - Bajo: Una falla genera apenas un pequeño inconveniente
    - Muy alto: Posibles pérdidas de vidas humanas
  - DATA : Mide el impacto de grandes volúmenes de datos en el desarrollo (v.g. Generar datos de prueba)
    - Bajo: < 10; Muy alto: >1000
  - CPLX : Complejidad del Producto
    - Determina la complejidad del producto contra el tipo de módulo





#### Multiplicadores de Esfuerzo - CPLX

- La complejidad se divide en cinco áreas:
  - Operaciones de control
  - Operaciones computacionales
  - Operaciones dependientes de dispositivos
  - Operaciones de administración de datos
  - Operaciones de administración de la interfaz de usuarios
- La complejidad es el promedio subjetivo de estas áreas

Alberto Cueto – ECOS

## Multiplicadores de Esfuerzo - Producto (2)

- Atributos del Producto (Cont.)
  - RUSE: Reutilización requerida
    - Esfuerzo adicional requerido para construir componentes reutilizables
    - Bajo: Ninguno; Extra alto: a lo largo de múltiples plataformas
  - DOCU:
    - Adecuación de la documentación al ciclo de vida
    - Muy Bajo: No cubre muchas de las necesidades del ciclo de vida; Muy alto: Muy excesiva para las necesidades del ciclo de vida





#### Multiplicadores de Esfuerzo -Plataforma

- Atributos de la Plataforma
  - TIME: Restricciones en el tiempo de ejecución sobre el sistema
    - % tiempo uso producto / % tiempo disponible
    - ominal: 50%; Extra alto: 95%
  - STOR: Limitaciones de Memoria Principal
    - % uso memoria por producto / % uso memoria disponible
    - : <= 50%; Extra alto: 95%
  - Nominal: <= 50%; Exite and: 95%</li>
     PVOL : Complejidad de la plataforma (HW + SW) que el sistema utiliza
    - Máquina virtual: Conjunto de HW + SW que usa el producto
    - : Cambio mayor cada año; Muy Alto: Cambio mayor cada 2 semanas

### Multiplicadores de Esfuerzo -TIME

É		May Bajo	Bajo	Nomina	Allo	Mhly Alto	Extra Alto
	TIME			<= 50% de uso del	70%	85%	95%
g				tiempo de ejecución			
b			20 F. F. W.	disponible	8/2051	39 do	





### Multiplicadores de Esfuerzo -Personal


- Atributos del Personal
  - ACAP: Capacitación de los analistas
    - Habilidad para el análisis y diseño, eficiencia y calidad en el trabajo, habilidad para comunicarse y cooperar
    - Muy bajo: < percentile 15; muy alto: percentile 90</p>
  - PCAP: Capacidad de los programadores, como equipo
     Similar a ACAP, pero para los programadores
  - AEXP: Experiencia en el nivel de aplicaciones (del equipo de desarrollo)
    - Muy bajo: < 2 meses; Muy alto: > 6 años
  - PEXP: Experiencia en la plataforma
    - Similar a AEXP, pero con respecto a la plataforma

Alberto Cueto – ECOS



## Multiplicadores de Esfuerzo - Personal (2)


- Atributos del Personal
  - LTEX: Experiencia en el lenguaje de programación y en las herramientas de software del equipo desarrollando el sistema
    - Similar a LTEX, pero con respecto a los lenguajes de programación y herramientas de desarrollo
  - PCON: Rotación del personal
    - Muy bajo: 48% por año; Muy alto: 3% por año













# 

