

图神经网络

CNN工作

卷积神经网络(CNN)在欧式数据上,例如图片、文字、语音、视频取得了巨大的成功。比如在图像分类、对象检测、机器翻译等任务取得了显著的进展。





CNN的成功主要来自于:

通过局部化的卷积核学到局部稳定的结构,通过层级堆叠,将学到的局部的结构变成层次化的、多尺度的模式。

卷积核具有平移不变性:

用卷积核学到的特征与位置无关,在空间上有一个平移不变性。

如何把定义在欧式数据上的卷积神经网络迁移到非欧式数据上来。非欧式数据,非规则类数据,比如图数据。

在图上定义卷积最大的困难是如何定义卷积概念?

早期的图卷积工作主要有两方面:

- 如何定义图上的卷积
- 如何定义图上的池化

h(t)信号比原来的f(t)信号更加平滑

$$h(t) = (f * g)(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int f(t)g(t - \tau) d\tau$$

离散性卷积

更多是在离散情况下的卷积操作

$$h(x,y)$$

$$= (f * g)(x,y)$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m,n} f(x-m,y-n)g(m,n)$$

卷积更像是一个图上信号处理的一个过程

对于卷积来说,一开始就有两种定义方法,一种是谱方法,一种是空间方法。

谱方法是空间方法的一个子集。

现有的定义卷积的方法

谱方法

谱方法是空间方法的一个子集,谱方法是试图在谱域范围内定义卷积。

在图上不满足平移不变性,所以无法在图上直接定义节点的卷积。为此,把图上的信号变到谱域,在谱域上定义卷积,然后再变换到图上。

空间方法

卷积被定义为位于目标顶点邻域的加权平均后的顶点。面临的主要困难是,每个节点的领域大小不一样,参数共享实现比较困难。

谱方法

给定一个图G=(V,E,W),V 是节点集,n=|V| ,E是边集合, $W\in R^{n\times n}$ 是边的权重集合每一个节点有d个特征,于是就有特征矩阵 $X\in R^{n\times d}$,其中X中的每一列可以看作是图上节点的信号。

图上的拉普拉斯

图上的拉普拉斯是对图进行谱分析的一个基本工具,刻画了信号在图上的平滑程度。

$$L = D - W$$
 这里 $D_{ii} = \sum_{i} W_{ij}$

拉普拉斯矩阵一个标准化的版本;

 $L = I - D^{-\frac{1}{2}}WD^{-\frac{1}{2}}$ 这里的I是单位矩阵。

图上的傅里叶变换

图上的信号转换到谱域,在谱域处理完以后,在变换到节点域。

如果一个图有n个节点,图上的信号就是一个n维向量。我们需要把这个n维向量变换到一个新的域,需要一组基底。这个基底就是拉普拉斯矩阵n个特征向量。这些特征向量是正交的。

拉普拉斯矩阵的特征分解:

$$L = U\Lambda U^T$$

这里
$$U=[u_1,\ldots u_n]$$
 , $\Lambda=[\lambda_1,\ldots \lambda_n]$

图上的傅里叶变换:

图上的信号 $x \in R^n$

$$\hat{x} = U^T x$$

图傅里叶反变换

 $x = U\hat{x}$

在谱域上的卷积定义

两个信号的卷积可以看作: 是它们傅里叶变换后的点积。

输入图信号x,卷积核y,先将他们变换到谱域,在谱域中进行点积,最后将点积后的结果反变换到空域,过程如下公式所示:

$$x *_G y = U((U^T x) \bigcirc (U^T y))$$

以上公式揭示了在谱域上的卷积定义。

进一步对公式讨论:

$$U^Ty = [heta_0, \dots, heta n - 1]^T$$

$$g_{ heta} = diag([heta_0, \dots, heta n-1])$$

那可以将公式

$$x *_G y = U((U^T x) \bigcirc (U^T y))$$

变成

$$x *_G y = Ug_{\theta}U^Tx$$

步骤可以分为:

- 1. 图上的傅里叶变换 U^Tx
- 2. 对变换后的信号做卷积 $g_{\theta}U^{T}x$
- 3. 傅里叶逆变换 $Ug_{\theta}U^{T}x$,转换到节点域

谱域上的CNN:

 $j=1,\ldots,f_{k+1}$

$$x_{k+1,j} = h(\sum_{i=1}^{f_k} U F_{k,i,j} U^T x_{k,i})$$

其中 $x_{k,i}$ 表示了第k层的信号

 $F_{k,i,j}$ 表示第k层的卷积核

特点:

- 依赖于拉普拉斯矩阵的特征分解,复杂度很高
- *U*是一个稠密矩阵,乘以*x*的时候时间复杂度很高
- 不是局部的,在节点域中进行处理的时候,对节点的影响不是来自于节点的领域,而是来自于所有的节点 (not localized),这不是我们想看到的卷积的操作

ChebyNet 卷积核参数化

卷积核参数多项式近似

 $g_{ heta}=diag([heta_0,\ldots, heta_n-1])$ 是一个自由的卷积核,有n个参数的矩阵。

用
$$g_eta(\Lambda) = \sum_{k=0}^{k-1} eta_k \Lambda^k$$
 其中 $\Lambda = diag(\lambda_1, \ldots \lambda n)$

ChebyNet:

$$x *_G y = Ug_{\theta}U^Tx = \sum_{k=0}^{k-1} \beta_k L^k x$$

- 自由的参数个数从n个变成了k个
- 不再显示地依赖于*U*
- L是一个稀疏矩阵并且是局部化的矩阵

Graph Wavelet Neural Network

用小波变换基底代替傅里叶变化基底

傅里叶变换	小波变换
正弦波	局部有信号,其他地方都是0
稠密	稀疏
Not localized	Localized
High Computational cost	Low Computational cost
基底表示:U	基底表示: $\Psi_s = U e^{\lambda s} U^T$

小波变换基底可以基底的角度解决傅里叶变换很多没解决的问题

把基底换成小波变换基底

图小波正变换

$$x^* = \Psi_s^{-1} x$$

图小波逆变换

 $x=\Psi_s x^*$

利用小波变换实现图卷积的公式表达:

$$x *_{G} y = \Psi_{s}((\Psi_{s}^{-1}x) \bigcirc (\Psi_{s}^{-1}y))$$

图小波神经网络

$$x_{k+1,j} = h(\sum_{i=1}^{p} \Psi_s F_{k,i,j} \Psi_s^{-1} x_{k,i})$$

 $j = 1, \dots q$

参数个数:O(n * p * q)

n:节点个数

p:输入信号

q:输出信号维度

这样的复杂度还是不能接受的,在复杂的社交网络中,复杂度还是过高了。

有新的观点认为, 图上的卷积和图上的特征变换不应该放在一起进行, 不然参数量会非常大

$$x_{k+1,j} = h(\sum_{i=1}^p \Psi_s F_{k,i,j} \Psi_s^{-1} x_{k,i}) \ j = 1, \dots q$$

特征变换:

$$y_{k,j} = \sum_{i=1}^p T_{j,i} x_{k,i} \ T \in \mathbb{R}^{q \times p}$$
 有 $p * q$ 个参数

图卷积过程:

 $x_{k+1,j} = h(\Psi_s F_k \Psi_s^{-1} y_{k,j}) F_k$ 是一个由n个 参数的对角矩阵

参数个数变为O(n+p*q)

空间方法

Learning Convolutional Neural Networks for Graphs.

2016工作


这个工作试图用类比的方法,把CNN迁移到graph上。

卷积有三步骤:

- 1. 选定领域节点
- 2. 给领域节点编号
- 3. 参数共享

这三步里只有第一步需要做平移不变性。

- 对每一个节点,选定固定个数的节点作为它的邻居,根据邻近度的度量
- 选择固定窗口大小的节点,进行参数共享



GraphSAGE

2017年

要选一个固定个数的领域,不应该用邻近度矩阵

以自己为中心,随机游走,选择固定个数的节点。离自己越近的节点被选择的概率越大。选完之后聚合。

这里的卷积主要体现在aggregate和 combine 上。

GCN

2017年

论文里说是GCN是ChebyNet一个简化的版本。但是他应该是谱方法的一个特例,又是空间方法的一个起点。这个方法也是很多人熟悉的图卷积算法。

 $Z=f(X,A)=softmax(\hat{A}ReLU(\hat{A}XW^{(0)})W^{(1)})$ 其中的 $W^{(0)}$ 和 $W^{(1)}$ 用于特征变换

所谓的卷积操作就是,邻居节点特征变换之后,做一个加权平均。权重直接用拉普拉斯矩阵直接定义。

GAT

Graph Attention Network 2018年

认为:

GCN没有卷积,参数共享也没有,参数传递靠的是拉普拉斯矩阵,参数共享只是在特征变换之后做了一个参数共享。

- 学习聚合矩阵,即GCN中的拉普拉斯矩阵,通过注意力机制。
- 参数共享分为两部分。一部分特征变换,另一部分,注意力机制。

卷积核就是attention 参数 a

$$\alpha_{ij} = \frac{\textit{exp}(\textit{LeakyReLU}(\vec{a}^T[\vec{W}\vec{h}_i||\vec{W}\vec{h}_j]))}{\sum_{k \in N_i} \textit{exp}(\textit{LeakyReLU}(\vec{a}^T[\vec{W}\vec{h}_i||\vec{W}\vec{h}_k]))}$$

GAT不是一个简单的均值聚合,是一个关注邻居特征的不同的聚合函数

MoNet

更通用、更一般的空间方法

图上的核函数,定义图上两个节点之间相似度的方式。所谓的卷积就是对这些不同相似度的定义方式的加权平均。卷积核的参数就是核函数的权重。

$$(f*g)(x) = \sum_{j=1}^{J} g_j D_j f$$
 其中的 g_j 就是卷积核

核函数在谱方法里面就是变换的基底。

在空间方法里面就是选择哪些邻居和我的相似度是怎么样的为基础。

谱方法和空间方法具体有什么联系?

Heat Kernel

2019年

谱方法是空间方法的特例

$$(f*g)(x) = \sum_{j=1}^J g_j D_j(x) f$$

卷积核函数: 节点间相似性、距离

谱方法需要显示地定义卷积核,空间方法不需要显示定义。谱方法需要知道到底把节点投影到哪个空间 里去

Spectral CNN

$$y = U g_{ heta} U^T x = (heta_1 u_1 u_1^T + heta_2 u_2 u_2^T + heta_3 u_3 u_3^T) x$$

ChebyNet

$$y = (\theta_0 I + \theta_1 L + \theta_2 L^2 + \ldots + \theta_{K-1} L^{K-1})x$$

GCN

$$y = \theta(I - L)x$$

节点分类任务对图上信号平滑性有一定的要求。

 $x^T Lx$ 刻画了信号的平滑程度

$$x^T L x = \sum_{(u,v \in E) A_{uv} (rac{x_u}{\sqrt{d_u}} - rac{x_v}{\sqrt{d_v}})^2}$$

如果信号正好是一个特征向量。

 $\lambda_i = u_i^T L u_i$ 信号的平滑程度就是这个特征向量关于图的特征值

 λ 是特征值 u是特征向量

L有一个退化的特征向量, 乘以L 结果是0 这是平滑性最好的信号

 $u_i u_i^T (1 \le i \le n)$ 是一个基本的滤波器,只能让频率是 λ_i 的信号通过滤波器

每一个卷积操作,都是基础滤波器的组合

$$x = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \alpha_3 u_3 + \dots + \alpha_n u_n$$

$$u_i u_i^T x = lpha_i u_i$$

标准谱方法就是基础滤波器的线性组合

$$heta_1 u_1 u_1^T + heta_2 u_2 u_2^T + \ldots heta_n u_n u_n^T$$

 L^k 可以看作是这组滤波器带上系数 $\{\lambda_i^k\}_{i=1}^n$

频率越高,系数越高,所以 L^k 是一个高通滤波器 但是高频信号,在节点分类里不体现平滑性

为什么GCN反而比ChebyNet好

GCN只考虑了k=0,k=1,避免高频信号带来的影响

直接设计一个低通滤波器

 $\{e^{-skl}\}$ s是缩放参数,k是序号

$$e^{-sL} = Ue^{-s\Lambda}u^T\Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n)$$

可以压制高频信号

这也是空间领域的选择问题,这也是空间方法的根本问题。

图上的池化

图上的节点级别对应了图像的像素级别,是不需要池化的

早期的任务是不需要池化,只需要卷积就够了。

Graph coarsening

图粗化 -> 也可以理解为下采样

- 图上的节点先聚类,然后每一个类别在形成一个超级节点 这样就可以让图的大小越来越小 最后变成一个节点
- 图上 节点的合并可以实现合并(先验性) 也可以在训练过程中进行合并 (DiffPooling)

每个节点属于一个cluster的概率

Node Selection

学习一个矩阵,这个矩阵表征了节点的重要程度。根据这个节点重要性矩阵来选择一部分节点。