LETCOOR 1.0.0 — دليل المستخدم الكامل

تم إعداد هذه الوثائق انطلاقًا من الشيفرة المصدرية الفعلية لـ **LETCOOR 1.0.0** المقدمة بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
تصف هذه الوثائق الوظائف المعروضة فعليًا في تطبيق Android/Windows والواجهة الحالية.

الفهرس

1. البدء: توصيل الأجهزة
2. الأذونات المهمة، خصوصًا دون اتصال
3. إنشاء مجموعة أو الانضمام إليها
4. فهم الشاشة الرئيسية
5. الخريطة التكتيكية
6. إنشاء بلاغ
7. إنشاء هدف
8. إنشاء أمر
9. إنشاء نقطة تجمع
10. إرسال تنبيه أمان
11. التفاعل مع عنصر منشور مسبقًا
12. لوحة «القيادة والنشاط»
13. قائمة المجموعة أو الفريق
14. الفرق
15. المشاركون والأدوار
16. دعوة مشارك جديد
17. العمليات
18. حملات الأدوار
19. الجلسات
20. مشاركة البيانات بين الفرق
21. إدارة المجموعة والفرق
22. حدود النشر
23. الموقع
24. الإشعارات
25. الخرائط دون اتصال
26. اتصال الشبكة والعمل دون اتصال
27. الخصوصية والقفل والاستعادة
28. الأدوار المتاحة
29. نصائح الاستعداد قبل النشاط
30. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
31. ملخص سريع

---

1. البدء: توصيل الأجهزة

يستخدم LETCOOR نظام دعوات بين الأجهزة. يمكن إرسال الدعوة عبر **رمز QR** أو **رابط** أو مشاركة النظام أو ملف، بحسب المنصة.

لزيادة فرص نجاح الاتصال إلى أقصى حد، خصوصًا **من دون إنترنت**، جهّز الجهازين قبل بدء التبادل.

1.1 قبل مسح رمز QR أو فتح الرابط

على كلا الجهازين:

1. افتح LETCOOR واترك التطبيق في الواجهة الأمامية أثناء الاتصال الأول.
2. فعّل **Wi-Fi**.
3. فعّل **Bluetooth**.

4. وافق على طلبات Android/Windows المتعلقة بـ **الأجهزة القريبة** وBluetooth وDirect Wi-Fi أو الشبكة المحلية.
5. إذا عرض Android جعل الهاتف مرئيًا عبر ،Bluetooth فوافق أثناء مرحلة الاتصال.
6. إذا طلب Android تفعيل خدمة الموقع للسماح بالاكتشاف اللاسلكي، فيوصى بتفعيلها لضمان التوافق مع واجهات API الخاصة بالقرب في الهاتف.
7. لا تُستخدم **الكاميرا** إلا لمسح رمز .QR وهي غير مطلوبة إذا كنت تستخدم رابطًا.

مهم: السماح بخدمة الموقع في Android أو تفعيلها بغرض اكتشاف الأجهزة القريبة لا يفعّل تلقائيًا مشاركة موقعك داخل .LETCOOR مشاركة الموقع وظيفة منفصلة وتبقى معطلة إلى أن تقوم بتفعيلها بنفسك.

1.2 الاتصال بواسطة رمز QR

على الجهاز الذي يرسل الدعوة

1. افتح قائمة المجموعة أو الفريق بالضغط على اسمه في أعلى اليسار.
2. افتح تبويب **دعوة**.
3. إذا كانت هناك عدة وجهات متاحة، فاختر **المجموعة** أو **الفريق** المراد الانضمام إليه.
4. افتح **مشاركة الدعوة**.
5. اختر **عرض رمز QR**.
6. اترك رمز QR ظاهرًا على الشاشة.

قد يتكون رمز QR من عدة أجزاء. يقوم LETCOOR بالتنقل بينها تلقائيًا. يمكن إيقاف التنقل مؤقتًا أو الانتقال يدويًا إلى الجزء السابق/التالي.

على الجهاز المدعو

1. من الشاشة الرئيسية، اختر **الانضمام بواسطة دعوة**.
2. اضغط زر مسح .QR
3. اسمح باستخدام الكاميرا إذا طلب Android/Windows ذلك.
4. وجّه الكاميرا نحو رمز QR على الجهاز الآخر.
5. إذا كان رمز QR مكوّنًا من عدة أجزاء، فابقِ الكاميرا موجهة نحو الشاشة حتى يقرأ LETCOOR جميع الأجزاء.
6. يستورد LETCOOR الدعوة ويجهّز **ردًا**.
7. يعرض الجهاز المدعو بعد ذلك **رابط رد** أو **رمز QR للرد** لإعادته إلى الجهاز الذي أرسل الدعوة.

إعادة الرد إلى الجهاز الذي أرسل الدعوة

على الجهاز الذي أنشأ الدعوة:

1. ابقَ في **دعوة**.
2. افتح **استلام الرد**.
3. امسح رمز QR الخاص بالرد، أو الصق رابط الرد، أو استخدم آلية المشاركة المتاحة.
4. يتحقق LETCOOR من الرد ثم يبدأ الاتصال المباشر.

يعرض التطبيق بعد ذلك حالة المحاولة: تجهيز الاتصال القريب، اتصال الإنترنت، البحث المحلي، تم إنشاء الاتصال أو انتهت المهلة.

1.3 الاتصال بواسطة رابط

الإجراء مماثل، ولكن من دون استخدام الكاميرا.

الجهاز الذي يرسل الدعوة

في **دعوة > مشاركة الدعوة**:

1. اختر **رابط الدعوة**.
2. اضغط **نسخ الرابط** أو زر المشاركة.
3. أرسل الرابط إلى المشارك الآخر.

الجهاز المدعو

1. افتح **الانضمام بواسطة دعوة**.
2. الصق الرابط في **الدعوة المطلوب قبولها**، أو استخدم زر الحافظة.
3. يعالج LETCOOR الرابط الصالح تلقائيًا.
4. أعد بعد ذلك **رابط الرد** إلى الجهاز الذي يدعوك.

الجهاز الذي يرسل الدعوة

في **استلام الرد**:

1. الصق رابط الرد أو امسح رمز QR الخاص بالرد.
2. يتحقق LETCOOR من الرد.
3. يبدأ الاتصال تلقائيًا.

1.4 لماذا يجب إعادة رد؟

يسمح التدفق ثنائي الاتجاه للجهازين بمعرفة المعلومات اللازمة لمحاولة الاتصال. عندئذ يمكن لـ LETCOOR تجربة المسارات المتاحة ومصادقة النظير قبل إدخاله إلى المجموعة أو الفريق.

1.5 القبول في المجموعة والفريق

تكون الدعوة الصالحة موقعة وموجهة إلى وجهة محددة عند إنشائها.

- تسمح دعوة المجموعة بالانضمام إلى المجموعة المطابقة.
- يمكن أن تتضمن الدعوة الصادرة من فريق الوصول إلى **المجموعة الأم وفريق الشخص الذي أرسل الدعوة**.
- لا توضع المفاتيح الخاصة للمجموعة أو السجل الكامل داخل رمز QR.
- يتم اعتماد القبول بواسطة بروتوكول LETCOOR بعد المصادقة؛ ولا توجد مصادقة يدوية إضافية لدعوة صالحة، إلا إذا منعت ذلك سياسة القبول أو صلاحيات المساحة.

---

2. الأذونات المهمة، خصوصًا دون اتصال

يستخدم LETCOOR عدة وظائف في النظام. عند الاستخدام دون إنترنت، تكون أذونات القرب مهمة بشكل خاص.

2.1 Bluetooth وDirect Wi-Fi

في **الإعدادات > الأذونات**، يوفر LETCOOR:

- **Bluetooth وDirect Wi-Fi — سماح**
- **الكاميرا — سماح**
- **الموقع — تحقق**

في إصدارات Android الحديثة، قد يطلب LETCOOR، على وجه الخصوص، أذونات نظام مرتبطة بما يلي:

- الأجهزة القريبة؛
- مسح Bluetooth؛
- اتصال Bluetooth؛
- إعلان Bluetooth؛
- Direct Wi-Fi / أجهزة Wi-Fi القريبة؛
- الوصول إلى الشبكة المحلية في إصدارات Android التي تفرض ذلك.

في بعض إصدارات Android الأقدم، قد يعتمد اكتشاف Bluetooth/Wi-Fi على إذن الموقع في Android.

2.2 الموقع: شيئان مختلفان

يجب التمييز بين:

1. **موقع نظام Android الذي تستخدمه بعض واجهات API لاكتشاف الأجهزة القريبة.**
2. **المشاركة الطوعية لموقعك داخل .LETCOOR**

يمكنك استخدام LETCOOR من دون نشر موقعك على الخريطة. يتم ضبط مشاركة الموقع بشكل مستقل من أيقونة **الموقع**.

2.3 الكاميرا

تُستخدم الكاميرا فقط لمسح رموز .QR ولا يتطلب المسح استخدام الميكروفون.

إذا تم رفض الكاميرا:

- استخدم رابط الدعوة؛
- أو أعد السماح للكاميرا من إعدادات .Android/Windows

2.4 إشعارات النظام

يمكن تفعيل إشعارات النظام من مركز إشعارات .LETCOOR وهي تتيح تلقي تنبيهات أصلية لبعض الأحداث عندما تسمح المنصة بذلك.

---

3. إنشاء مجموعة أو الانضمام إليها

عند التشغيل الأول، إذا لم يكن على الجهاز أي مجموعة بعد، يعرض LETCOOR شاشة البداية.

يتوفر خياران:

- **إنشاء مجموعة**
- **الانضمام بواسطة دعوة**

3.1 إنشاء مجموعة

1. اضغط **إنشاء مجموعة**.
2. أدخل **اسم المجموعة**.
3. يجب أن يحتوي الاسم على 2 أحرف على الأقل.
4. اضغط **إنشاء**.

يحصل منشئ المجموعة على دور إدارة المجموعة، ويمكنه بعد ذلك إنشاء فرق ودعوة مشاركين وإدارة المساحة وفق الإمكانات التي يمنحها .Core

3.2 الانضمام إلى مجموعة

1. اضغط **الانضمام بواسطة دعوة**.
2. استورد الرابط أو رمز .QR
3. اتبع عملية تبادل الدعوة/الرد الموضحة في بداية هذه الوثائق.

3.3 الرقم الشخصي

لكل جهاز **رقم شخصي** يظهر أثناء الإعداد الأولي وفي تبويب **السياق**.

يُستخدم هذا الرقم كمعرّف قابل للقراءة للمستخدم داخل الواجهة. أما الهوية التشفيرية الفعلية فتعتمد على هوية جهاز LETCOOR، وليس على هذا الرمز المعروض.

---

4. فهم الشاشة الرئيسية

يستخدم LETCOOR واجهة **متمحورة حول الخريطة** بدلًا من تسلسل صفحات تقليدية.

4.1 الترويسة

في أعلى الشاشة:

- إلى اليسار: **اسم المجموعة أو الفريق المحدد حاليًا**؛
- يوضح العنوان الفرعي **مجموعة** أو **فريق**؛
- قد تظهر حالة **غير متزامن** إذا كان السياق يعمل من دون مزامنة؛
- يفتح رمز الجرس **الإشعارات**؛
- يفتح زر **القيادة** لوحة القيادة والنشاط؛
- تعرض شارة حالة الشبكة: إنترنت مباشر، مرحّل، Wi-Fi Direct، Wi-Fi محلي، Bluetooth، LAN مزامنة أو البحث عن اتصال.

4.2 الخريطة المركزية

تعرض الخريطة العناصر المسموح بها في السياق الحالي:

- الأوامر؛
- البلاغات؛
- الأهداف؛
- نقاط الموعد / التجمع؛
- تنبيهات الأمان؛
- وجود الفريق؛
- الوجود الدقيق عندما يكون مسموحًا؛
- التحركات / المسارات بحسب الصلاحيات والمشاركات النشطة.

4.3 وسيلة الإيضاح

يعرض الزر ? وسيلة الإيضاح، بما في ذلك:

- خطر؛
- هدف؛
- تجمع؛
- فريق.

4.4 التذييل

يوضح أسفل الشاشة:

- عدد الأعضاء النشطين في السياق؛
- عدد العناصر النشطة؛
- وجود جلسة حالية إن وُجدت، وإلا فيعرض رقمك الشخصي.

4.5 فتح قائمة المجموعة أو الفريق

اضغط على اسم السياق في أعلى اليسار.

تتضمن اللوحة التبويبات التالية:

- **السياق**
- **الفرق**
- **المشاركون**
- **دعوة**
- **العمليات**
- **الإدارة**

- **الإعدادات**

لا تظهر بعض الوظائف إلا إذا كان دورك يملك الإذن المطابق.

---

5. الخريطة التكتيكية

5.1 التنقل

تُستخدم الخريطة مثل أي خريطة لمسية تقليدية: تحريك وتكبير/تصغير.

5.2 إضافة عنصر

لنشر عنصر مكاني:

1. قم بـ **ضغط مطول** في المكان المطلوب.
2. يفتح LETCOOR خيار **إضافة هنا**.
3. تظهر الإجراءات المسموح بها لدورك.

الخيارات هي:

- **بلاغ**
- **هدف**
- **أمر**
- **تجمع**
- **تنبيه أمان**

لا تظهر الإجراءات غير المسموح بها في سياقك.

5.3 الأشكال الجغرافية

بحسب نوع العنصر، يسمح LETCOOR باستخدام:

- **نقطة**؛
- **منطقة دائرية**؛
- **مضلع**؛
- **مسار**.

بالنسبة إلى المنطقة الدائرية، يمكن ضبط نصف القطر من **10 إلى 500 م**.

بالنسبة إلى المضلع أو المسار:

1. اختر الشكل الهندسي؛
2. اضغط **الرسم على الخريطة**؛
3. أضف الرؤوس على الخريطة؛
4. استخدم **التراجع عن الأخير** أو **إنهاء** أو **إلغاء**.

عدد النقاط محدود بواسطة الواجهة.

5.4 المدة / الموعد النهائي

يمكن للعناصر المكانية غير المتعلقة بالأمان أن تحصل على مدة من **5 إلى 360 دقيقة**، بخطوات قدرها 5 دقائق.

---

6. إنشاء بلاغ

1. اضغط مطولًا على الخريطة.
2. اختر **بلاغ**.

3. اختر النوع.
4. أدخل اسمًا ووصفًا عند الحاجة.
5. اختر الشكل الهندسي والمدة.
6. اضغط **نشر**.

أنواع البلاغات المتاحة

- خطر
- عائق
- طريق مغلق
- ممر غير صالح
- ممر مفتوح
- رصد خصم
- رصد مجموعة
- رصد حركة
- مشكلة في المعدات
- مخصص

بحسب دورك، يمكن نشر البلاغ داخل الفريق أو على مستوى المجموعة.

يمكن للكشافة والمسؤولين الذين يملكون الأذونات اللازمة، على وجه الخصوص، تأكيد بعض البلاغات أو الاعتراض عليها أو حلها أو ترقيتها.

---

7. إنشاء هدف

1. اضغط مطولًا على الخريطة.
2. اختر **هدف**.
3. أدخل **الهدف المطلوب إنجازه**.
4. اختر النوع.
5. اختر الأولوية.
6. اختر الشكل الهندسي.
7. اضبط الموعد النهائي.
8. اضغط **نشر**.

أنواع الأهداف

- الوصول إلى نقطة
- الاحتفاظ بمنطقة
- السيطرة على منطقة
- استرجاع عنصر
- الوصول إلى نقطة موعد
- مراقبة منطقة
- مخصص

هدف فريق أو الهدف النهائي للمجموعة

عندما يسمح الدور والسياق بذلك، يتيح النموذج الاختيار بين:

- **المجموعة كاملة — الهدف النهائي**؛
- **هذا الفريق — هدف الفريق**.

يكون الهدف النهائي مرئيًا لأعضاء المجموعة والفرق وفق قواعد التفويض في Core.

الأولويات

تقدم الواجهة:

- P0 — عاجلة
- P1 — عالية
- P2 — عادية
- P3 — منخفضة

---

8. إنشاء أمر

1. اضغط مطولًا على الخريطة.
2. اختر **أمر**.
3. أدخل التعليمات المخصصة إذا لزم الأمر.
4. اختر نوع الأمر.
5. اختر الأولوية.
6. يمكنك ربط الأمر بـ **هدف** موجود.
7. يمكنك ربط الأمر بـ **موعد** موجود.
8. إذا لزم الأمر، يسمح LETCOOR بإنشاء هدف أو موعد مباشرة في المكان نفسه ثم العودة إلى الأمر.
9. اختر الشكل الهندسي والمدة.
10. اضغط **نشر**.

أنواع الأوامر

- التحرك
- إعادة التجمع
- تثبيت الموقع
- التقدم
- الانسحاب
- الدفاع
- المراقبة
- تأمين هدف
- مخصص

أمر قائد المجموعة

عندما يكون المنشور أمر قيادة للمجموعة، يختار قائد المجموعة **الفرق المستلمة**. وتنص الشيفرة التشغيلية على أن هذا النوع من الأوامر موجه إلى قادة الفرق المحددة.

أمر الفريق

يمكن لقائد الفريق إنشاء أوامر داخل فريقه. ويمكن أيضًا ربط أمر الفريق بأمر قيادة أب عندما تكون هذه العلاقة متاحة.

---

9. إنشاء نقطة تجمع

1. اضغط مطولًا على الخريطة.
2. اختر **تجمع**.
3. أعطه اسمًا قصيرًا.
4. اختر **نقطة** أو **منطقة دائرية**.
5. اضبط المدة / الموعد النهائي.

6. انشر.

ينشئ التجمع نقطة موعد يمكن استخدامها أيضًا كمرجع لأمر.

---

10. إرسال تنبيه أمان

تنبيه الأمان منشور ذو أولوية.

1. اضغط مطولًا على الخريطة.
2. اختر **تنبيه أمان**.
3. أدخل رسالة إذا لزم الأمر.
4. اختر النوع.
5. اضغط **إرسال التنبيه**.

الأنواع المتاحة

- إصابة
- إيقاف النشاط
- خطر
- شخص مفقود
- حالة طوارئ أخرى

يتطلب التنبيه المخصص رسالة.

يذكّر LETCOOR في الواجهة بأن تنبيه P0 يجب استخدامه في حالة الخطر أو الحاجة إلى المساعدة.

بحسب الأذونات، يمكن للمسؤول بعد ذلك اختيار **وضع علامة كمحلول**.

---

11. التفاعل مع عنصر منشور مسبقًا

اضغط على عنصر في الخريطة لفتح بطاقته.

تعتمد الإجراءات المعروضة على نوع العنصر وعلى أذوناتك.

بلاغ

الإجراءات الممكنة:

- تأكيد
- اعتراض
- حل
- تمديد 15 دقيقة
- إلغاء البلاغ
- ترقية إلى المجموعة عندما يكون البلاغ صادرًا من فريق ويسمح الدور بذلك

بالنسبة إلى بعض العناصر التشغيلية، يمكن أن يقدم LETCOOR أيضًا:

- **تأكيد ميداني**؛
- **التصويت للحل**؛
- **الإبلاغ عن فتح الممر**؛
- **إزالة المعلومة**.

هدف

يمكن للمستخدم الذي يملك الإذن المناسب تغيير حالته إلى:

- قيد التنفيذ
- مكتمل
- فشل
- ملغى

أمر

قد يتم عرض ردود بحسب نوع الأمر:

- تم الاستلام
- تم القبول
- مكتمل
- مستحيل

تستخدم اللوحة المبسطة **العمليات > الأوامر** على الأقل تأكيد **تم الاستلام** عندما يتطلب الأمر ردًا.

تنبيه أمان

يمكن للمسؤول المصرح له اختيار **وضع علامة كمحلول**.

---

12. لوحة «القيادة والنشاط»

يفتح زر **القيادة** في أعلى الشاشة لوحة منفصلة مخصصة للعمليات التي لا ترتبط بالضرورة بنقطة على الخريطة.

تتضمن حتى ثلاثة تبويبات:

- **الإشعارات**
- **نشر**
- **السجل**

لا تظهر التبويبات إلا إذا كان لديها محتوى أو كان هناك إجراء مسموح به.

12.1 الإشعارات

تعرض العناصر التشغيلية المتاحة:

- أمر قيادة؛
- أمر فريق؛
- هدف؛
- الهدف النهائي للمجموعة؛
- إعلان؛
- تقرير يحتاج إلى تحقق؛
- بلاغ تم التحقق منه.

يمكن لكل بطاقة أن تعرض:

- النص؛
- النوع؛
- الحالة؛
- الفريق/المجموعة؛
- الهدف أو الموعد المرتبط؛
- الفرق المستهدفة؛
- تأكيدات الاستلام؛
- التصويتات؛

- التقدم حسب الفريق.

بحسب دورك، يمكن للأزرار أن تعرض:

- تم الاستلام؛
- تحقق ميدانيًا؛
- إزالة؛
- وضع علامة كمقروء؛
- إعلان الاكتمال؛
- التصويت بأنه مكتمل؛
- التصويت بأنه مستحيل؛
- التصويت بأنه محلول؛
- حل.

12.2 نشر

لا يعرض LETCOOR إلا المنشورات المسموح بها لدورك ولسياقك.

تشمل الأنواع الداخلية التي تديرها الواجهة حاليًا:

- أمر قيادة
- أمر فريق
- هدف فريق
- الهدف النهائي للمجموعة
- إعلان
- تقرير يحتاج إلى تحقق
- بلاغ تم التحقق منه

بالنسبة إلى أمر قيادة، اختر الفرق المستلمة.

بالنسبة إلى أمر فريق، يمكنك تحديد أمر قيادة أب.

أدخل بعد ذلك الوصف واضغط **نشر**.

تستخدم المنشورات التي يتم إنشاؤها من هذه اللوحة حاليًا مدة تشغيلية افتراضية تقارب 30 دقيقة في شيفرة الواجهة.

12.3 السجل

يعرض الأحداث المسجلة مع تاريخها وملخصها ومعرف العنصر.

---

13. قائمة المجموعة أو الفريق

اضغط على اسم السياق في أعلى اليسار.

تبويب السياق

يعرض:

- محدد **مجموعة أو فريق**؛
- عدد الأعضاء؛
- عدد الأجهزة المتصلة؛
- حالة الجلسة؛
- أدوارك؛
- السمة نظام / فاتح / داكن؛
- اللغة؛
- **رقمك الشخصي**، ويمكن نسخه.

اللغات المعروضة حاليًا في الواجهة هي: **النظام، ،Français ،English العربية، Deutsch وРусский**. تتحول الواجهة تلقائيًا إلى اتجاه من اليمين إلى اليسار للعربية.

تبويب الفرق

راجع الفرق.

تبويب المشاركين

راجع المشاركون والأدوار.

تبويب الدعوة

راجع دعوة مشارك جديد.

تبويب العمليات

راجع العمليات.

تبويب الإدارة

راجع إدارة المجموعة والفرق.

تبويب الإعدادات

يتضمن حاليًا:

- الخرائط دون اتصال؛
- إدارة أذونات Bluetooth/Wi-Fi؛ Direct
- إذن الكاميرا؛
- التحقق من الموقع.

---

14. الفرق

يعرض تبويب **الفرق** فرق المجموعة.

لكل فريق، يعرض LETCOOR خصوصًا:

- الاسم؛
- عدد الأعضاء؛
- قائد الفريق؛
- قائمة المشاركين؛
- حالة وصولك إلى الفريق.

حالات الوصول

- **أنت عضو · الوصول جاهز**
- **تم تسجيل العضوية · جارٍ استلام المفاتيح**
- **أنت لست عضوًا في هذا الفريق**

إذا كنت عضوًا وكان الوصول جاهزًا، فاضغط **فتح فريقي**.

14.1 إنشاء فريق

تظهر هذه الوظيفة لقائد المجموعة الذي يملك الإذن المقابل.

1. أدخل **اسم الفريق**.
2. اختر **قائد الفريق** من أعضاء المجموعة.
3. اختر الأعضاء الأوائل عند الحاجة.
4. يمكنك استخدام:
   - تحديد الكل؛
   - 10 أشخاص؛
   - 15 شخصًا؛
   - إلغاء تحديد الكل.
5. اضغط **إنشاء الفريق وتعيين قائده**.

يقبل نموذج الفريق 200 عضو أولي كحد أقصى، بما في ذلك القائد.

يترك الأعضاء المحددون أي فريق سابق لهم داخل المجموعة نفسها للانضمام إلى الفريق الجديد.

عندما تكون المجموعة قد وصلت بالفعل إلى عشرة فرق أو أكثر، تفرض الشيفرة قواعد إضافية للحد الأدنى للحجم: يجب أن تضم الفرق النشطة أربعة أعضاء على الأقل لمواصلة التوسع.

14.2 استبدال قائد الفريق

إذا كان الإجراء مسموحًا:

1. افتح الفريق؛
2. استخدم **استبدال قائد الفريق**؛
3. اختر عضوًا من المجموعة.

14.3 حدود التحقق

يمكن للمسؤولين المصرح لهم ضبط:

- عدد أصوات الكشافة اللازمة للإنهاء؛
- عدد أصوات الكشافة اللازمة لإعلان الاستحالة؛
- عدد الأصوات اللازمة لحل بلاغ.

---

15. المشاركون والأدوار

يعرض تبويب **المشاركون** أعضاء السياق المحدد.

يمكنك البحث عن مشارك باستخدام رقمه الشخصي أو معرّفه.

اضغط على مشارك لفتح الإجراءات المتاحة.

15.1 الأدوار الدائمة وأدوار الجلسة

عندما تكون هناك جلسة متاحة، يمكن للمدير الاختيار بين:

- **دائم**؛
- **جلسة**.

يبقى الدور الدائم مرتبطًا بالعضو وفق قواعد المجموعة/الفريق.

ينطبق دور الجلسة على الجلسة المحددة.

15.2 تعيين دور أو إزالته

تظهر الأدوار التي يمكنك تعيينها في شكل أزرار.

يشير الزر النشط إلى أن الدور موجود بالفعل. يسمح الضغط عليه بإزالة الدور عندما تكون لديك الصلاحية اللازمة.

توجد أيضًا فقرة **إدارة دور داخل فريق** تتيح اختيار:

1. الفريق المستهدف؛
2. الدور؛
3. **تعيين دور الفريق** أو **إزالة دور الفريق**.

15.3 تعيين الجلسة

يمكن لمسؤول الجلسة ضبط المشارك على:

- نشط؛
- متوقف مؤقتًا؛
- غادر؛
- تمت إزالته.

يمكنه أيضًا اختيار فريق الجلسة أو **دون فريق**.

اضغط **تطبيق التعيين**.

15.4 إزالة عضو

عندما يكون الإذن متاحًا، يظهر زر **إزالة من هذه المجموعة أو هذا الفريق**.

15.5 نقل إدارة المجموعة

يمكن للمسؤول المصرح له تحديد مشارك آخر ثم استخدام **نقل الإدارة**.

يجب على المستلم بعد ذلك قبول النقل من قسم **الإدارة**.

15.6 حظر جهاز

يسمح قسم **الإشراف**، عندما يسمح دورك بذلك، بما يلي:

- **حظر هذا الجهاز**؛
- عرض الأجهزة المحظورة؛
- **رفع الحظر**.

يستمر رفض الجهاز المحظور في الدعوات الجديدة حتى يتم رفع الحظر عنه.

---

16. دعوة مشارك جديد

افتح **دعوة**.

16.1 اختيار الوجهة

بحسب دورك، تسمح قائمة **الوجهة** باختيار:

- المجموعة؛
- فريق.

قد تتوفر لمدير المجموعة عدة وجهات داخل القائمة.

16.2 القبول مفتوح / مغلق

قد تعرض الواجهة:

- **القبول مفتوح**؛
- **القبول مغلق**.

إذا سمح دورك:

- **فتح الوصول**؛
- **إغلاق الوصول**.

يمكن للفريق أيضًا أن يرث الإغلاق العام للمجموعة.

16.3 مشاركة الدعوة

يسمح LETCOOR باستخدام:

- رابط؛
- QR؛
- نسخ؛
- مشاركة النظام؛
- ملف `letcoor.` على المنصات التي يظهر فيها الزر.

16.4 استلام الرد

بعد أن يستورد الجهاز الآخر الدعوة:

1. افتح **استلام الرد**؛
2. امسح أو الصق رابط الرد؛
3. يبدأ LETCOOR الاتصال.

إذا انتهت مهلة محاولات الإنترنت والقرب، يتيح زر **إعادة المحاولة** بدء المحاولة من جديد.

16.5 إعادة تعيين دعوة

يسمح زر إعادة التعيين بإبطال/إعادة إنشاء التبادل الحالي عندما يسمح دورك بذلك.

---

17. العمليات

يسمح تبويب **العمليات** باختيار مجموعة أو فريق ثم يعرض عدة تبويبات فرعية بحسب الحقوق والمحتوى:

- **الأوامر**
- **الإعلانات**
- **الأدوار**
- **المشاركة بين الفرق**
- **الجلسات**
- **السجل**

17.1 الأوامر

يعرض الأوامر النشطة مع:

- النوع؛
- الأولوية؛
- النص؛
- حالة الرد.

عندما يكون تأكيد الاستلام مطلوبًا، يسمح زر **تم الاستلام** بتأكيد الاستلام من هذه الصفحة.

17.2 الإعلانات

يعرض الإعلانات النشطة.

يمكن أن يتضمن كل إعلان:

- النوع؛
- النص؛
- حالة التثبيت؛
- زر **تأكيد الاستلام**.

يمكن للعضو المصرح له إنشاء إعلان عبر اختيار:

الأنواع

- معلومات
- مهم
- معلومات المجموعة
- معلومات الجلسة
- قاعدة النشاط
- تنسيق

الانتهاء

- 15 دقيقة
- 1 ساعة
- 4 ساعات
- 24 ساعة
- دون انتهاء

يتيح مربع اختيار **تثبيت الإعلان**.

---

18. حملات الأدوار

تسمح حملات الأدوار بفتح أماكن مؤقتة لدور محدد.

توجد في:

قائمة المجموعة/الفريق > العمليات > الأدوار

18.1 الانضمام إلى حملة

تعرض الحملة المفتوحة:

- الدور؛
- حالته؛
- الوضع؛
- عدد الأماكن المخصصة بالفعل / السعة.

اضغط **انضمام** لطلب الدور.

18.2 أوضاع الحملة

أول الطلبات الصالحة — `FIRST_VALID`

يتم تعيين أول الطلبات المؤهلة تلقائيًا حتى بلوغ السعة المتاحة.

لا تسمح الشيفرة بهذا الوضع إلا للأدوار التي تعتبر غير مميزة الصلاحيات.

اعتماد من مسؤول — `ADMIN_APPROVAL`

تبقى الطلبات معلقة حتى يعتمدها مسؤول.

يرى المدير **طلبات معلقة** ويمكنه الضغط على **موافقة** لكل مشارك.

18.3 إنشاء حملة

إذا كان دورك يسمح بإدارة الحملات:

1. اختر **الدور**؛
2. اختر **الوضع** المقترح لهذا الدور؛
3. اختر عدد **الأماكن** من 1 إلى 64؛
4. اختر **المدة**:
   - 15 دقيقة؛
   - 1 ساعة؛
   - 4 ساعات؛
   - 24 ساعة؛
5. اضغط **فتح حملة**.

18.4 إغلاق حملة

يمكن للمدير المصرح له الضغط على **إغلاق**.

18.5 سحب طلبك

في **السجل**، قد يظهر للطلب الذي لا يزال معلقًا خيار **سحب طلبي**.

18.6 الأدوار المتاحة للحملات

تعرض الشيفرة للحملات، بحسب السياق وحقوقك:

- كشاف المجموعة؛
- كشاف الفريق؛
- مرحّل؛
- تغطية؛
- هجوم.

لا يتم تعيين دور قائد المجموعة عبر حملة أبدًا.

---

19. الجلسات

تمثل الجلسة فترة تشغيلية محدودة داخل المجموعة.

19.1 إنشاء جلسة

من **الإدارة**، إذا كنت تملك الإذن:

1. افتح قسم **الجلسة**؛
2. أدخل المدة بالدقائق؛
3. الحد الأقصى للمدة المعروضة هو **56 يومًا**؛
4. اضغط **إنشاء جلسة**.

19.2 عرض الجلسات

في **العمليات > الجلسات**، يعرض :LETCOOR

- تاريخ الإنشاء؛
- الحالة: مفتوحة/منتهية أو حالة التعيين؛
- فريقك إن وجد؛
- وقت الانتهاء المتوقع.

19.3 إدارة جلسة

يمكن للمسؤول المصرح له:

- إضافة **+ 1 ساعة**؛
- **إنهاء** الجلسة.

19.4 الأدوار والتعيينات أثناء الجلسة

في **المشاركون**، يمكنك اختيار جلسة تتم إدارتها، وتعيين أدوار محدودة بهذه الجلسة، وإسناد المشاركين إلى فريق/حالة.

---

20. مشاركة البيانات بين الفرق

تتوفر هذه الوظيفة من داخل **فريق** في:

العمليات > المشاركة بين الفرق

لا تمنح هذه الوظيفة تلقائيًا وصولًا إلى المحتوى الخاص بفريق آخر. بل تستخدم عرض مشاركة يتم إنشاؤه وقبوله صراحةً.

20.1 اقتراح مشاركة

1. اختر **الفريق المستهدف**.
2. اختر **البيانات المشتركة**.
3. اختر الدقة.
4. اضبط التواتر.
5. اضبط انتهاء الصلاحية.
6. اضغط **اقتراح المشاركة**.

20.2 فئات البيانات المتاحة

- الوجود العام للفريق
- إشارة
- حالة الفريق
- الموقع الدقيق
- سجل التحركات

20.3 الدقة

- نظرة عامة / مجمعة
- تقريبية
- دقيقة

إذا تم اختيار **الموقع الدقيق**، تصبح الدقة بالضرورة دقيقة في الواجهة.

20.4 التواتر

قابل للضبط بين **5 و300 ثانية**، بخطوات قدرها 5 ثوانٍ.

20.5 انتهاء الصلاحية

- 15 دقيقة
- 1 ساعة
- 4 ساعات
- 24 ساعة

20.6 القبول أو الإلغاء

يمكن للفريق المستلم المصرح له الضغط على **قبول**.

يمكن **إلغاء** عرض أو مشاركة من جانب الطرف الذي يملك الإذن المطابق.

---

21. إدارة المجموعة والفرق

يجمع تبويب **الإدارة** الوظائف الإدارية في مكان واحد.

21.1 اختيار مساحة

يسمح محدد **مجموعة أو فريق** باختيار المساحة التي ستتم إدارتها.

21.2 الانضمام إلى فريق موجود

عندما يكون الإجراء مسموحًا، قد يقدم الفريق:

- **انضمام**؛
- **استعادة الوصول** عندما تكون العضوية موجودة ولكن يجب استرجاع المفاتيح.

21.3 مغادرة فريق

اضغط **مغادرة الفريق** ثم تحقق من الملخص قبل التأكيد.

21.4 حل فريق

يرى المسؤول المصرح له خيار **حل الفريق**.

يوضح التأكيد أن:

- الفريق سيُحل بالنسبة لأعضائه؛
- الأعضاء سيبقون في المجموعة؛
- الأجهزة الأخرى ستطبق الحل عندما تستلمه.

21.5 مغادرة مجموعة

يمكن للعضو العادي إعداد خطة مغادرة ثم تأكيدها.

إذا كان المشارك يقود فرقًا، فقد يحتاج LETCOOR إلى حل هذه الفرق قبل مغادرته وفق الخطة التي يحسبها .Core

21.6 حل مجموعة

يمكن لقائد المجموعة المصرح له استخدام **حل المجموعة**.

يحذر التأكيد من أن المجموعة وفرقها سيتم حلها. يجب على الأجهزة غير المتصلة أن تعيد الاتصال لتستلم قرار الحل.

21.7 الانضمام إلى مجموعة أو فريق جديد

تتضمن صفحة **الإدارة** أيضًا قسمًا بعنوان **الانضمام إلى مجموعة أو فريق** مع نظام الدعوات نفسه المستخدم في الإعداد الأولي.

21.8 الدعوات المعلقة

عندما يعرض Core دعوات تحتاج إلى قبول، فإنها تظهر مع زر **قبول** حتى انتهاء صلاحيتها.

21.9 حالة الفريق

يمكن للمسؤول المصرح له نشر:

- جاهز
- في تحرك
- في الموقع
- في تجمع
- يحتاج إلى مساعدة
- غير متصل

21.10 سياسة الموقع الدقيق

داخل الفريق، يمكن للمسؤول المصرح له اختيار:

- **السماح**؛
- **الرفض**

لسياسة الموقع الدقيق الخاصة بالفريق.

21.11 نقل الإدارة

إذا كان هناك نقل إدارة معلق لك، يعرض القسم **قبول نقل الإدارة**.

---

22. حدود النشر

في **الإدارة**، يمكن للمسؤولين المصرح لهم ضبط حدود النشر للمجموعة أو الفريق.

يمكن تحديد الحدود:

- افتراضيًا؛
- لعضو معين.

الإعدادات المعروضة حاليًا:

- عدد تنبيهات الأمان النشطة؛
- عدد البلاغات في الدقيقة؛
- عدد البلاغات خلال 4 دقائق.

تتراوح قيم النموذج من 1 إلى 1000.

---

23. الموقع

تظهر أيقونة **الموقع** على الخريطة عندما توفر المنصة خدمة الموقع الأصلية.

23.1 تفعيل المشاركة

1. افتح **الموقع**.
2. اختر **مشاركة موقعي**.
3. اضبط الدقة.

يعيد LETCOOR نشر الوجود دوريًا ما دامت المشاركة نشطة ويمكن للتطبيق الحصول على الموقع.

23.2 الدقة

يمتد شريط التمرير من **0 م إلى 1 كم**.

- **0 م**: الدقة المتاحة على الجهاز، دون إضافة إزاحة من LETCOOR.
- قيمة أكبر: تتم إزاحة الموقع المشترك عشوائيًا داخل نصف القطر المحدد.

23.3 إيقاف المشاركة

اختر **عدم مشاركة موقعي**.

تتوقف المشاركة أيضًا عندما يتغير السياق أو عندما يوقف التطبيق الوجود وفق دورة حياته.

23.4 الحالات المعروضة

- جارٍ تحديد الموقع…
- المشاركة نشطة مع مجموعتك
- المشاركة في انتظار الاستئناف
- الموقع غير مشترك

مشاركة الموقع ليست إلزامية للانضمام إلى مجموعة أو استخدام الخريطة أو إرسال الأوامر أو استخدام شبكة mesh.

---

24. الإشعارات

اضغط على **الجرس** في أعلى الشاشة.

يجمع مركز الإشعارات:

- أحداث المجموعة؛
- تغييرات الاتصال/النقل؛
- إشعارات نظام LETCOOR.

تعرض الشارة عدد الإشعارات غير المقروءة.

24.1 القراءة

يتم وضع علامة «مقروء» على الإشعارات عندما تصبح ظاهرة بما يكفي في القائمة أو عند فتح القسم المطابق.

24.2 التنقل

يمكن للضغط على إشعار أن يفتح:

- قسم المشاركين؛
- الفرق؛
- العمليات؛
- عنصرًا على الخريطة؛
- لوحة القيادة.

24.3 إشعارات النظام

تسمح إعدادات الجرس بتفعيل/تعطيل إشعارات النظام الأصلية عندما تسمح المنصة بذلك.

---

25. الخرائط دون اتصال

افتح:

قائمة المجموعة/الفريق > الإعدادات > الخرائط دون اتصال

25.1 تحديد منطقة

1. اضغط **تحديد البلاطات على الخريطة**.
2. يغلق LETCOOR اللوحة ويعرض شبكة فوق الخريطة.
3. اضغط على الخلايا التي تريد الاحتفاظ بها.
4. يعرض العداد عدد الخلايا المحددة من أصل 20 كحد أقصى.
5. اضغط **تأكيد** للعودة إلى الإعدادات أو **إلغاء**.

25.2 مستوى التفاصيل

تتيح قائمة **التفاصيل** اختيار مستوى تكبير من 3 إلى 14.

قد يتم رفض منطقة كبيرة جدًا عند مستوى تفاصيل مرتفع. في هذه الحالة تطلب الواجهة خفض مستوى التفاصيل أو اختيار خلايا أصغر.

25.3 التثبيت

بعد اختيار الخلايا:

1. اضغط **تثبيت الخلايا المحددة**؛
2. تابع التقدم؛
3. يمكنك **إلغاء التنزيل**.

25.4 حذف خريطة

يتم عرض الخرائط المثبتة مع مستوى التكبير والحجم. اضغط **حذف** لتحرير مساحة.

---

26. اتصال الشبكة والعمل دون اتصال

يمكن لـ LETCOOR استخدام عدة وسائل نقل للشبكة المنطقية نفسها.

تعرف الواجهة، على وجه الخصوص، ما يلي:

- **إنترنت مباشر**؛
- **إنترنت عبر مرحّل**؛
- **شبكة محلية (LAN)**؛
- **Wi-Fi محلي**؛
- **Direct Wi-Fi**؛
- **Bluetooth**.

26.1 شبكة mesh منطقية

لا يتطلب LETCOOR أن يكون كل عضو متصلًا مباشرة بجميع الأعضاء الآخرين.

مثال:

هاتف A ↔ هاتف B ↔ هاتف C ↔ هاتف D

يمكن تمرير حدث مسموح به بين النظراء وفق طوبولوجيا الشبكة وقواعد النطاق للمجموعة/الفريق.

وسيلة النقل المادية وهوية LETCOOR منفصلتان: يبقى النظير معروفًا بهوية LETCOOR الخاصة به حتى إذا تغير مسار الشبكة.

26.2 من دون إنترنت

لزيادة فرص العمل دون إنترنت إلى أقصى حد:

- فعّل Wi-Fi؛
- فعّل Bluetooth؛
- اسمح بالأجهزة القريبة؛
- اسمح بالشبكة المحلية إذا طلب Android ذلك؛
- وافق على الظهور/الاقتران في النظام عندما يطلب LETCOOR ذلك؛
- أبقِ LETCOOR في الواجهة الأمامية أثناء الاتصال الأول؛
- قرّب الأجهزة أثناء الإقلاع الأولي؛
- لا ترفض حوارات النظام اللازمة للاتصال اللاسلكي القريب.

26.3 حالة وسائل الاتصال القريبة

يمكن لـ LETCOOR عرض ما يلي بشكل منفصل:

- Wi-Fi محلي؛
- Wi-Fi Direct؛
- Bluetooth؛

مع حالات مثل:

- الإذن مطلوب؛
- التفعيل مطلوب؛
- التهيئة؛
- جاهز؛
- بحث؛
- تم العثور على نظير؛
- اتصال؛
- تم تشكيل مجموعة؛
- مصادقة LETCOOR؛
- متصل؛
- استعادة؛
- غير متاح.

26.4 Wi-Fi Direct مشغول

إذا أشار Android إلى أن Wi-Fi Direct مشغول، فقد يحاول LETCOOR الاستعادة. وتنصح شاشة معلومات Wi-Fi Direct خصوصًا بالتحقق من:

- أن Wi-Fi مفعّل؛
- أن مشاركة الاتصال/نقطة الاتصال لا تتعارض مع Wi-Fi Direct؛
- عدم وجود بحث/اتصال Wi-Fi Direct آخر قيد التنفيذ.

26.5 يمكن للشبكة تغيير وسيلة النقل

قد تعرض الحالة في أعلى الشاشة وسائل نقل مختلفة أثناء الجلسة. يمكن أن يملك LETCOOR مسارات بديلة إلى نظير ويستخدم المسار المتاح بحسب حالة الشبكة.

---

27. الخصوصية والقفل والاستعادة

يطبق LETCOOR عدة آليات حماية عندما يتعذر التحقق من البيانات الخاصة للمجموعة من خلال أعضاء آخرين.

27.1 القفل بعد الغياب

تتضمن شيفرة الواجهة شاشة:

تم قفل الجلسة بعد دقيقة واحدة من الغياب.

اضغط **إعادة الاتصال** لاستعادة الوصول.

27.2 التحقق من الاتصال بالأعضاء

عندما تكون استعادة الخصوصية ضرورية، يعرض :LETCOOR

جارٍ التحقق من الاتصال بالأعضاء...

يحاول العثور على عضو يمكن الوصول إليه وقد يعرض تفاصيل وسائل الاتصال القريبة.

27.3 الحذف المحلي التلقائي

بالنسبة إلى بعض المجموعات المضبوطة على الاستعادة التلقائية، إذا تعذر إعادة الاتصال خلال الفترة المحددة، يمكن حذف بيانات المجموعة المحلية **بعد التحقق**.

تعلن الواجهة الحالية عن مهلة قدرها عشرون دقيقة للمجموعات المعنية.

عندما يكون الخيار متاحًا، يمكنك:

- حذف/إعادة تعيين البيانات المحلية؛
- أو اختيار **الاحتفاظ بالبيانات على مسؤوليتي**، مما يعطل الحذف التلقائي لهذا السياق.

يحذر LETCOOR من أن الاحتفاظ بهذه البيانات قد يزيد المخاطر إذا تعرض الجهاز للاختراق المادي.

27.4 حماية سطح المكتب

على سطح المكتب، يمكن إخفاء/تمويه العرض الخاص عندما تفقد النافذة التركيز، ثم تحديثه قبل عرضه مجددًا.

---

28. الأدوار المتاحة

يعرّف نموذج المجال في LETCOOR تسعة أدوار.

الدور	الحالية الشيفرة في العامة الوظيفة
المجموعة مدير)GROUP_ADMIN(	ات. الإدارة، نقل الحل، الحملات، الأعضاء/الأدوار، إدارة والجلسات، الفرق إنشاء المجموعة، إدارة
المجموعة منسق)GROUP_LEADER(	ت. بحسب والإعلانات الحملات المجموعة، أوامر/أهداف/بلاغات المجموعة، مستوى على التنسيق
الفريق قائد)TEAM_LEADER(	الفريق. حملات الإعلانات، الفرق، بين المشاركة فريقه، موعد/حالة أوامر/أهداف/نقاط
المجموعة كشاف)GROUP_SCOUT(	الأذونات. بحسب المجموعة مستوى على والتأكيد/الترقية البلاغ
الفريق كشاف)TEAM_SCOUT(	الأذونات. بحسب والترقية التأكيد الفريق، تقرير/بلاغ
المرحّل)TRANSMITTER(	ذا يمنح لا السياسة؛ بحسب الموجزة الوجود بيانات بعض ونشر المجال في المقررة الترحيل قدرة
التغطية)COVER(	للعضو. الأساسية القدرات مع تشغيلي وسم
الهجوم)ATTACKER(	للعضو. الأساسية القدرات مع تشغيلي وسم
عضو)MEMBER(	ود الأوامر، على الرد أمان، تنبيه مسموحًا، يكون عندما فريقه داخل عادي بلاغ الأساسية: القدرات

يتم حساب الأذونات بواسطة Core وهي تراكمية. لا تعرض الواجهة إلا الإجراءات المسموح بها فعليًا. الانتماء إلى مجموعة لا يمنح تلقائيًا الوصول إلى البيانات الخاصة لجميع فرقها.

---

29. نصائح الاستعداد قبل النشاط

للاستخدام الفعلي، خصوصًا في منطقة قد يكون فيها الإنترنت ضعيفًا:

1. ثبّت إصدار LETCOOR نفسه على جميع الأجهزة.
2. أنشئ المجموعة قبل بدء النشاط.
3. اجعل المشاركين ينضمون بينما لا يزالون قريبين جسديًا من بعضهم.
4. وافق على أذونات القرب في كل جهاز .Android
5. فعّل Bluetooth وWi-Fi.
6. اختبر اتصالًا واحدًا على الأقل من دون بيانات الهاتف إذا كان العمل دون اتصال مهمًا.
7. أنشئ الفرق وعيّن القادة قبل التفرق.
8. افتح جلسة إذا أردت أدوار/تعيينات جلسة والسجل المقابل.
9. نزّل الخرائط دون اتصال اللازمة قبل فقدان الإنترنت.
10. تأكد من أن المشاركين يعرفون كيفية فتح:
- الإشعارات؛
- القيادة؛
- فريقهم؛
- وظيفة تنبيه الأمان.
11. لا تفعّل مشاركة الموقع إلا إذا كنت تريد فعلًا نشره.

---

30. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهازان لا يريان بعضهما دون اتصال

تحقق على كلا الجهازين من:

- Wi-Fi مفعّل؛
- Bluetooth مفعّل؛
- منح أذونات **الأجهزة القريبة**؛
- منح إذن الشبكة المحلية إذا طلب Android ذلك؛
- أن التطبيق مرئي/قابل للاكتشاف إذا طلب النظام تأكيدًا؛
- أن LETCOOR في الواجهة الأمامية أثناء البحث الأولي.

إذا فتح Android إعدادات الموقع، ففعّل خدمة الموقع لتعزيز توافق الاكتشاف. هذا لا يفعّل مشاركة موقع .LETCOOR

«Wi-Fi Direct» غير متاح» أو «مشغول»

- عطّل مؤقتًا أي مشاركة اتصال/نقطة اتصال يدوية؛
- انتظر بضع ثوانٍ؛
- أعد تشغيل المحاولة؛
- تحقق من عدم وجود تطبيق أو اتصال Wi-Fi Direct آخر نشط.

رمز QR لا يعمل

- انتظر حتى تتم قراءة جميع أجزاء رمز ؛QR
- قرّب الشاشتين؛
- ارفع سطوع الشاشة التي تعرض رمز ؛QR
- استخدم شريط تكبير الكاميرا؛

- استخدم الرابط بدلًا من QR عند الحاجة.

تم رفض الكاميرا

- استخدم الرابط؛
- أو افتح إعدادات كاميرا Windows/Android من LETCOOR عندما يظهر الزر.

تم قبول الرابط ولكن انتهت مهلة الاتصال

- تحقق من الإنترنت أو القرب؛
- قرّب الأجهزة؛
- فعّل Wi-Fi وBluetooth؛
- وافق على حوارات النظام؛
- اضغط **إعادة المحاولة** عند ظهور الزر.

أنا داخل المجموعة ولكنني لست ضمن فريق

افتح:

السياق > الفرق أو **الإدارة**.

إذا كان الفريق يسمح بالانضمام، استخدم **انضمام**. كما يمكن لدعوة فريق أن تقبل المشارك مباشرة في المجموعة الأم والفريق المستهدف بحسب التذكرة المستلمة.

«تم تسجيل العضوية · جارٍ استلام المفاتيح»

العضوية معروفة، لكن الوصول التشفيري إلى الفريق ليس جاهزًا بعد. أبقِ الأجهزة متصلة للسماح باسترجاع/مزامنة المفاتيح. إذا ظهر زر **استعادة الوصول** في الإدارة، فاستخدمه.

عنصر غير ظاهر

تحقق من:

- المجموعة/الفريق المحدد؛
- أذوناتك؛
- انتهاء صلاحية العنصر؛
- مزامنة الشبكة؛
- أن العنصر الخاص بفريق لا يكون ظاهرًا تلقائيًا للفرق الأخرى.

الموقع لا يظهر

- تحقق من إذن الموقع؛
- تحقق من تحديد **مشاركة موقعي**؛
- تحقق من المجموعة الحالية؛
- انتظر النشر الدوري التالي؛
- تحقق من أن سياسة الفريق تسمح بالدقة المطلوبة.

---

31. ملخص سريع

للانضمام إلى LETCOOR

الدعوة يرسل الذي الجهاز
↓
دعوة

↓
رابط أو QR
↓
يستورد المدعو الجهاز
↓
رِدا ينشئ المدعو الجهاز
↓
الرد يمسح/يلصق الدعوة أرسل الذي الجهاز
↓
قبول + مصادقة + اتصال

لإنشاء شيء على الخريطة

الخريطة على مطول ضغط
↓
أمان تنبيه / تجمع / أمر / هدف / بلاغ
↓
النموذج ملء
↓
متاحة كانت إذا المدة / المنطقة اختيار
↓
نشر

لإدارة مجموعة

اليسار أعلى في المجموعة اسم
↓
الإعدادات | الإدارة | العمليات | دعوة | المشاركون | الفرق | السياق

لحملة دور

العمليات
↓
الأدوار
↓
المدة + الأماكن + الوضع + الدور اختيار
↓
حملة فتح
↓
الأعضاء ينضم
↓
الوضع بحسب مسؤول من اعتماد أو تلقائي تعيين

للعمل دون إنترنت

مفّعل Wi-Fi
مفّعل Bluetooth
بها مسموح القرب أذونات
طُلبت إذا بها مسموح المحلية الشبكة
طُلب إذا مقبول الاقتران/الظهور
اتصال أول عند متقاربة الأجهزة
الأمامية الواجهة في مفتوح LETCOOR

يمكن لـ LETCOOR بعد ذلك استخدام وسائل النقل المتاحة وتمرير المعلومات المسموح بها بين النظراء وفق طوبولوجيا شبكة mesh.
