#### Lê Thành An

20235631

# Thực hành kiến trúc máy tính Báo cáo thực hành

# Bài 2. Tập lệnh, các lệnh cơ bản, các chỉ thị biên dịch

### Assignment 1: Lệnh gán số nguyên nhỏ 12-bit

#### Code:

# Laboratory Exercise 2, Assignment 1 .text addi s0, zero, 0x512 # s0 = 0 + 0x512; I-type: chỉ có thể lưu # được hằng số có dấu 12 bits add s0, x0, zero # s0 = 0 + 0; R-type: có thể sự dụng số # hiệu thanh ghi thay cho tên thanh ghi


#### Khởi đầu:

s0	8	0x00000000
pc		0x00400000

#### Chạy bước 1:



### Chạy bước 2:



#### Chạy bước 3:



Text Segment				n <sup>r</sup>	ø,
Bkpt	Address	Code	Basic	Source	
	0x00400000	0x51200413	addi x8,x0,0x00000512	2: addi s0, zero, 0x512	_

Mã máy 0x51200413 trong hệ nhị phân là 0101 0001 0010 0000 0000 0100 0001 0011.

Chia mã này ra:

- funct7: 0101000 (7 bits đầu tiên)

- rs1: 00010 (5 bits tiếp theo, tức là 2 trong thập phân)

- funct3: 000 (3 bits tiếp theo)

- rd: 00101 (5 bits tiếp theo, tức là 5 trong thập phân)

- opcode: 0010011 (7 bits cuối cùng)

Dựa trên các trường này, ta có:

- funct7: 0101000 có thể tương ứng với lệnh ADD hoặc SUB tùy thuộc vào các bit khác.

- rs1: 2 (tức là x2)

- rd: 5 (tức là x5)


- funct3: 000 tương ứng với lệnh ADD.

Nhận xét: Mã máy của lệnh đúng với khuôn dạng lệnh đã qui định.

Sự thay đổi của thanh s0 và pc:

Bước	Thanh s0	Thanh pc
Khởi đầu	0x00000000	0x00400000
1	0x00000512	0x00400004
2	0x00000512	0x00400008

Lệnh: add s0, x0, zero



Mã máy 0x00000413 trong hệ nhị phân là 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0011 0011.

Phân tích mã máy:

Opcode (7 bit): 0110011 (Lệnh R-type)

funct7 (7 bit): 0000000 (Không có tác dụng đặc biệt trong lệnh này)

rs2 (5 bit): 00000 (Thanh ghi nguồn thứ hai x0)

rs1 (5 bit): 00000 (Thanh ghi nguồn thứ nhất x0)

funct3 (3 bit): 000 (Lệnh ADD)

rd (5 bit): 00000 (Thanh ghi đích x0)

Nhận xét: Mã máy của lệnh đúng với khuôn dạng lệnh đã qui định.

```
1 .text
2 addi s0, zero, 0x20232024
3 add s0, x0, zero
```

Khi chạy đoạn lệnh sau thì xuất hiện lỗi sau:

Error in C:\Users\COMPUTER\Desktop\THKTMT\week2.1.asm line 3 column 16: "0x20232024": operand is out of range Assemble: operation completed with errors.

Lệnh addi thuộc khuôn dạng lệnh I, sử dụng 12 bits để biểu diễn số nguyên có dấu (imm[11:0]). Do đó lệnh addi chỉ có thể sử dụng để gán số nguyên có dấu trong phạm vi 12 bits (từ -2048 đến 2047).

### Assignment 2: Lệnh gán số 32-bit


#### Code:

```
# Laboratory Exercise 2, Assignment 2
# Load 0x20232024 to s0 register
.text
lui s0, 0x20232
# s0 = 0x20232
addi s0, s0, 0x024 # s0 = s0 + 0x024
```


#### Khởi đầu:

<b>s</b> 0	8	0x00000000
рс		0x00400000


#### Chạy bước 1:




#### Chạy bước 2:



#### Chạy bước 3:






Nhận xét: Dữ liệu từ Text Segment và Data Segment trùng nhau.

### Assignment 3: Lệnh gán (giả lệnh)

#### Code:

# Laboratory Exercise 2, Assignment 3 .text li s0, 0x20232024 li s0, 0x20



- Lệnh li không xuất hiện trực tiếp trong cột Basic vì li là một lệnh giả (pseudo-instruction), RARS sẽ thay thế li bằng 1 hoặc nhiều lệnh thực để đạt chức năng tương tự.
- Ví dụ ở lệnh li s0, 0x20232024, vì 0x20232024 là một giá trị 32-bit lớn và không thể nạp trực tiếp nên phải sử dụng 2 lệnh lui x8, 0x00020232 và addi x8, x8, 0x00000024.

# Assignment 4: Tính biểu thức 2x + y = ? Code:

```
# Laboratory Exercise 2, Assignment 4
.text

# Assign X, Y into t1, t2 register
addi t1, zero, 5

# X = t1 = ?
addi t2, zero, -1


# Y = t2 = ?

# Expression Z = 2X + Y
add s0, t1, t1

# s0 = t1 + t1 = X + X = 2X
add s0, s0, t2

# s0 = s0 + t2 = 2X + Y
```

#### Giá trị các thanh ghi:



Đáp án là 2X + Y = 2\*5 + (-1) = 9 (đúng)

Text Segment				o'
Bkpt	Address	Code	Basic	Source
	0x00400000	0x00500313	addi x6,x0,5	4: addi tl, zero, 5 # X = tl = ?
	0x00400004	0xfff00393	addi x7,x0,0xffffffff	5: addi t2, zero, -1 # Y = t2 = ?
	0x00400008	0x00630433	add x8,x6,x6	7: add s0, t1, t1 # s0 = t1 + t1 = X + X = 2X
	0x0040000c	0x00740433	add x8,x8,x7	8: add s0, s0, t2 # s0 = s0 + t2 = 2X + Y

- Kiểm nghiệm:

+ addi x6, x0, 5: 
$$x6 = x0 + 5 = 5$$
 (đúng)

+ addi 
$$x7$$
,  $x0$ ,  $0xfffffffff$ :  $x7 = x0 + 0xffffffff = -1$  (đúng)

$$+ add x8, x6, x6: x8 = x6 + x6 = 0x00000000a = 10 (dung)$$

```
+ add x8, x8, x7: x8 = x8 + x7 = 10 - 1 = 9 (4ung)
```

#### => Đúng với I-type và R-type:

add t1,t2,t3	Addition: set tl to (t2 plus t3)
addi t1,t2,-100	Addition immediate: set tl to (t2 plus signed 12-bit immediate)

	31	30	25 24	21	20	19	15 14	12 11	8	7	6	0	
		funct7		rs2		rs	1 fun	ct3	rd		opco	ode	R-type
ľ		iı	nm[11:0]			rs	1 fun	ct3	rd		opco	ode	I-type

#### Register-type:

- funct7 xác định chính xác loại lệnh
- funct3 xác định phép toán tử
- rs1, rs2: chỉ định thanh ghi chứa toán hạng thứ 1 và thứ 2
- rd: thanh ghi đích (nơi in ra kết quả)
- opcode: xác định loại lệnh

#### Immediate-type:

- imm[11:0]: immediate, một hằng số 12-bit, sử dụng như 1 toán hạng.
- rs1: chỉ định thanh ghi chứa toán hạng thứ 1.
- funct3: xác định thao tác cụ thể.
- rd: thanh ghi đích (nơi in ra kết quả)
- opcode: xác định loại lệnh.

### Assignment 5: Phép nhân

#### Code:

```
# Laboratory Exercise 2, Assignment 5
.text
# Assign X, Y into t1, t2 register
addi t1, zero, 4
# X = t1 =?
addi t2, zero, 5
# Y = t2 =?
# Expression Z = X * Y
mul s1, t1, t2
# s1 chứa 32 bit thấp
```

Lệnh 1: Gán t1 = 0+4 = 4

Lệnh 2: Gán t2 = 0+5 = 5

Lệnh 3: Gán s1 = t1\*t2 = 20

Kết quả ở thanh ghi hiển thị chính xác

### Khởi đầu:

tl	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000000

# Chạy bước 1:

tl	6	0x00000004
t2	7	0x00000000
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000000

### Chạy bước 2:

tl	6	0x00000004
t2	7	0x00000005
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000000

# Chạy bước 3:

tl	6	0x00000004
t2	7	0x00000005
<b>s</b> 0	8	0x00000000
sl	9	0x00000014

### Chạy bước 4:

tl	6	0x00000004
t2	7	0x00000005
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000014

### Phép chia:

.text addi s1, zero, 20 addi t1, zero, 5 div t2, s1, t1

Lệnh 1: Gán s1 = 0+20 = 20

Lệnh 2: Gán t1 = 0+5 = 5

Lệnh 3: Gán t2 = s1/t1 = 4

Kết quả ở thanh ghi hiển thị chính xác

### Khởi đầu:

t1	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000000

### Chạy bước 1:

t1	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
<b>s</b> 0	8	0x00000000
sl	9	0x00000014

### Chạy bước 2:

tl	6	0x00000005
t2	7	0x00000000
<b>s</b> 0	8	0x00000000
sl	9	0x00000014

# Chạy bước 3:

t1	6	0x00000005
t2	7	0x00000004
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000014

### Chạy bước 4:

tl	6	0x00000005
t2	7	0x00000004
s0	8	0x00000000
sl	9	0x00000014


### Assignment 6: Tạo biến và truy cập biến

```
# Laboratory Exercise 2, Assignment 6
.data
# Khởi tạo biến (declare memory)
X: .word 5
# Biến X, kiểu word (4 bytes), giá trị khởi tạo = 5
Y: .word -1
# Biến Y, kiểu word (4 bytes), giá trị khởi tạo = -1
Z: .word 0
# Biến Z, kiểu word (4 bytes), giá trị khởi tạo = 0
# Khởi tạo lệnh (declare instruction)
# Nạp giá trị X và Y vào các thanh ghi
la t5, X
# Lấy địa chỉ của X trong vùng nhớ chứa dữ liệu
la t6, Y
# Lấy địa chỉ của Y
lw t1, 0(t5) # t1 = X
lw t2, 0(t6) # t2 = Y
# Tính biểu thức Z = 2X + Y với các thanh ghi
add s0, t1, t1
add s0, s0, t2
# Lưu kết quả từ thanh ghi vào bộ nhớ
la t4, Z
# Lấy địa chỉ của Z
sw s0, 0(t4) # Lưu giá trị của Z từ thanh ghi vào bộ nhớ v
```


Lệnh la (load address) không phải 1 lệnh của tập lệnh mà là 1 lệnh giả (pseudo-instruction), nó sẽ được biên dịch thành 2 lệnh auipc và addi.

Ví dụ ở lệnh la t5, X sẽ biên dịch thành 2 lệnh:

- auipc x30, 0x0000fc10 : Gán x30 = địa chỉ pc (0x00400000) + (0x0000fc10 << 12) (do auipc chỉ lấy giá trị 20 bit cao)
- addi x30, x30, 0 : Cộng thêm vào x30 = địa chỉ của x (0x10010000) x30 hiện tại



Địa chỉ và giá trị của X, Y, Z:



Data Segment			
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)
0x100100	0x0000005	0xffffffff	0x00000000

# Khởi đầu:

t1	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
<b>s</b> 0	8	0x00000000
t4	29	0x00000000
t5 t6	30	0x00000000
t6	31	0x00000000
pc		0x00400000

# Chạy bước 1:

6	0x00000000
7	0x00000000
8	0x00000000
·	
29	0x00000000
30	0x10010000
31	0x00000000
	0x00400004
	29 30

# Chạy bước 2:

t1	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
s0	8	0x00000000
	•	•
t4	29	0x00000000
t5	30	0x10010000
t6	31	0x00000000

# Chạy bước 3:

t1	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
s0	8	0x00000000
		-
II. 4		
t4	29	0x00000000
t4 t5	30	0x00000000 0x10010000

# Chạy bước 4:

tl	6	0x00000000
t2	7	0x00000000
<b>s</b> 0	8	0x00000000
t4	29	0x00000000
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400010

# Chạy bước 5:

tl	6	0x00000005
t2	7	0x00000000
<b>s</b> 0	8	0x00000000
t4	29	0x00000000
t4 t5 t6	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400014

# Chạy bước 6:

6	0x00000005
7	0xffffffff
8	0x00000000
	7 8

t4	29	0x00000000
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400018

# Chạy bước 7:

tl	6	0x00000005
t2	7	0xfffffff
s0	8	0x0000000a
	ı	
t4	29	0x00000000
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
рс		0x0040001c

# Chạy bước 8:

tl	6	0x00000005
t2	7	0xffffffff
s0	8	0x00000009
t4	29	0x00000000
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400020

# Chạy bước 9:

al	-	
tl	6	0x00000005
t2	7	0xffffffff
<b>s</b> 0	8	0x00000009
t4	29	0x10010020
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400024

# Chạy bước 10:

41		-	
1	tl	6	0x00000005
1	t2	7	0xfffffff
1	s0	8	0x00000009

t4	29	0x10010008
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400028

# Chạy bước 11:

	-	
tl	6	0x00000005
t2	7	0xfffffff
s0	8	0x00000009

t4	29	0x10010008
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x0040002c

### Chạy bước 12:

11	-	
t1	6	0x00000005
t2	7	0xfffffff
s0	8	0x00000009

t4	29	0x10010008
t5	30	0x10010000
t6	31	0x10010004
pc		0x00400030

- Lệnh lw t1, 0(t5) lấy giá trị từ địa chỉ t5 lưu vào t1
- Lệnh sw s0, 0(t4) lấy giá trị từ s0 lưu vào địa chỉ mà t4 trỏ đến
- Các lệnh lb, sb tương tự lw, sw nhưng chỉ lấy giá trị 1 byte