



<u>1^{ère} partie</u>: L'atome

- Chap. I: Structure de l'atome

- Chap. II: Les spectres atomiques

Cas de l'atome d'hydrogène et des hydrogénoïdes

- Chap. III : Le modèle quantique de l'atome

Bases de la mécanique quantique

- Chap. IV : Les atomes polyélectroniques

- Chap. V : Tableau périodique - propriétés

69

Chap. IV : Les atomes polyélectroniques

Atome monoélectronique (hydrogène et hydrogénoïdes)

 \Leftrightarrow

Solutions mathématiques de l'équation de Schrödinger


Le problème devient mathématiquement insoluble dans le cas des atomes polyélectroniques

Problème: atome à Z électrons

-Interactions électrostatiques attractives noyau-électron

-Interactions répulsives électron-électron

Même dans le cas le plus simple comme Z = 2, l'équation de Schrödinger ne peut plus être résolue rigoureusement à cause du terme en r_{12}



→ Avec certaines approximations on peut résoudre le problème

IV.1. Les approximations pour déterminer les O.A.

- Approximation de Born-Oppenheimer : le noyau est supposé immobile
- Approximation monoélectronique : on néglige les interactions entre les électrons (Z systèmes monoélectroniques)

$$\psi = \prod_{i=1}^{Z} \psi_i$$

L'énergie totale E du système est prise égale à la somme des énergies E, de chaque système monoélectronique :


$$E = \sum_{i=1}^{Z} E_i$$
 avec $E_i = -\frac{13.6 Z^2}{n_i^2}$ (eV)

→ Cette méthode d'approximation (négliger les répulsions électroniques) conduit à des valeurs de niveaux d'énergie trop éloignées des valeurs expérimentales


Chap. IV: Les atomes polyélectroniques

→ Amélioration du modèle


Modèle dit de SLATER (effet d'écran): L'idée est de moyenner (plutôt que de négliger) les répulsions interélectroniques



Z (sans unité)



Écran entre l'électron et le noyau



Noyau fictif atomique $Z^* = Z - \sigma$ (sans unité)

Pour un atome à Z électrons, chaque électron i est considéré indépendant des autres à condition de remplacer la charge du noyau Ze par une charge effective Zi*e telle que :

$$\boldsymbol{Z}^{\star}_{~i} = \boldsymbol{Z} - \boldsymbol{\sigma}_{i} = \boldsymbol{Z} - \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\sigma}_{i,j}$$
 avec $\boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\sigma}_{i,j}$: écran de j vis-à-vis de i

Z*, varie avec l'électron considéré:

- un électron d'une couche n = 1 sera soumis à un faible effet d'écrantage comparé à un électron d'une couche supérieure
- deux électrons d'une même couche (même n) ne seront pas soumis au même effet d'écran s'ils appartiennent à des sous couches s, p, d ou f

Conséquence:

- → Z* dépend de n et l
- \rightarrow Energie de l'atome : $E = \sum_{i=1}^{Z} E_i$


avec
$$E_{i(n,l)} = -\frac{13.6 Z^{*}_{i}^{2}}{n^{2}}$$
 (eV)

Pour un atome polyélectronique, l'énergie des O.A dépend de n et de l

72

Chap. IV: Les atomes polyélectroniques

- → Résultats obtenus avec ces approximations
- → E_i dépend de n et de l: les sous-couches s, p, d et f pour un même nombre quantique principal n n'ont pas la même énergie (dans le cas de l'atome d'hydrogène ou des hydrogénoides, l'énergie était fonction de n uniquement).
- + A chaque électron il correspond une fonction d'onde ψ (O.A.) qui fait intervenir les mêmes nombres quantiques n, l et m_l :
 - la partie angulaire $Y_{l,m_l}(\theta,\varphi)$ est identique à celle déterminée pour les hydrogénoïdes ;
 - la partie radiale $R_{n,l}(r)$ est modifiée par rapport aux hydrogénoïdes pour tenir compte de la charge effective du noyau atomique (SLATER).



IV.2. Les règles du remplissage électronique des niveaux d'énergies

Un atome (numéro atomique Z) : Z électrons A chaque électron \Rightarrow 4 nombres quantiques n, l, m_l et m_s

 \longleftarrow Une O.A. ψ_{n,l,m_l} et une spin O.A. ψ_{n,l,m_l,m_s} .

IV.2.1. Le principe d'exclusion de Pauli

Dans un atome il est impossible de trouver 2 électrons qui possèdent les 4 mêmes nombres quantiques

Conséquence: Un état défini par le triplet n, l et m_l caractérise une O.A. Dans cette O.A. 2 électrons peuvent donc prendre place :

- un électron avec $m_s = +\frac{1}{2}$
- un électron avec $m_s = -\frac{1}{2}$
- \rightarrow On a 2 spin-O.A.

Ex: un électron 1s peut être décrit par n=1 l=0 $m_l=0$ $m_s=+1/2$ ou n=1 l=0 $m_l=0$ $m_s=-1/2$

--

Chap. IV : Les atomes polyélectroniques

On représente schématiquement une O.A. (caractérisée par le triplet n,l,m_l par une case quantique, un carré : pouvant contenir :

- Soit 0 électron
- soit 1 électron célibataire : \uparrow
- soit 2 électrons appariés de spins opposés (anti-parallèles) : $binom{ o}{\downarrow}$

Une OA donnée $(n, l \text{ et } m_l \text{ donnés})$ ne peut décrire que 2 électrons et on a donc :

- 2 électrons max au niveau énergétique d'une sous-couche s :

 $\uparrow\downarrow$

- 6 électrons max au niveau énergétique d'une sous-couche p (30A):

 $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$

- 10 électrons max au niveau énergétique d'une sous-couche d (50A):

 $\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$

- 14 électrons max au niveau énergétique d'une sous-couche f (7 OA):

 $|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|$

IV.2.2. Le principe de stabilité et règle de Klechkowsky

Principe de stabilité

Les électrons occupent les O.A. par ordre d'énergie croissante en commençant par l'O.A. de plus basse énergie. Cela confère à l'atome le maximum de stabilité car une énergie totale minimale.

Les énergies E_i des électrons dépendent de \mathbf{n} et de \mathbf{I} (mais pas de m_i). Pour une même valeur de \mathbf{I} , E_i augmente avec \mathbf{n} ; par exemple $E_{1s} < E_{2s}$ Pour une même valeur de \mathbf{n} , E_i augmente avec \mathbf{I} ; par exemple $E_{3s} < E_{3p} < E_{3d}$

bes chevauchements interviennent à partir de $m{3d}$, on a ainsi $m{E_{4s}}$ < $m{E_{3d}}$

Règle générale:

- L'ordre énergétique des orbitales correspond aux valeurs croissantes de (n + 1).
- Pour une même valeur de (n + I), on remplit par n croissant.
 - → diagramme énergétique à faire

Chap. IV : Les atomes polyélectroniques Energie Sous-couche Somme Principal Azimutal 4p $n + \ell = 1$ n = 1 $\ell = 0$ 15 $n + \ell = 2$ €=0 25 n = 2€ = 1 2p $n + \ell = 3$ 3s 4s $n + \ell = 4$ €=0 45 €=2 3d Зр 4p €=0 3s €=2 4d $n + \ell = 6$ n = 5€=1 5р - 2p €=0 6s €=2 5d €=1 2s n = 66p n = 7 *€* = 0 7s €=3 €=2 6d 1s n = 7€=1 7p $\ell = 0$

Chap. IV : Les atomes polyélectroniques

La règle graphique de KLECHKOWSKY permet de retenir aisément l'ordre des niveaux d'énergie

sous-couche couche	$\ell = 0$ s (1 OA soit 2 e ⁻ max.)	 \$\ell = 1\$ \$\text{p}\$ (3 OA soit 6 e^- max.) 	 \$\ell = 2\$ \$\text{d}\$ (5 OA soit 10 e⁻ max.) 	 \$\ell\$ = 3 f (7 OA soit 14 e⁻ max.)
n=1	18	_		
n=2	2s	2p		
n=3	3s	3p	3d	
n=4	4s	4p	4d	41
n=5	-5S	5p	<i>5</i> d	5f
n=6	6s	бр	6d	6f
n=7	78	7p	7d	7f

Chap. IV : Les atomes polyélectroniques

IV.2.3. Le principe de Hund

Quand on dispose de cases quantiques de même niveau d'énergie (mêmes valeurs de n et l) , les électrons occupent d'abord le maximum de cases quantiques avec des électrons de spins parallèles (spin up), le cas échéant on ajoute des électrons avec des spins opposés (spin down) dans les cases simplement occupées.

Exemple du carbone (Z =6)


 $_6$ C: $1s^2 2s^2 2p^2$




Les orbitales atomiques peuvent donc être représentées sous deux formes:

Exemple de l'oxygène (Z = 8) : $1s^2 2s^2 2p^4$

(1) Sous forme de cases quantiques (1 case = 1 OA)



(2) Sous forme de tirets dans un diagramme d'énergie (1 tiret = 1 OA)



Chap. IV: Les atomes polyélectroniques

IV.3. La configuration électronique des atomes

Structure électronique de l'atome:

→ répartition des électrons dans les différentes O.A. (cases quantiques)

Configuration électronique: une fois le remplissage accompli selon la règle de Klechkowsky, on présente la répartition dans l'ordre des n croissants

```
exemple: le Vanadium Z = 23
        le remplissage donne : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3
        la configuration électronique s'écrit: 1 s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d³ 4s²
```

Exception de remplissage:

exemple: le Cuivre Z= 29

Ception de remplissage: Une sous-couche d à moitié remplie (5e⁻)
$$(n-1)d^4$$
 $ns^2 \rightarrow (n-1)d^5$ ns^1 ou totalement remplie (10e⁻) est beaucoup plus stable

remplissage: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$ configuration électronique :

 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^94s^2 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

Electrons de valence / électrons de coeur

Les **électrons** de valence sont ceux dont le nombre quantique principal n est le plus élevé + ceux qui appartiennent à des sous couches en cours de remplissage

Electrons de valence = électrons des couches externes

Electrons de cœur = électrons des couches internes

Exemple: carbone Z = 6

configuration électronique: 1s2 2s2 2p2

/

électrons de coeur

électrons de valence

Les électrons de valence sont moins liés au noyau que les électrons de cœur

-> Les propriétés chimiques d'un élément sont très souvent liées aux
électrons de valence

On se contente d'écrire la configuration électronique des électrons de valence Exemple: Na $Z=11 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ s'écrit (Ne) $3s^1$

(Ne): configuration électronique du Néon 1s² 2s² 2p⁶

85

Chap. IV: Les atomes polyélectroniques

Points essentiels (chapitre III et IV):

- Modèle quantique de l'atome : probabilité de présence électronique, notion d'orbitales atomiques.
- Comprendre le principe d'incertitude d'Heisenberg et la notion de dualité onde-corpuscule de De Broglie.
- Connaitre les quatre nombres quantiques et leurs conditions mathématiques d'existence.
- Ecrire une configuration électronique et représenter les orbitales atomiques sous forme de cases quantiques en respectant 3 règles : règle de Pauli, principe de stabilité (règle de Klechkowski) et règle de Hund.
- Représenter graphiquement les orbitales atomiques s et p.

Chap. IV : Les atomes polyélectroniques		
→ Quelques exercices d'application		
	07	
	87	