# 1 Champ électrostatique et distributions de charges

## 1.1 Charge électrique

À toute particule, on peut affecter une grandeur scalaire appelée charge électrique, dont l'unité est le Coulomb (de symbole C, 1C = 1As en unités SI). Cette charge caractérise les actions électromagnétiques exercées ou subies par la particule.

Propriétés de la charge électrique :

- La charge totale d'un système fermé et isolé est constante (conservation de la charge).
- La charge d'un système a la même valeur dans tous les référentiels.
- Il existe un quantum de charge, qui vaut  $e = 1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}$ .

#### 1.2 Loi de Coulomb

Lorsqu'on place deux charges électriques ponctuelles  $q_1$  et  $q_2$  dans le vide en des points  $M_1$  et  $M_2$  distincts, ces deux charges sont en interaction électrique. La charge  $q_1$  exerce sur la charge  $q_2$  la force :

$$(1) \quad \overrightarrow{F}_{1 \to 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{||\overrightarrow{M_1 M_2}||^3} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \overrightarrow{u}_{1 \to 2} \quad \text{avec} \quad r = ||\overrightarrow{M_1 M_2}|| \quad \text{et} \quad \overrightarrow{u}_{1 \to 2} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{||\overrightarrow{M_1 M_2}||}.$$

Réciproquement, la charge  $q_2$  exerce sur la charge  $q_1$  la force  $\vec{F}_{2\to 1} = -\vec{F}_{1\to 2}$ .

L'équation (1) constitue la définition de la force de Coulomb exercée par une charge  $q_1$  sur une charge  $q_2$ . C'est une définition du cours, à connaître.

La grandeur  $\varepsilon_0$  s'appelle permittivité diélectrique du vide, et on a  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \,\mathrm{m\,F^{-1}}$  (en unités SI,  $1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{m^{-2}\,kg^{-1}\,s^4\,A^2}$ ). Lorsqu'on ne travaille pas dans le vide mais dans certains matériaux isolants (nommés milieux diélectriques linéaires isotropes), on a  $\overrightarrow{F}_{1\to 2} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{||\overrightarrow{M_1M_2}||^3}$  où  $\varepsilon_r$  s'appelle la permittivité relative ou constante diélectrique du matériau. Dans ce cours, on se placera toujours dans le vide.

Comme on le voit sur le schéma figure 1, lorsque  $q_1$  et  $q_2$  sont de signes différents (donc  $q_1q_2 < 0$ ), les charges s'attirent. Inversement, lorsque  $q_1$  et  $q_2$  sont de même signe (donc  $q_1q_2 > 0$ ), les charges se repoussent.




Figure 1 – Forces de Coulomb entre deux charges  $q_1$  et  $q_2$  dans le vide.

### 1.3 Champ électrostatique créé par une charge

La force exprimée dans l'équation (1) peut se réécrire en mettant la charge  $q_2$  en facteur :

$$\vec{F}_{1\to 2} = q_2 \left( \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{u}_{1\to 2} \right).$$

On constate que la quantité entre parenthèses ne dépend que de  $q_1$  et des coordonnées de l'espace : elle peut donc être interprétée comme une quantité créée par la charge  $q_1$  autour d'elle, et qui préexiste à une éventuelle charge  $q_2$  que l'on viendrait positionner. On nomme cette quantité le champ électrique ou champ électrostatique  $\vec{E}$  créé par la charge  $q_1$ .

Ainsi, le champ électrostatique créé dans l'espace par une charge ponctuelle q située en un point O s'écrit, au point M repéré par  $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u}_r$ , comme :

(2) 
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{u}_r.$$

Ce champ électrostatique est défini en tout point M de l'espace, sauf au point O où se trouve la charge q. L'unité du champ électrostatique dans le système international est le Volt par mètre (de symbole  $V \, \mathrm{m}^{-1}$ ).

L'équation (2) constitue la définition du champ électrostatique créé par une charge q située en un point O de l'espace, en tout point M repéré par  $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u}_r$ . C'est une définition du cours, à connaître.

#### 1.4 Distributions de charges et principe de superposition

La charge ponctuelle représente le cas le plus simple de source de champ électrique. Elle permet une bonne modélisation des particules fondamentales constituant la matière, pour des distances supérieures au picomètre  $(10^{-12} \,\mathrm{m})$ . Les champs électriques que l'on rencontre dans des situations macroscopiques sont eux créés par des ensembles de charges, voire par un très grand nombre de charges. On parle alors de distribution de charges électriques.

**Distributions discrètes.** Considérons une distribution discrète  $\Sigma$  de N charges  $q_i$  (i de 1 à N), placées en des points  $A_i$  de l'espace. La force  $\overrightarrow{F}_{\Sigma \to q}$  excercée par cette distribution de charges sur une charge q placée en un point  $M \neq A_i$  est la somme des forces exercées par chacune des charges  $q_i$ :

$$\overrightarrow{F}_{\Sigma \to q} = \sum_{i=1}^{N} \frac{qq_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{A_iM}}{||\overrightarrow{A_iM}||^3} = q \cdot \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{A_iM}}{||\overrightarrow{A_iM}||^3}.$$

Par le même raisonnement qu'à la section 1.3, le champ  $\overrightarrow{E}_{\Sigma}(M)$  créé en M par la distribution  $\Sigma$  est donc :

$$\vec{E}_{\Sigma}\left(M\right) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_{i}}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\overrightarrow{A_{i}M}}{||\overrightarrow{A_{i}M}||^{3}} = \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{E}_{i}\left(M\right).$$

Ce résultat est appelé principe de superposition: le champ électrostatique  $\overrightarrow{E}_{\Sigma}(M)$  créé en un point M par une distribution de charges  $\Sigma$  est la somme des champs créés par chacune des charges de la distribution au point M. C'est simplement l'expression de la linéarité de la relation fondamentale (2) qui définit le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Ce champ  $\overrightarrow{E}_{\Sigma}(M)$  est défini en tout point de l'espace privé des points  $A_i$  où sont placées les charges  $q_i$ .

Il faut connaître le principe de superposition, et surtout savoir l'appliquer pour retrouver la force exercée par une distribution de charges sur une autre charge et le champ créé par une distribution de charges, que ce soit dans le cas discret ou dans le cas continu.

Remarque. On remarquera que la charge totale  $Q_{\text{tot}}$  d'une distribution discrète  $\Sigma$  de N charges  $q_i$ , avec i allant de 1 à N, vaut :

$$Q_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} q_i.$$

Il faut être capable de calculer la charge totale d'une distribution discrète de charges.

Distributions continues. Lorsqu'on s'intéresse à des objets macroscopiques, le nombre de charges présentes est tellement grand qu'il n'est plus possible de les dénombrer. On considère dans ce cas des distributions continues adaptées à la dimensionalité de l'objet.

Lorsqu'un corps contient un grand nombre de charges réparties dans un volume  $\mathcal{V}$  (on parle alors de distribution volumique), on définit la densité volumique de charges au point P par :

$$\rho(P) = \frac{\mathrm{d}q(P)}{\mathrm{d}\tau}$$
 (unité: C m<sup>-3</sup>),

où  $d\tau$  est un volume élémentaire entourant le point P, et dq(P) est la charge contenue dans ce volume (voir le schéma figure 2). Attention : l'expression  $\rho(P) = \frac{dq(P)}{d\tau}$  désigne le rapport d'une charge sur un volume. Il ne s'agit pas de la dérivée de la charge par rapport au volume!




FIGURE 2 - Une distribution volumique de charges de forme patatoïdale.

Le choix de  $d\tau$  est important, car les atomes sont essentiellement constitués de vide. Or on cherche ici à avoir une modélisation continue d'un objet macroscopique chargé, pas à reproduire une distribution discrète de charges par une modélisation continue. On se place donc à l'échelle  $m\acute{e}soscopique$ : on choisit  $d\tau$  très petit à l'échelle macroscopique de la distribution, mais très grand à l'échelle microscopique des charges individuelles.

Remarque. Dans ce cas, la charge totale  $Q_{\rm tot}$  de la distribution volumique de charges contenue dans le volume V vaut :

$$Q_{\text{tot}} = \iiint_{P \in \mathcal{V}} dq(P) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \rho(P) d\tau.$$

Il faut être capable de calculer la charge totale d'une distribution volumique de charges.

Il peut arriver que les charges soient réparties sur une nappe d'épaisseur négligeable devant ses deux autres dimensions spatiales. Dans ce cas, on utilise une modélisation surfacique, comme schématisé sur la figure 3a. On définit la densité surfacique de charges au point P par :

$$\sigma(P) = \frac{\mathrm{d}q(P)}{\mathrm{d}S}$$
 (unité:  $\mathrm{Cm}^{-2}$ ),

où dS est une surface élémentaire entourant le point P, et dq(P) est la charge contenue dans cette surface élémentaire.



FIGURE 3 - Distributions surfaciques et linéiques de charges.

Enfin, lorsque les charges sont réparties en volume dans un tube pour lequel le rayon de la section est très inférieur à la longueur du tube, on utilise une modélisation linéique, et on définit la densité linéique de charge au point P par :

$$\lambda(P) = \frac{\mathrm{d}q(P)}{\mathrm{d}l}$$
 (unité : C m<sup>-1</sup>),

où dl est une longueur élémentaire entourant le point P, et dq(P) est la charge contenue sur cette longueur dl (voir figure 3b).

Remarque. Dans le cas surfacique, la charge totale  $Q_{\rm tot}$  de la distribution surfacique de charges contenue dans la surface S vaut :

$$Q_{\text{tot}} = \iint_{P \in \mathcal{S}} dq (P) = \iint_{P \in \mathcal{S}} \sigma(P) dS.$$

Dans le cas linéique, la charge totale  $Q_{\rm tot}$  de la distribution linéique de charges contenue dans la ligne  $\mathcal L$  vaut :

$$Q_{\text{tot}} = \int_{P \in \mathcal{L}} dq \, (P) = \int_{P \in \mathcal{L}} \lambda(P) \, dl.$$

Il faut être capable de calculer la charge totale d'une distribution surfacique ou linéique de charges.

Dans le cas continu comme dans le cas discret, on peut utiliser le théorème de superposition pour obtenir les formules donnant le champ créé par de telles distributions de charges. Soit  $\mathcal{D}$  une distribution continue de charges, chaque charge élémentaire  $\mathrm{d}q\left(P\right)$  centrée en un point P de cette distribution crée, en un point M de l'espace, le champ électrostatique élémentaire :

$$d\vec{E}_{P}(M) = \frac{dq(P)}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^{3}}.$$

Le champ électrostatique total  $\vec{E}_{\mathcal{D}}(M)$  créé en M par  $\mathcal{D}$  est la somme des champs élémentaires  $d\vec{E}_{P}(M)$  lorsque P parcourt la distribution. Ainsi :

 $\bullet\,$  Le champ créé par une distribution volumique de charges  ${\mathcal V}$  en un point M de l'espace s'écrit :

$$\vec{E}_{\mathcal{V}}(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho(P)}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3} d\tau.$$

Il est défini en tout point M de l'espace.

• Le champ créé par une distribution surfacique de charges  $\mathcal S$  en un point M de l'espace s'écrit :

$$\vec{E}_{\mathcal{S}}\left(M\right) = \iint_{P \in \mathcal{S}} \frac{\sigma\left(P\right)}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^{3}} \, \mathrm{d}S.$$

Il n'est pas défini aux points M où la densité surfacique de charges est non nulle.

ullet Le champ créé par une distribution linéique de charges  ${\mathcal L}$  en un point M de l'espace s'écrit :

$$\vec{E}_{\mathcal{L}}(M) = \int_{P \in \mathcal{L}} \frac{\lambda(P)}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{||\overrightarrow{PM}||^3} \, \mathrm{d}l.$$

Il n'est pas défini aux points M où la densité linéique de charge est non nulle.

Il faut soit connaître ces trois formules, soit être capable de les retrouver en s'aidant du principe de superposition.

### 1.5 Champ et force électrostatiques

Dans le cas d'une charge ponctuelle et d'une distribution discrète de charges, on a défini le champ électrostatique via la force qu'il pouvait exercer sur une charge ponctuelle q. D'une façon générale, il s'agit de la définition du champ électrostatique.

Soit  $\Sigma$  une répartition de charges dans l'espace. Si on plaçait par la pensée une charge q en un point M de l'espace, cette charge subirait la force  $\overrightarrow{f}_{\Sigma \to q}$  venant de  $\Sigma$ . On définit le champ électrostatique  $\overrightarrow{E}_{\Sigma}(M)$  créé par  $\Sigma$  en M par :

(3) 
$$\vec{E}_{\Sigma}(M) = \frac{1}{q} \vec{f}_{\Sigma \to q}.$$

Si il règne dans l'espace un champ électrostatique  $\vec{E}$  dont on ne connait ou ne précise pas l'origine, alors une charge q placée en un point M de l'espace subit une force électrostatique  $\vec{f}$  qui s'écrit :

$$(4) \overrightarrow{f} = q\overrightarrow{E}(M),$$

où  $\overrightarrow{E}(M)$  est la valeur du champ  $\overrightarrow{E}$  au point M.

Les relations (3) et (4) sont à connaitre.