# Docker生成镜像的两种方式

有时候从Docker镜像仓库中下载的镜像不能满足要求,我们可以基于一个基础镜像构建一个自己的镜像

#### 两种方式:

- 更新镜像: 使用 docker commit 命令
- 构建镜像:使用 docker build 命令,需要创建Dockerfile文件

## 更新镜像

先使用基础镜像创建一个容器,然后对容器内容进行更改,然后使用 docker commit 命令提交为一个新的镜像(以tomcat为例)。

1.根据基础镜像, 创建容器

```
docker run --name mytomcat -p 80:8080 -d tomcat
```

#### 2.修改容器内容

```
docker exec -it mytomcat /bin/bash
cd webapps/ROOT
rm -f index.jsp
echo hello world > index.html
exit
```

#### 3.提交为新镜像

```
docker commit -m="描述消息" -a="作者" 容器ID或容器名 镜像名:TAG
# 例:
# docker commit -m="修改了首页" -a="华安" mytomcat huaan/tomcat:v1.0
```

#### 4.使用新镜像运行容器

```
docker run --name tom -p 8080:8080 -d huaan/tomcat:v1.0
```

## 使用Dockerfile构建镜像

## 什么是Dockerfile?

Dockerfile is nothing but the source code for building Docker images

- Docker can build images automatically by reading the instructions from a Dockerfile
- A Dockerfile is a **text document** that contains all the commands a user could call on the command line to assemble an image

• Using docker build users can create an automated build that executes several command-line instructions in succession



### Dockerfile格式

- Format:
  - #Comment
  - INSTRUCTION arguments
- The instruction is not case-sensitive
  - However, convention is for them to be UPPERCASE to distinguish them from arguments more easily
- Docker runs instructions in a Dockerfile in order
- The first instruction must be 'FROM' in order to specify the Base Image from which you are building

## 使用Dockerfile构建SpringBoot应用镜像

- 一、准备
- 1.把你的springboot项目打包成可执行jar包
- 2.把jar包上传到Linux服务器
- 二、构建
- 1.在jar包路径下创建Dockerfile文件 vi Dockerfile

```
# 指定基础镜像,本地没有会从dockerHub pull下来
FROM java:8
#作者
MAINTAINER huaan
# 把可执行jar包复制到基础镜像的根目录下
ADD luban.jar /luban.jar
# 镜像要暴露的端口,如要使用端口,在执行docker run命令时使用-p生效
EXPOSE 80
# 在镜像运行为容器后执行的命令
ENTRYPOINT ["java","-jar","/luban.jar"]
```

2.使用 docker build 命令构建镜像,基本语法

docker build -t huaan/mypro:v1 .

- # -f指定Dockerfile文件的路径
- # -t指定镜像名字和TAG
- # . 指当前目录,这里实际上需要一个上下文路径

#### 三、运行

运行自己的SpringBoot镜像

```
docker run --name pro -p 80:80 -d 镜像名:TAG
```

## Dockerfile常用指令

#### **FROM**

FROM指令是最重要的一个并且必须为Dockerfile文件开篇的第一个非注释行,用于为镜像文件构建过程指定基础镜像,后续的指令运行于此基础镜像提供的运行环境

这个基础镜像可以是任何可用镜像,默认情况下docker build会从本地仓库找指定的镜像文件,如果不存在就会从 Docker Hub上拉取

语法:

```
FROM <image>
FROM <image>:<tag>
FROM <image>@<digest>
```

#### MAINTAINER(depreacted)

Dockerfile的制作者提供的本人详细信息

Dockerfile不限制MAINTAINER出现的位置,但是推荐放到FROM指令之后

语法:

语法:

```
MAINTAINER <name>
```

name可以是任何文本信息,一般用作者名称或者邮箱

#### **LABEL**

给镜像指定各种元数据

语法:

```
LABEL <key>=<value> <key>=<value> ...
```

一个Dockerfile可以写多个LABEL,但是不推荐这么做,Dockerfile每一条指令都会生成一层镜像,如果LABEL太长可以使用\符号换行。构建的镜像会继承基础镜像的LABEL,并且会去掉重复的,但如果值不同,则后面的值会覆盖前面的值。

#### **COPY**

用于从宿主机复制文件到创建的新镜像文件

语法:

```
COPY <src>...<dest>
COPY ["<src>",..."<dest>"]
# <src>: 要复制的源文件或者目录,可以使用通配符
# <dest>: 目标路径,即正在创建的image的文件系统路径;建议<dest>使用绝对路径,否则COPY指令则以WORKDIR为
其起始路径
```

注意: 如果你的路径中有空白字符, 通常会使用第二种格式

#### 规则:

- <src> 必须是build上下文中的路径,不能是其父目录中的文件
- 如果 <src> 是目录,则其内部文件或子目录会被递归复制,但 <src> 目录自身不会被复制
- 如果指定了多个 <src>,或在 <src>中使用了通配符,则 <dest>必须是一个目录,则必须以/符号结尾
- 如果 <dest> 不存在,将会被自动创建,包括其父目录路径

#### **ADD**

基本用法和COPY指令一样,ADD支持使用TAR文件和URL路径

语法:

```
ADD <src>...<dest>
ADD ["<src>",..."<dest>"]
```

#### 规则:

- 和COPY规则相同
- 如果 <src> 为URL并且 <dest> 没有以/结尾,则 <src> 指定的文件将被下载到 <dest>
- 如果 <src> 是一个本地系统上压缩格式的tar文件,它会展开成一个目录;但是通过URL获取的tar文件不会自动展开
- 如果 <src> 有多个,直接或间接使用了通配符指定多个资源,则 <dest> 必须是目录并且以/结尾

#### **WORKDIR**

用于为Dockerfile中所有的RUN、CMD、ENTRYPOINT、COPY和ADD指定设定工作目录,只会影响当前WORKDIR之后的指令。

语法:

```
WORKDIR <dirpath>
```

在Dockerfile文件中,WORKDIR可以出现多次,路径可以是相对路径,但是它是相对于前一个WORKDIR指令指定的路径

另外, WORKDIR可以是ENV指定定义的变量

#### **VOLUME**

用来创建挂载点,可以挂载宿主机上的卷或者其他容器上的卷

语法:

```
VOLUME <mountpoint>
VOLUME ["<mountpoint>"]
```

不能指定宿主机当中的目录, 宿主机挂载的目录是自动生成的

#### **EXPOSE**

用于给容器打开指定要监听的端口以实现和外部通信

语法:

```
EXPOSE <port>[/<protocol>] [<port>[/<protocol>]...]
```

oprotocol> 用于指定传输层协议,可以是TCP或者UDP,默认是TCP协议

EXPOSE可以一次性指定多个端口,例如: EXPOSE 80/tcp 80/udp

#### **ENV**

用来给镜像定义所需要的环境变量,并且可以被Dockerfile文件中位于其后的其他指令(如ENV、ADD、COPY等)所调用,调用格式: \$variable\_name或者\${variable\_name}

语法:

```
ENV <key> <value>
ENV <key>=<value>...
```

第一种格式中, <key> 之后的所有内容都会被视为 <value> 的组成部分,所以一次只能设置一个变量

第二种格式可以一次设置多个变量,如果 <value> 当中有空格可以使用\进行转义或者对 <value> 加引号进行标识; 另外\也可以用来续行

#### **ARG**

用法同ENV

语法:

```
ARG <name>[=<default value>]
```

指定一个变量,可以在docker build创建镜像的时候,使用 --build-arg <varname>=<value> 来指定参数

#### **RUN**

用来指定docker build过程中运行指定的命令

语法:

```
RUN <command>
RUN ["<executable>","<param1>","<param2>"]
```

第一种格式里面的参数一般是一个shell命令,以/bin/sh-c来运行它

第二种格式中的参数是一个JSON格式的数组,当中 <executable> 是要运行的命令,后面是传递给命令的选项或者参数;但是这种格式不会用 /bin/sh -c 来发起,所以常见的shell操作像变量替换和通配符替换不会进行;如果你运行的命令依赖shell特性,可以替换成类型以下的格式

```
RUN ["/bin/bash","-c","<executable>","<param1>"]
```

#### **CMD**

容器启动时运行的命令

语法:

```
CMD <command>
CMD ["<executable>","<param1>","<param2>"]
CMD ["<param1>","<param2>"]
```

前两种语法和RUN相同

第三种语法用于为ENTRYPOINT指令提供默认参数

RUN和CMD区别:

- RUN指令运行于镜像文件构建过程中,CMD则运行于基于Dockerfile构建出的新镜像文件启动为一个容器的时候
- CMD指令的主要目的在于给启动的容器指定默认要运行的程序,且在运行结束后,容器也将终止;不过,CMD 命令可以被docker run的命令行选项给覆盖
- Dockerfile中可以存在多个CMD指令,但是只有最后一个会生效

#### **ENTRYPOINT**

类似于CMD指令功能,用于给容器指定默认运行程序

语法:

ENTRYPOINT<command>
ENTRYPOINT["<executable>","<param1>","<param2>"]

和CMD不同的是ENTRYPOINT启动的程序不会被docker run命令指定的参数所覆盖,而且,这些命令行参数会被当做参数传递给ENTRYPOINT指定的程序(但是,docker run命令的--entrypoint参数可以覆盖ENTRYPOINT)

docker run命令传入的参数会覆盖CMD指令的内容并且附加到ENTRYPOINT命令最后作为其参数使用

同样,Dockerfile中可以存在多个ENTRYPOINT指令,但是只有最后一个会生效

Dockerfile中如果既有CMD又有ENTRYPOINT,并且CMD是一个完整可执行命令,那么谁在最后谁生效

#### **ONBUILD**

用来在Dockerfile中定义一个触发器

语法:

ONBUILD <instruction>

Dockerfile用来构建镜像文件,镜像文件也可以当成是基础镜像被另外一个Dockerfile用作FROM指令的参数 在后面这个Dockerfile中的FROM指令在构建过程中被执行的时候,会触发基础镜像里面的ONBUILD指令 ONBUILD不能自我嵌套,ONBUILD不会触发FROM和MAINTAINER指令 在ONBUILD指令中使用ADD和COPY要小心,因为新构建过程中的上下文在缺少指定的源文件的时候会失败