Formális Módszerek (VIMIMA07)

Házi Feladat dokumentáció

Formális modell

A megalkotott modell teljes egészében (részleteiben a dokumentáció további szekciói taglalják):


Globális deklarációk:

```
const int N = 3;
const int B = 6;
int[0,N-1] getter;
broadcast chan request;
urgent chan data[N];
int[0,1] measurements[N];
```

Processz-lokális deklarációk:

```
int[0,B] battery = B;
clock timer;
int[-1,N-1] counter = -1;
int[0,1] measurement;
```

Sensor (parameter: int[0,N-1] pid):



Tervezési lépések

Ez a szekció leírja a tervezési lépéseket ami az informális leírástól a formális modell megalkotásáig vezetett.

Követelmények

Az informális leírásból a következő (szintén informális, de strukturált) listát állítottam össze a követelményekről:

- 1. A szenzorhálózat N számú szenzorból áll.
 - **1.1.** Pontosan 1 szenzor kérő típusú egy adott pillanatban
 - **1.1.1.** A szenzorok váltják ezt a szerepet egymás között: 0, 1, .. N-1, 0
 - **1.2.** Aki nem kérő típusú, az küldő típusú szenzor
- 2. A szenzorhálózat szenzorai tevékenységek között várakozás nélkül váltanak.
 - **2.1.** Egy szenzor töltheti az akkumulátorát.
 - **2.1.1.** A szenzor addig tölti az akkumulátorát, amíg tele nem lesz.
 - **2.1.2.** 1 egységnyi töltést 1 időegység alatt tölt vissza a szenzor.
 - 2.1.3. Az akkumulátor teljes feltöltése után alapállapotba
 - **2.2.** Egy kérő típusú szenzor kérhet jelentést.
 - **2.2.1.** Egy kérő típusú szenzor broadcast csatornán értesítés küld a jelentéskérésről.
 - **2.2.2.** A broadcast értesítés azonnal megtörténik.
 - **2.2.3.** A broadcast értesítés 2 egységnyi töltést fogyaszt.
 - **2.2.4.** Egy kérő típusú szenzor dedikált csatornákon fogadja az adatot.
 - **2.2.5.** A válaszokra összesen 1 időegységet vár a szenzor.
 - **2.2.6.** Egy válasz feldolgozása azonnal megtörténik.
 - **2.2.7.** Egy válasz feldolgozása 1 egységnyi töltést fogyaszt.
 - **2.2.8.** A beérkezett jelentések számát a kérő szenzor eltárolja.
 - **2.2.9.** A válaszok feldolgozása után alapállapotba visszatér (tehát újra tevékenységet választ)
 - **2.3.** Egy küldő típusú szenzor mérhet, és küldhet jelentést, ha kap kérést.
 - **2.3.1.** A mérés 1 időegység alatt történik meg.
 - 2.3.2. A mérés 1 egység töltést fogyaszt.
 - **2.3.3.** A mérés egy véletlen szám 0 és 1 közül.
 - **2.3.4.** Egy küldő típusú szenzor kaphat jelentéskérést.
 - 2.3.5. A jelentéskérés 1 egység töltést fogyaszt.
 - **2.3.6.** A jelentéskérés azonnal megtörténik.
 - 2.3.7. A jelentéskérésre 1 időegységet vár a szenzor.
 - **2.3.8.** A jelentéskérés után elküldi a mért adatot dedikált csatornán a kérő szenzornak.
 - 2.3.8.1. A jelentésküldés azonnal megtörténik.
 - 2.3.8.2. A jelentésküldés 1 egység töltést fogyaszt.
 - 2.3.9. A mért adat elküldése, vagy az időkeret letelte után alapállapotba visszatér
- 3. Mindegyik szenzor rendelkezik B kapacitású akkumulátorral.
 - **3.1.** Egy tevékenységhez csak akkor kezdhet hozzá egy szenzor, ha elég a töltöttsége.
 - 3.2. Ha nem tud jelentéskérést fogadni a mérés után, a szenzor töltési tevékenységbe kezd.
 - **3.3.** Akkor kezdhet egy szenzor tölteni, ha nincs teljesen feltöltve az akkumulátora.

Követelmények kiegészítése

E-mail konzultáció alapján a következőknek is teljesülnie kell:

- 1. Szerepeljen az adatátadás a modellben is.
- 2. Az akkumulátor feltöltése után a szenzor rögtön visszatér alapállapotba.
- **3.** Akkor kezdhet adatot kérni a kérő szenzor, ha töltöttsége alapján minden szenzortól tud választ is fogadni.
- **4.** Akkor kezdhet mérni a szenzor, ha töltöttsége alapján azt el is tudja sikeresen végezni (nem kell feltétlen tudnia elküldeni az adatot).
- **5.** Akkor fogadhat jelentéskérést mérés után a szenzor, ha töltöttsége alapján fogadni, majd adatot küldeni is tud.

Követelmények megvalósítása

Annak bemutatására, hogy az általam megalkotott modell megfelel az elvárásoknak, bemutatom, mely részei valósítják meg az adott követelményt.

1. A szenzorhálózat N számú szenzorból áll.

Szabad paraméterként tartalmazza a *pid* értéket minden szenzor a [0;N-1] tartományon. Mivel a rendszer példányosításakor nem adok meg ennek értéket, minden lehetőséget példányosítani fog az eszköz – ezzel N darab szenzor jön létre. Az N egy globális konstans.

1.1. Pontosan 1 szenzor kérő típusú egy adott pillanatban

A kérő szenzor szerepét egy globális *int[0,N-1] getter* változó tárolja. Ahhoz, hogy egy szenzor eldönthesse, hogy ő éppen kérő típusú-e, a saját *pid* értékét kell ezzel összehasonlítania – ha egyezik, kérő, ha nem egyezik, küldő. Ezzel mindig 1 kérő és N-1 küldő lesz.

1.1.1. A szenzorok váltják ezt a szerepet egymás között: 0, 1, .. N-1, 0

Amikor egy szenzor befejezi az adatkérést és -feldolgozást, visszatér az alapállapotba, és átállítja a *getter* értékét:

```
getter = getter == N-1 ? 0 : getter+1
```

Ezzel amennyiben *N-1* az értéke (tehát a legmagasabb *pid* értékű szenzor volt az aktuális kérő), 0-ra állítja, egyébként 1-el növeli. Eredetileg jól beállított értékkészletű változó túlcsordulásával akartam megoldani, azonban az UPPAAL eszköz nem így kezeli a változókat, ezért hibát okozott amikor "túlcsordult".

1.2. Aki nem kérő típusú, az küldő típusú szenzor

Ld. 1.1. – mindig N-1 küldő szenzor lesz.

2. A szenzorhálózat szenzorai tevékenységek között várakozás nélkül váltanak.

Az alapállapot (*Init*) "urgent", tehát nem telhet idő benne. Ez azt eredményezi, hogy nincs üresjáraton egy szenzor sem – amennyiben ezt valami kikényszerítené, az hiba (ilyen eset pl.: B == N esetén soha nincs elég töltöttség a kérő szenzornak a kérés elvégzéséhez, viszont amennyiben tele van az akkumulátora, töltésbe se tud kezdeni – ez viszont pont olyan helyzet, amit nem szeretnénk lekezelni, sőt, jó ha ezt az eszköz hibásnak jelzi).

2.1. Egy szenzor töltheti az akkumulátorát.

Létezik átmenet az alapállapotból (Init) a töltési állapotba (Charging).

2.1.1. A szenzor addig tölti az akkumulátorát, amíg tele nem lesz.

A *Charging* állapotból az *Init* állapotba egyetlen irányított út vezet, az *IsCharged* állapoton keresztül. Ez az átmenet azonban csak battery == B esetben engedélyezett.

2.1.2. 1 egységnyi töltést 1 időegység alatt tölt vissza a szenzor.

A Charging állapotba érkezéskor a timer nevű lokális óraváltozó értéke minden esetben 0 (IsCharged-ból is, és Init-ből is) a közvetlen átmeneteken. Ebben az állapotban addig tartózkodhatunk, amíg timer <= 1 az invariáns miatt, és akkor hagyhatjuk el az egyetlen kifele vezető átmeneten át, amikor timer >= 1 az őrfeltétel miatt. Ezzel a Charging állapotban biztosan 1 egységet fogunk tartózkodni. Ezen felül az egyetlen kivezető átmeneten nő 1 egységgel a töltöttség: battery++. Továbbá, a Charging állapotba való visszatérés egyből megtörténik, mivel az IsCharged állapot "urgent". Tehát 1 időegység pontosan 1 töltöttség egységet tölt vissza.

2.1.3. Az akkumulátor teljes feltöltése után alapállapotba kerül.

Az *IsCharged* ("urgent") állapotból csak akkor lehet az alapállapotba jutni, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. Továbbá amennyiben ez igaz, ez az egyetlen engedélyezett átmenet, és mivel a forrás "urgent", muszáj késlekedés nélkül alapállapotba visszatérnie.

2.2. Egy kérő típusú szenzor kérhet jelentést.

Létezik átmenet az alapállapotból (Init) a kérő állapotba (Requesting).

2.2.1. Egy kérő típusú szenzor broadcast csatornán értesítést küld a jelentéskérésről.

Az *Init* állapotból *Requesting* állapotba történő átmeneten szerepel a request! szinkronizációs kifejezés, ami a *request* broadcast csatornán történő üzenetküldést jelenti.

2.2.2. A broadcast értesítés azonnal megtörténik.

Egy "urgent" állapotból (*Init*) lépünk át a *Requesting* állapotba, ami alatt nem megengedett az idő múlása.

2.2.3. A broadcast értesítés 2 egységnyi töltést fogyaszt.

Az *Init* állapotból *Requesting* állapotba történő átmeneten szerepel a battery = battery - 2 kifejezés, ami az akkumulátor töltöttségéből 2 egységet elvesz.

2.2.4. Egy kérő típusú szenzor dedikált csatornákon fogadja az adatot.

A Requesting állapotból induló hurokél reprezentálja az adat fogadását. A küldéssel való egyidejűséget a data channel tömb elemein történő szinkronizáció reprezentálja, az adatátadást a globálisan elérhető measurements: int[0,1] tömb elemeinek írása és olvasása reprezentálja. Az átmeneten egy sorsolás található (i : int[0, N-1]), aminek a nemdeterminizmusa miatt az eszköz minden lehetőséget meg fog próbálni – tehát olyan, mintha minden szenzor csatornáján egyszerre figyelne a kérő szenzor. Az adatot egy lokális változóba menti (measurement = measurements[i]), de ezt nem fogja felhasználni.

2.2.5. A válaszokra összesen 1 időegységet vár a szenzor.

A *Requesting* állapotba érkezéskor (ez csak az *Init* állapotból lehetséges) a timer értékét nullázzuk, majd az állapoton belüli timer <= 1 invariáns és az *Init* állapotba tartó átmenet timer >= 1 őrfeltétele biztosítja, hogy pontosan 1 időegységet tartózkodjunk a *Requesting* állapotban, ezzel ennyi időt tölthessünk csak a válaszokra várással.

2.2.6. Egy válasz feldolgozása azonnal megtörténik.

A Requesting->Requesting hurokél végrehajtása alatt nem telik el idő, mivel azonnal megtörténik amint tud a data[i] channel "urgent" tulajdonsága miatt.

2.2.7. Egy válasz feldolgozása 1 egységnyi töltést fogyaszt.

Az adatfogadást reprezentáló élen a töltöttséget 1 egységgel csökkentjük: battery--

2.2.8. A beérkezett jelentések számát a kérő szenzor eltárolja.

A lokális counter változóban számoljuk, hány kérés érkezett be. A Requesting állapotba való első belépéskor 0 az értéke (counter = 0 miatt), majd minden adatfogadással 1-el növeljük (counter++).

2.2.9. A válaszok feldolgozása után alapállapotba visszatér (tehát újra tevékenységet választ)

Amint engedélyezetté válik a *Requesting->Init* átmenet a guard teljesülése miatt, meg is kell ezt lépnünk mivel a *Requesting* állapot invariáns kifejezése sértetté válna további várakozás hatására.

2.3. Egy küldő típusú szenzor mérhet, és küldhet jelentést, ha kap kérést.

Létezik átmenet az alapállapotból (*Init*) a *Measuring*, onnan a *WaitForRequest*, majd onnan a *ToSend* állapotba. Ezekkel (ebben a sorrendben) tud a szenzor **mérni**, **kapni kérést**, **küldeni adatot**.

2.3.1. A mérés 1 időegység alatt történik meg.

A mérést a *Measuring* állapotban végzi el a szenzor, ahová érkezve a *timer* 0-ra van állítva, az invariáns miatt maximum 1 egységet várakozhat a szenzor, a kimenő átmenetek pedig legalább 1 egység után engedélyezettek. Tehát ebben az állapotban pontosan 1 időegységet tölt a szenzor.

2.3.2. A mérés 1 egység töltést fogyaszt.

A *Measuring* állapotba mutató átmenet csökkenti 1-el az akkumulátor töltöttségét: battery--

2.3.3. A mérés egy véletlen szám 0 és 1 közül.

A mérést a *Measuring* állapotba mutató átmenet szelekciós kifejezése (0 és 1 közül választ) valósítja meg: my measurement: int[0, 1]

2.3.4. Egy küldő típusú szenzor kaphat jelentéskérést.

A mérés elvégzése után, amennyiben van elég töltöttsége az akkumulátornak, a szenzor átkerül a *WaitForRequest* állapotba, ahonnan elérhető a request csatornán történő üzenetfogadás (szinkronizáció): request?

2.3.5. A jelentéskérés 1 egység töltést fogyaszt.

A *Measuring->WaitForRequest* átmeneten történik a jelentéskérés fogadása, és ugyanazon az élen szerepel az akkumulátor töltöttségének 1 egységgel való csökkentése: battery--

2.3.6. A jelentéskérés azonnal megtörténik.

Mivel a jelentéskérés broadcast csatornán történik, azonnal lépnie kell a fogadónak, amint tud. Ezzel nem telhet el idő a *WaitForRequest->ToSend* átmenetek között.

2.3.7. A jelentéskérésre 1 időegységet vár a szenzor.

A jelentéskérésre a *WaitForRequest* állapotban várakozik a szenzor, ahová érkezve a *timer* 0-ra van állítva, az invariáns miatt maximum 1 egységet várakozhat a szenzor, a kimenő átmenetek pedig legalább 1 egység után engedélyezettek. Tehát ebben az állapotban pontosan 1 időegységet tölt a szenzor.

2.3.8. A jelentéskérés után elküldi a mért adatot dedikált csatornán a kérő szenzornak.

Amennyiben a *ToSend* állapotba léptünk, az egyetlen átmenet az *Init* állapotba vezet, amin beállítjuk a mért adatot a globális measurements tömb megfelelő elemén (measurements [pid] = measurement), illetve szinkronizálunk a megfelelő csatornán (data[pid]!). Mivel a "küldő" (! jellel) átmenet kifejezései hamarabb értékelődnek ki, mint a "fogadó"-é (? jellel), ezért a kérő szenzor mindig friss adatot kap.

2.3.8.1. A jelentésküldés azonnal megtörténik

Miután megkaptuk a jelentéskérést, az "urgent" *ToSend* állapotba kerülünk. Itt, az "urgent" jelző miatt nem telhet el idő, tehát azonnal elküldjük az adatot.

2.3.8.2. A jelentésküldés 1 egység töltést fogyaszt.

A *ToSend->Init* átmeneten csökkentjük az akkumulátor töltöttségét 1 egységgel: battery--

2.3.9. A mért adat elküldése, vagy az időkeret letelte után alapállapotba visszatér

Amennyiben kaptunk jelentéskérést, azonnal megtörténik az adat elküldése és ezzel visszatérünk az alapállapotba (ld. **2.3.8.1.**). Amennyiben nem kaptunk 1 egység alatt jelentéskérést, a *WaitForRequest* állapot invariánsa 1 időegység után meg lenne sértve, ha nem haladnánk át az *Init* állapotba, mely átmenet csak 1 időegység után kerül engedélyezésre. Tehát pontosan 1 időegység után visszatér az alapállapotba a szenzor.

3. Mindegyik szenzor rendelkezik B kapacitású akkumulátorral.

Létezik egy B globális konstans, és minden szenzor akkumulátora erre inicializálódik (int[0,B] battery = B;). Ezt nem lehet meghaladni (ld. 2.1.3.).

- **3.1.** Egy tevékenységhez csak akkor kezdhet hozzá egy szenzor, ha elég a töltöttsége.
 - 1. Csak akkor kérünk jelentést, ha mindet fogadni is tudjuk. (*Init->Requesting* átmenet feltétele, hogy a töltöttség legalább N-1+2=N+1 legyen, tehát magunkon kívűl mindenkitől tudjunk jelentést fogadni, és a jelentéskérést is el tudjuk küldeni).
 - 2. Csak akkor fogadunk jelentést, ha legalább 1 egységnyire töltött az akkumulátor, tehát fogadni tudjuk (erre ebben a formában jelenleg nincs szükség, mivel ezt biztosítja a 1-es pont, de ha azt megváltoztatnánk, akkor itt hibába futhatnánk és ártani nem árt).
 - 3. Csak akkor kezdünk el mérni, ha legalább 1 egyésgnyire töltött az akkumulátor, tehát el tudjuk végezni.
 - 4. Csak akkor fogadjuk a jelentéskérést, ha fogadni és adatot küldeni is tudunk, tehát a töltöttségnek legalább 2 egységnek kell lennie.

3.2. Ha nem tud jelentéskérést fogadni a mérés után, a szenzor töltési tevékenységbe kezd.

A *Measuring* állapotból 1 időegység után *Charging* állapotba kerülünk, amennyiben a töltöttség nem engedi meg, hogy *WaitForRequest* állapotba kerüljünk.

3.3. Akkor kezdhet egy szenzor tölteni, ha nincs teljesen feltöltve az akkumulátora.

Amennyiben B>=2, ez teljesül, mert *Init* állapotból csak akkor kerülhetünk *Charging* állapotba, ha nem teljesen töltött az akkumulátor, és a *Measuring* állapotból csak akkor juthatunk *Charging* állapotba, ha az akkumulátor töltöttsége 0 vagy 1.

A további követelmények teljesülése:

1. Szerepeljen az adatátadás a modellben is.

Ld. 2.2.4.

2. Az akkumulátor feltöltése után a szenzor rögtön visszatér alapállapotba.

Id. 2.1.3.

3. Akkor kezdhet adatot kérni a kérő szenzor, ha töltöttsége alapján minden szenzortól tud választ is fogadni.

Ld. **3.1.**

4. Akkor kezdhet mérni a szenzor, ha töltöttsége alapján azt el is tudja sikeresen végezni (nem kell feltétlen tudnia elküldeni az adatot).

Ld. **3.1.**

5. Akkor fogadhat jelentéskérést mérés után a szenzor, ha töltöttsége alapján fogadni, majd adatot küldeni is tud.

Ld. 3.1.

Megjegyzés: Ezek azért teljesülnek a fenti követelmények alapján automatikusan, mivel azoknál lehetett volna máshogy is dönteni, de a további követelmények alapján született a fent bemutatott megoldás.

Követelmények

A követelmények formalizálása, kiértékelése, és az eredmény magyarázata:

Lehetséges, hogy egyetlen küldő szenzor sem válaszolt a kérő jelentéskérés üzenetére.


```
E<>exists(i : int[0,N-1]) (Sensor(i).Init && Sensor(i).counter == 0)
```

A követelmény formalizálásának megkönnyítése érdekében a counter nem egy értelmezhető értékre, hanem -1 -re van inicializálva. Így az egyetlen lehetőség arra, hogy az Init állapotban a counter értéke 0 legyen (vagy akármi [0; N-1] között) az, hogy a legutóbbi kérés során ennyi válasz érkezett.

Maga a követelmény így hangzik formálisan:

A bejárt útvonalak legalább egyikén legalább egy állapotban igaz, hogy legalább egy szenzor az init állapotban van, és a számlálója 0 értéket vesz fel.

Az UPPAAL szerint ez teljesül. A következő példa trace-t adja:



Látszik, hogy a 0. szenzor counter-je 0, és init állapotban van. Előtte Requesting állapotban volt, de nem kapott egy választ sem.

Lehetséges, hogy mindegyik küldő szenzor válaszolt a kérő jelentéskérés üzenetére.


E <> exists(i : int[0,N-1])(Sensor(i).Init && Sensor(i).counter == N-1)

A követelmény formalizálásának megkönnyítése érdekében a counter nem egy értelmezhető értékre, hanem -1 -re van inicializálva. Így az egyetlen lehetőség arra, hogy az Init állapotban a counter értéke N-1 legyen (vagy akármi [0; N-1] között) az, hogy a legutóbbi kérés során ennyi válasz érkezett.

Maga a követelmény így hangzik formálisan:

A bejárt útvonalak legalább egyikén legalább egy állapotban igaz, hogy legalább egy szenzor az init állapotban van, és a számlálója N-1 értéket vesz fel.

Az UPPAAL szerint ez teljesül. A következő példa trace-t adja:



Látszik, hogy a 1. szenzor counter-je 2, és init állapotban van. Előtte Requesting állapotban volt, és 2 választ kapott.

Lehetséges, hogy minden szenzor egyszerre lemerül (mindegyik egyidőben 0 töltöttségi szintre kerül).

