NSD SERVICES DAY05

- 1. 案例1: rsync基本用法
- 2. 案例2:rsync+SSH同步
- 3. 案例3:使用inotifywait工具
- 4. 案例4:配置Web镜像同步

1 案例1:rsync基本用法

1.1 问题

本例要求掌握远程同步的基本操作,使用rsync命令完成下列任务:

- 1. 将目录 /boot 同步到目录 /todir 下
- 2. 将目录 /boot 下的文档同步到目录 /todir 下
- 3. 在目录 /boot 下新增文件 a.txt , 删除 /todir 下的子目录 grub2 , 再次同步使 /todir 与 /boot 一致
- 4. 验证 -a、-n、-v、--delete 选项的含义

1.2 方案

本地同步操作:

- rsync [选项...] 本地目录1 本地目录2
- rsync [选项...] 本地目录1/ 本地目录2

rsync同步工具的常用选项:

- -n:测试同步过程,不做实际修改
- --delete:删除目标文件夹内多余的文档
- -a: 归档模式,相当于-rlptgoD
- -v:显示详细操作信息
- -z:传输过程中启用压缩/解压

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:rsync同步基本操作

1) 将目录 /boot 同步到目录 /todir 下

- 01. [root@svr7~]#ls I /todir //同步前

 02. ls: 无法访问/todir: 没有那个文件或目录

 03. [root@svr7~]#rsync a /boot /todir //将目录1作为目录2的子目录

 04. [root@svr7~]#ls I /todir //检查同步结果

 05. 总用量 4
 - 06. dr- xr- xr- x. 4 root root 4096 11月 30 18:50 boot

2)将目录/boot下的文档同步到目录/todir下

```
01. [root@svr7~]#rm - rf /todir //清理掉目录2
02. [root@svr7~]#rsync - a /boot/ /todir //将目录1下的文档同步到目录2下
03. [root@svr7~]#ls - l /todir //检查同步结果
04. 总用量 126708
05. - rw-r--r-- . 1 root root 126426 10月 30 2015 config- 3.10.0 327.el7.x86_64
06. drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11月 30 18:50 extlinux
07. drwx----- . 6 root root 104 12月 9 09:58 grub2
08. . . . .
```

3)同步效果测试

在目录/boot下新增文件a.txt,删除/todir下的子目录 grub2:

```
O1. [root@svr7~]#touch /boot/a.txt
O2. [root@svr7~]#rm - rf /todir/grub2/
```

现在目录/boot和/todir目录下的内容已经不一致了:

```
01. [root@svr7~]#ls-ld /boot/a.txt /todir/a.txt
02. ls: 无法访问/todir/a.txt: 没有那个文件或目录
03. -rw-r--r--. 1root root 0 1月 11 21: 09 /boot/a.txt
04. [root@svr7~]#ls-ld /boot/grub2 /todir/grub2
05. ls: 无法访问/todir/grub2: 没有那个文件或目录
06. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09: 58 /boot/grub2
```

再次同步使/todir与/boot一致:

```
01. [root@svr7~]#rsync -a /boot/ /todir/
```

确认同步结果:

```
01. [root@svr7~]#ls - ld /boot/a.txt /todir/a.txt
02. -rw-r--r--. 1root root 0 1月 11 21: 09 /boot/a.txt
03. -rw-r--r--. 1root root 0 1月 11 21: 09 /todir/a.txt
```

```
04. [root@svr7~]#ls-ld/boot/grub2/todir/grub2
05. drwx-----.6 root root 104 12月 9 09: 58 /boot/grub2
06. drwx-----.6 root root 104 12月 9 09: 58 /todir/grub2
```

步骤二:验证 -a、-v、-n、--delete 选项的含义

1)验证-a选项

当目录1包含文件夹时, 若缺少-a或-r选项则文件夹会被忽略:

```
01. [root@svr7~]#rsync /home /testa
02. skipping directory home
03. [root@svr7~]#ls - ld /testa
04. ls: 无法访问/testa: 没有那个文件或目录
```

添加-a后才会执行同步:

```
01. [root@svr7~]#rsync - a /home/ /testa
02. [root@svr7~]#ls - ld /testa
03. drwxr- xr- x. 4 root root 31 1月 6 17: 33 /testa
```

类似的情况,当目录1中的数据出现权限、归属、修改时间等变化时,若文件内容不变默认不会同步,若希望目录2也同步这些变化,也需要-a选项。

2)验证-v选项

创建测试目录及文档:

```
O1. [root@svr7~]#mkdir /fdir
O2. [root@svr7~]#touch /fdir/1.txt
```

添加-v选项时,可以看到操作细节信息,比如第一次同步时:

```
01. [root@svr7~]#rsync - av /fdir/ /tdir
02. sending incremental file list
03. created directory /tdir
04. ./
05. 1txt //传输文档列表
06.
07. sent 82 bytes received 34 bytes 232.00 bytes/sec
```

在目录/fdir/添加文件2.txt,再次跟踪同步信息:

```
01. [root@svr7~]#touch /fdir/2.txt
02. sending incremental file list
03. ./
04. 2.txt //传输文档列表
05.
06. sent 100 bytes received 34 bytes 268.00 bytes/sec
07. total size is 0 speedup is 0.00
```

确认目录1和目录2的内容已经一致:

```
01. [root@svr7 ~] # ls /fdir/ /tdir/
02. /fdir/:
03. 1txt 2.txt
04.
05. /tdir/:
06. 1txt 2.txt
```

再次跟踪同步信息,已经无需传输文件:

```
O1. [root@svr7 ~] # rsync - av /fdir/ /tdir
O2. sending incremental file list
O3.
O4. sent 58 bytes received 12 bytes 140.00 bytes/sec
O5. total size is 0 speedup is 0.00
```

3)验证-n选项

将-n、-v选项合用,可以模拟同步过程,显示需要做哪些操作(但并不真的同步)。 在目录/fdir下新建文件3.txt,测试同步操作:

```
O1. [root@svr7~]#touch /fdir/3.txt

O2. [root@svr7~]#rsync - avn /fdir/ /tdir/

O3. sending incremental file list
```

```
04. ./
05. 3.txt //提示同步时会传输哪些文件
06.
07. sent 78 bytes received 18 bytes 192.00 bytes/sec
08. total size is 0 speedup is 0.00 (DRY RUN)
09. [root@svr7~]#ls-I /tdir/3.txt //但实际并未真的同步
10. ls: 无法访问/tdir/3.txt: 没有那个文件或目录
```

去掉-n选项才会真正同步:

```
01. [root@svr7~] # rsync - av /fdir/ /tdir/
02. sending incremental file list
03. ./
04. 3.txt
05.
06. sent 114 by tes received 34 by tes 296.00 by tes/sec
07. total size is 0 speedup is 0.00
08. [root@svr7~] # Is - I /tdir/3.txt
09. - rw-r--r-- 1 root root 0 1月 11 21: 46 /tdir/3.txt
```

4)验证--delete选项

rsync同步操作默认只是将目录1的数据同步到目录2,但如果目录2存在多余的文件却并不会去除,除非添加—delete选项。

在目录/fdir、/tdir已经完成同步后,删除/tdir/2.txt文件,再次同步:

```
01.  [root@svr7 ~] # rm - rf /fdir/2.txt
02.  [root@svr7 ~] # rsync - a /fdir/ /tdir/
```

检查发现目标文件夹/tdir下的2.txt文件还在:

```
01. [root@svr7 ~] # ls /fdir/ /tdir/
02. /fdir/:
03. 1.txt 3.txt
04.
05. /tdir/:
06. 1.txt 2.txt 3.txt
```

这种情况下添加--delete选项再次执行同步,两个目录的内容就一致了:

```
01. [root@svr7~]#rsync - a -- delete /fdir/ /tdir/
02. [root@svr7~]#ls /fdir/ /tdir/
03. /fdir/:
04. 1txt 3.txt
05.
06. /tdir/:
07. 1txt 3.txt
```

2 案例2:rsync+SSH同步

2.1 问题

本例要求掌握rsync与远程SSH资源的同步操作,使用rsync命令访问远程主机svr7,完成下列任务:

- 1. 查看远程主机的 / 目录下有哪些子目录
- 2. 从远程主机下载 /etc/passwd 文件到当前目录
- 3. 将远程主机的 /boot/ 目录同步为本地的 /fromssh
- 4. 将本机的 /etc 目录同步到远程主机的 /opt/下

2.2 方案

列出 SSH 服务端资源

rsync user@host:远程目录/

rsync+SSH远程同步操作:

- rsync [...] user@host:远程目录 本地目录
- rsync [...] 本地目录 user@host:远程目录

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:列出远程主机的SSH资源

查看远程主机svr7的/目录下有哪些子目录:

```
01.
      [root@pc207 ~] # rsync root@192.168.4.7:/
                                                 //验证对方的密码
02.
      root@192.168.4.7's password:
03.
      dr- xr- xr- x 4096 2016/12/15 10: 39: 34.
04.
                     7 2016/12/07 09: 21: 50 bin
      Irwxrwxrwx
                                                                         Top
05.
     Irwxrwxrwx 7 2016/12/07 09: 21: 50 lib
06.
      Irwxrwxrwx
                    9 2016/12/07 09: 21: 50 lib64
```

```
      07.
      Irwxrwxrwx
      8 2016/12/07 09: 21: 50 sbin

      08.
      dr- xr- xr- x
      4096 2016/12/07 11: 25: 29 boot

      09.
      drwxr- xr- x
      6 2016/12/07 09: 21: 14 data

      10.
      drwxr- xr- x
      3200 2016/12/15 10: 46: 15 dev

      11.
      drwxr- xr- x
      8192 2016/12/20 17: 01: 02 etc
```

步骤二:rsync+SSH同步操作

1)从远程主机svr7下载/etc/passwd文件到当前目录

```
01.
      [root@pc207 ~] # rsync root@192.168.4.7: /etc/passwd ./
      root@192.168.4.7's password:
02.
                                                 //验证对方的密码
03.
      [root@pc207 ~] # cat passwd
                                                   //检查同步结果
04.
      root: x: 0: 0: root: /root: /bin/bash
05.
      bin: x: 1: 1: bin: /bin: /sbin/nologin
06.
      daemon: x: 2: 2: daemon: /sbin: /sbin/nologin
07.
      adm: x: 3: 4: adm: /v ar/adm: /sbin/nologin
08.
      lp: x: 4: 7: lp: /v ar/spool/lpd: /sbin/nologin
09.
```

2)将远程主机svr7的/boot/目录同步为本地的/fromssh

```
01.
      [root@pc207 ~] # rsy nc - a root@192.168.4.7: /boot/ /fromssh
02.
      root@192.168.4.7's password:
                                                 //验证对方的密码
      [root@pc207 ~] # ls /fromssh/
                                                   //检查同步结果
03.
04.
      config- 3.10.0- 327.el7.x86 64
05.
      extlinux
06.
      grub2
07.
      initramf s- 0- rescue- a19921505cc7e19d20df cd5cea7d8aa2.img
08.
      initramfs- 3.10.0- 327.el7.x86_64.img
09.
      initramf s- 3.10.0- 327.el7.x86_64kdump.img
10.
```

3)将本机的/etc目录同步到远程主机svr7的/opt/下确认目录大小:

```
O1. [root@pc207 ~] # du - sh /etc
O2. 35M /etc
```

上行同步到远程主机svr7上:

```
01. [root@pc207 ~] # rsync - a /etc root@192.168.4.7:/opt/
```

02. root@192.168.4.7's password:

在远程主机上检查同步结果:

```
01. [root@svr7~]#du-sh/opt/etc
```

02. 35M /opt/etc

3 案例3:使用inotifywait工具

3.1 问题

本例要求安装inotify-tools工具,并针对文件夹/opt 启用 inotifywait 监控,完成下列任务:

- 1. 当此目录下出现新建、修改、更改权限、删除文件等事件时能给出提示
- 2. 验证上述监控事件的效果

3.2 方案

inotifywait监控操作:

• inotifywait [选项] 目标文件夹

inotifywait常用命令选项:

- -m,持续监控(捕获一个事件后不退出)
- -r, 递归监控、包括子目录及文件
- -q,减少屏幕输出信息
- -e, 指定监视的 modify、move、create、delete、attrib 等事件类别

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:安装inotify-tools软件包

1)解包

```
01. [root@svr7~] #tar xf inotify-tools-3.13.tar.gz - C /usr/src/
```

Top

```
01. [root@svr7 ~] # cd /usr/src/inotify- tools- 3.13/
02. [root@svr7 inotify- tools- 3.13] # ./configure
```

3)编译

```
01. [root@svr7 inotify-tools-3.13] # make
```

4)安装

```
01. [root@svr7 inotify-tools-3.13] # make
```

5)检查安装结果(inotifywait程序可用)

```
O1. [root@svr7~] # inotify wait -- help
O2. inotify wait 3.13
O3. Wait for a particular event on a file or set of files.
O4. Usage: inotify wait [ options ] file1[ file2] [ file3] [ ... ]
O5. Options:
O6. - h| -- help Show this help text.
O7. ....
```

步骤二:测试inotifywait监控

1)开启监控任务,置入后台

```
O1. [root@svr7~] # inotifywait - mrq - e create, modify, move, attrib, delete /opt & O2. [1] 55564
```

2)测试/opt/目录下的新建、修改、改名、更改权限、删除文件等事件的响应消息观察新建文件时的监控信息:

```
O1. [root@svr7 ~] # touch /opt/a.txt
O2. /opt/ CREATE a.txt
O3. /opt/ ATTRIB a.txt
```

观察修改文件内容时的监控信息:

```
O1. [root@svr7 ~] # echo Hello > /opt/a.txt
O2. [root@svr7 ~] # /opt/ MODIFY a.txt
O3. /opt/ MODIFY a.txt
```

观察将文件改名时的监控信息:

```
O1. [root@svr7 ~] # mv /opt/a.txt /opt/b.txt
O2. /opt/ MOVED_FROM a.txt
O3. /opt/ MOVED_TO b.txt
```

观察修改文件权限时的监控信息:

```
O1. [root@svr7~]#chmod 600 /opt/b.txt
O2. /opt/ ATTRIB b.txt
```

观察删除文件时的监控信息:

```
O1. [root@svr7 ~] # rm - rf /opt/b.txt
O2. /opt/ DELETE b.txt
```

3)停止监控任务

```
01. [root@svr7~]# kill - 9 %1
02. [1] + 已杀死 inotifywait - mr - e create, modify, move, attrib, delete /opt
```

4 案例4:配置Web镜像同步

4.1 问题

本例要求为两台Web服务器svr7、pc207的网页文档目录配置镜像同步,主要基于inotifywait 监控技术实现实时触发操作,需要完成下列任务:

- 1. 以 svr7 为发起方,原始目录为 /var/www/html/
- 2. 以 pc207 为同步目标,基于SSH免密验证
- 3. 编写 inotify+rsync 同步脚本,验证实时同步效果

Top

4.2 方案

inotifywait与rsync的结合,主要思路:

```
01. while inotify wait 监控操作
02. do
03. 需要执行的rsync同步操作
04. done
```

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 为主机svr7、pc207部署同步目录

双方的目录均为/var/www/html/,如果安装了httpd,此目录会自动出现。

1)确认svr7的目录内容

```
01. [root@svr7~]#yum - y install httpd
02. ....
03. [root@svr7~]#ls /var/www/html/ //向目录下提供一些测试文件
04. libreoffice
```

2)确认pc207的目录内容

```
01. [root@pc207~]#yum-y install httpd
02. ....
03. [root@pc207~]#ls /var/www/html //初始目录无数据
04. [root@pc207~]#
```

步骤二:为svr7配置到pc207的SSH密钥对验证,实现免密码交互

1)检查当前用户是否已经有可用的SSH密钥对文件

```
01. [root@svr7~]#ls ~/.ssh/id_*
02. /root/.ssh/id_rsa /root/.ssh/id_rsa.pub
```

```
01.
     [root@svr7~]#ssh-keygen
02.
     Generating public/private rsa key pair.
     Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): //按回车,确认存放位置
03.
04.
     Enter passphrase (empty for no passphrase): //按回车,确认不要密码
05.
     Enter same passphrase again:
                                 //再次按回车,确认
06.
     Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
07.
     Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
08.
     The key fingerprint is:
     00: a7: cb: 2d: 9d: b8: 8a: df: f5: ff: 5b: ed: bd: 04: 10: fe root@svr7
09.
10.
     The key's randomart image is:
11.
     +-[ RSA 2048]---+
12.
13. | + . . |
14. | .. 0 |
15. | . = o o |
16. | = + S E |
17. o .. |
18.
19.
20. | ... ... ... ... +
21.
     +----+
```

2)将当前用户的SSH公钥部署到远程主机

```
01.
      [root@svr7 ~] # ssh- copy-id root@192.168.4.207
02.
      The authenticity of host '192.168.4.207 (192.168.4.207) 'can't be established.
      ECDSA key fingerprint is d3: 16: 2c: 9a: 9d: 91: 28: c8: 74: 9c: af: 2d: 04: 82: c9: 66.
03.
      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?yes //首次连yes确认
04.
      root@192.168.4.207's password: //验证对方的密码
05.
06.
07.
      Number of key (s) added: 1
08.
      Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.4.207'"
09.
10.
      and check to make sure that only the key (s) you wanted were added.
```

3)验证免密码登录效果

```
02. Last login: Fri Jan 13 09: 52: 08 2017 from 192. 168. 4. 110
03. [root@pc207 ~] # //确认已免密码连入远程主机
04. [root@pc207 ~] # exit //退出SSH登录环境
05. 登出
06. Connection to 192. 168. 4. 207 closed.
07. [root@svr7 ~] # //已反对原客户机
```

步骤三:编写镜像同步脚本并测试效果

1)编写脚本文件/root/isync.sh

```
01.
      [root@svr7~]#vim/root/isync.sh
02.
      #! /bin/bash
03.
      FROM_DIR="/var/www/html/"
04.
      RSYNC_CMD="rsync - az -- delete $FROM_DIR root@192.168.4.207: /var/www/html"
05.
      while inotifywait - rqq - e modify, move, create, delete, attrib $FROM_DIR
06.
      do
07.
         $RSYNC CMD
08.
      done &
09.
      [root@svr7~]#chmod +x /root/isync.sh
```

2)运行脚本

```
01. [root@svr7~]#/root/isync.sh
02. [root@svr7~]# pgrep - I inotify //确认任务在运行
03. 56494 inotify wait
```

3)测试同步效果

在svr7上向/var/www/html/目录下添加一个测试网页(触发同步):

```
O1. [root@svr7~]#touch /var/www/html/a.txt
O2. [root@svr7~]#ls /var/www/html/
O3. a.txt libreoffice
```

在pc207上检查/var/www/html/目录,内容应该已经与svr7上的同名目录一致:

Top

01. [root@pc207 ~] # ls /var/www/html

02. a.txt libreoffice

4)结束测试后,在svr7上停止监控任务

```
01. [root@svr7~] # pkill - 9 inotify
02. [root@svr7~] # pgrep - I inotify //确认已没有监控任务
03. [root@svr7~] #
```