

服务安全与监控


NSD SECURITY

DAY04

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾	
	09:30 ~ 10:20	このもったりってアナンとは本	
	10:30 ~ 11:20	iptables防火墙	
	11:30 ~ 12:20	filter表控制	
下午	14:00 ~ 14:50	扩展匹配	
	15:00 ~ 15:50	2004末曲型应用	
	16:00 ~ 16:50	nat表典型应用	
	17:00 ~ 17:30	总结和答疑	







防火墙概述



什么是防火墙?

- 一道保护性的安全屏障
 - 保护、隔离





Linux包过滤防火墙

- RHEL7默认使用firewalld作为防火墙,
- 但firewalld底层还是调用包过滤防火墙iptables

[root@svr7 ~]# systemctl stop firewalld.service [root@svr7 ~]# systemctl disable firewalld.service [root@svr7 ~]# yum -y install iptables-services [root@svr7 ~]# systemctl start iptables.service



知识


公讲解

Tarena ** A N

iptables的表、链结构

知识

分讲解





包过滤匹配流程

- 规则链内的匹配顺序
 - 顺序比对,匹配即停止(LOG除外)
 - 若无任何匹配,则按该链的默认策略处理





iptables用法解析



iptables基本用法

- 管理程序位置
 - /sbin/iptables
- 指令组成
 - iptables [-t 表名] 选项 [链名] [条件] [-j 目标操作]

[root@svr7~]# iptables -t filter -I INPUT -p icmp -j REJECT



[root@client ~]# ping 192.168.4.5 From 192.168.4.5 icmp_seq=1 Destination Port Unreachable From 192.168.4.5 icmp_seq=2 Destination Port Unreachable



知识

(讲解



iptables基本用法(续1)

- 注意事项/整体规律
 - 可以不指定表,默认为filter表
 - 可以不指定链,默认为对应表的所有链
 - 如果没有匹配的规则,则使用防火墙默认规则
 - 选项/链名/目标操作用大写字母,其余都小写



基本的目标操作

• ACCEPT:允许通过/放行

• DROP:直接丢弃,不给出任何回应

• REJECT: 拒绝通过, 必要时会给出提示

• LOG: 记录日志, 然后传给下一条规则

"匹配即停止"规律的唯一例外



知识讲解



常用的管理选项

类别	选项	用途	
添加规则	-A	在链的末尾追加一条规则	
	-I	在链的开头(或指定序号)插入一条规则	
查看规则	-L	列出所有的规则条目	
	-n	以数字形式显示地址、端口等信息	
	line-numbers	查看规则时,显示规则的序号	
删除规则	-D	删除链内指定序号(或内容)的一条规则	
	-F	清空所有的规则	
默认策略	-P	为指定的链设置默认规则	



添加新的规则

• -A追加、-I插入

[root@svr7~]# iptables -t filter -A INPUT -p tcp -j ACCEPT

[root@svr7~]# iptables -I INPUT -p udp -j ACCEPT

[root@svr7~]# iptables -I INPUT 2 -p icmp -j ACCEPT

-p 协议名或协议号

查看规则列表

• -L<u>查</u>看

[root@svr7~]# iptables -nL INPUT

target prot opt source destination
ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

[root@svr7~]# iptables -L INPUT --line-numbers

num target prot opt source destination

1 ACCEPT udp -- anywhere anywhere

2 ACCEPT icmp -- anywhere anywhere

3 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere



知识

分讲解



删除、清空规则

• -D删除、-F清空

[root@svr7~]# iptables -D INPUT 3

[root@svr7~]# iptables -nL INPUT

Chain INPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

[root@svr7~]# iptables -F

[root@svr7 ~]# iptables -t nat -F

[root@svr7~]# iptables -t mangle -F

[root@svr7~]# iptables -t raw -F

依次清空4个表的规则

设置默认规则

- 所有链的初始默认规则均为ACCEPT
- 通过 -P 选项可重置默认规则
 - ACCEPT 或者 DROP

[root@svr5~]# iptables -t filter -P INPUT DROP

[root@svr5 ~]# iptables -nL | head -1 Chain INPUT (policy DROP)

INPUT链的默认策略






案例1:iptables基本管理

- 1.关闭firewalld,启动iptables服务
- 2. 查看防火墙规则
- 3. 追加、插入防火墙规则
- 4. 删除、清空防火墙规则

课堂练习






防护类型及条件



主机/网络型防护

• 根据保护对象(本机、其他主机)区分

知识讲解







开启内核的IP转发

- 作为网关、路由的必要条件
 - echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf
 或者
 - echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward





知识讲解

基本的匹配条件

- 通用匹配
 - 可直接使用,不依赖于其他条件或扩展
 - 包括网络协议、IP地址、网络接口等条件
- 隐含匹配
 - 要求以特定的协议匹配作为前提
 - 包括端口、TCP标记、ICMP类型等条件





基本的匹配条件(续1)

类别	选项	用法
通用匹配	协议匹配	-p 协议名
	地址匹配	-s 源地址、-d 目标地址
	接口匹配	-i 收数据的网卡、-o 发数据的网卡
隐含匹配	端口匹配	sport 源端口、dport 目标端口
	ICMP类型匹配	icmp-type ICMP类型

需要取反条件时,用叹号!





封禁IP地址/网段

- 主机防护,针对入站访问的源地址
- 网络防护,针对转发访问的源地址

[root@svr7~]# iptables -A INPUT -s 192.168.4.120 -j DROP [root@svr7~]# iptables -A INPUT -s 10.0.10.0/24 -j DROP

[root@svr7~]# iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -j DROP [root@svr7~]# iptables -A FORWARD -s 172.16.0.0/16 -j DROP



保护特定网络服务

• 限制对指定服务端口的访问

```
[root@svr7~]# iptables -A INPUT -s 192.168.168.0/24 \
-p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

```
[root@svr7~]# iptables -A INPUT -s 220.181.78.0/24 -p tcp \
--dport 22 -j ACCEPT
```

```
[root@svr7~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```





禁ping相关策略处理

- · 允许本机 ping 其他主机
- 但是,禁止其他主机 ping 本机

```
[root@svr5~]# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type \
echo-request -j DROP
[root@svr5~]# iptables -A INPUT -p icmp ! --icmp-type \
echo-request -j ACCEPT
```

```
[root@svr5 ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type \
  echo-request -j ACCEPT
[root@svr5 ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp ! --icmp-type \
  echo-request -j DROP
```

知识


(讲解



案例2: filter过滤和转发控制

- 1. 利用ip_forward机制实现Linux路由/网关功能
- 2. 针对Linux主机进行出站、入站控制
- 3. 在Linux网关上实现数据包转发访问控制







扩展条件的方法

- 前提条件
 - 有对应的防火墙模块支持
- 基本用法
 - -m 扩展模块 --扩展条件 条件值
 - 示例: -m mac --mac-source 00:0C:29:74:BE:21



知识讲解



常见的扩展条件类型

类别	选项	用法
扩展匹配	MAC地址匹配	-m macmac-source MAC地址
	多端口匹配	-m multiportsports 源端口列表 -m multiportdports 目标端口列表
	IP范围匹配	-m iprangesrc-range IP1-IP2 -m iprangedst-range IP1-IP2





扩展案例



根据MAC地址封锁主机

- 适用于交换网络,针对源MAC地址
 - 不管其IP地址变成多少

[root@svr1 ~]# iptables -A INPUT -m mac \
--mac-source 00:0C:29:74:BE:21 -j DROP



多端口案例

- 一条规则开放多个端口
 - 比如 Web、FTP、Mail、SSH 等等

[root@svr1~]# iptables -A INPUT -p tcp -m multiport \
--dports 20:22,25,80,110,143,16501:16800 -j ACCEPT



知识

分讲解



根据IP范围封锁主机

- SSH登录的IP范围控制
 - 允许从 192.168.4.10-192.168.4.20 登录
 - 禁止从 192.168.4.0/24 网段其他的主机登录

[root@svr1 ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m\ iprange --src-range 192.168.4.10-192.168.4.20 -j ACCEPT


[root@svr1~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 \
-s 192.168.4.0/24 -j DROP



案例3:防火墙扩展规则

- 1. 根据MAC地址封锁主机
- 2. 在一条规则中开放多个TCP服务
- 3. 根据IP范围设置封锁规则








私有地址的局限性

- 从局域网访问互联网的时候
 - 比如看网页、收邮件、.....
 - 源地址为私有地址,服务器如何正确给出回应?







知识 い讲解

SNAT源地址转换

- Source Network Address Translation
 - 修改数据包的源地址
 - 仅用于 nat 表的 POSTROUTING 链






SNAT源地址转换(续1)

• 不修改源地址的情况

Linux网关

eth0: 192.168.4.1







SNAT源地址转换(续2)

修改源地址的情况



eth0: 192.168.4.1

知识 い讲解







SNAT策略应用



案例环境

• 局域网共享公网IP上网

Linux网关 web1 192.168.2.100/24

eth0 : 192.168.4.5/24 eth1 : 192.168.2.5/24



192.168.4.0/24



知识讲解



案例环境(续1)

- 前期准备
 - 局域网PC机正确设置IP地址/子网掩码
 - 局域网PC机正确设置默认网关
 - Linux网关服务器开启IP路由转发
 - 本实验中,不要为Web服务器设置默认网关



配置SNAT共享上网

- 配置的关键策略
 - 选择路由之后,针对来自局域网、即将从外网接口发出去的包,将源IP地址修改为网关的公网IP地址

[root@proxy ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING \
-s 192.168.4.0/24 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 192.168.2.5

局域网网段地址

外网接口

外网接口的IP地址





配置SNAT共享上网(续1)

- 验证SNAT访问结果
 - 客户机上: PC机192.168.4.100能够访问外网的Web 服务器 174.16.16.120
 - 服务器上:查看Web主机192.168.2.100的访问日志,来访者应是Linux网关的外网IP地址192.168.2.5

[root@www ~]# tail /var/log/httpd/access_log

192.168.2.5 - - [12/Aug/2018:17:57:10 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 27 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"

知识

分讲解



地址伪装策略

- · 共享动态公网IP地址实现上网
 - 主要针对外网接口的IP地址不固定的情况
 - 将SNAT改为MASQUERADE即可
 - 对于ADSL宽带拨号连接,网络接口可写为 ppp+

[root@gw1~]# iptables -t nat -A POSTROUTING \
-s 192.168.4.0/24 -o eth1 -j SNAT --to-source 174.16.16.1




-j MASQUERADE





案例4:配置SNAT实现共享上网

- 1. 搭建内外网案例环境
- 2. 配置SNAT策略实现共享上网访问





表链结构及流程



默认的表、链构成

- 四个表: raw、mangle、nat、filter
- 五种规则链:
 - INPUT、OUTPUT、FORWARD、PREROUTING、 POSTROUTING



知识讲解



数据流向及匹配

• 规则链之间的顺序

- 入站: PREROUTING → INPUT

— 出站: OUTPUT → POSTROUTING

- 转发: PREROUTING → FORWARD → POSTROUTING





iptables命令格式

Tarena 达內科技

基本用法

- 指令组成
 - _ iptabls [-t 表名] 选项 [链名] [条件] [-j 目标操作]
- 注意事项/整体规律
 - 可以不指定表,默认为filter表
 - 可以不指定链,默认为对应表的所有链
 - 除非设置默认策略,否则必须指定匹配条件
 - 选项/链名/目标操作用大写字母,其余都小写

