## **NSD OPERATION DAY07**

1. 案例1: 配置GRE VPN

2. 案例2:创建PPTP VPN

3. 案例3:创建L2TP+IPSec VPN

4. 案例4: NTP时间同步

5. 案例5: pssh远程套件工具

## 1 案例1:配置GRE VPN

## 1.1 问题

本案例要求搭建一个GRE VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,要求如下:

- 启用内核模块ip\_gre
- 创建一个虚拟VPN隧道(10.10.10.0/24)
- 实现两台主机点到点的隧道通讯

## 1.2 方案

使用Ismod查看当前计算机已经加载的模块,使用modprobe加载Linux内核模块,使用modinfo可以查看内核模块的信息。

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-1所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 1 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0(关闭该网卡)
	eth3(201.1.2.10/24)
proxy	eth0(192.168.4.5/24)
	eth3(201.1.2.5/24)

Top




图-1

# 1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:启用GRE模块(client和proxy都需要操作,下面以client为例)

1) 查看计算机当前加载的模块

01. [root@client ~] # Ismod //显示模块列表

02. [root@client ~] # Ismod | grep ip\_gre //确定是否加载了gre模块

## 2)加载模块ip\_gre

01. [root@client ~] # modprobe ip\_gre

**Top** 

## 3) 查看模块信息

```
[root@client ~] # modinf o ip_gre
01.
02.
      filename:
                    /lib/modules/3.10.0-693.el7.x86 64/kernel/net/ipv4/ip gre.ko.xz
03.
       alias:
                  netdev-gretap0
04.
                  netdev-gre0
       alias:
05.
                  rtnl- link- gretap
       alias:
06.
      alias:
                  rtnl- link- gre
07.
      license:
                   GPL
08.
      rhelversion: 7.4
                    F37A 2BF90692F86E3A 8BD15
09.
      srcversion:
      depends:
                     ip_tunnel, gre
10.
11.
                   Υ
       intree:
12.
      v ermagic:
                     3.10.0-693.el7.x86_64 SMP mod_unload modversions
13.
      signer:
                   CentOS Linux kernel signing key
      sig_key:
14.
                    DA: 18: 7D: CA: 7D: BE: 53: AB: 05: BD: 13: BD: OC: 4E: 21: F4: 22: B6: A4: 9C
15.
      sig_hashalgo: sha256
16.
                    log_ecn_error: Log packets received with corrupted ECN (bool)
       parm:
17.
```

### 步骤二: Client主机创建VPN隧道

#### 1)创建隧道

```
01. [root@client ~] # ip tunnel add tun0 mode gre \
02. > remote 201.1.2.5 local 201.1.2.10

03. //ip tunnel add创建隧道(隧道名称为tun0),ip tunnel help可以查看帮助

04. //mode设置隧道使用gre模式

05. //local后面跟本机的IP地址,remote后面是与其他主机建立隧道的对方IP地址
```

## 2) 启用该隧道(类似与设置网卡up)

```
01. [root@client ~] # ip link show

02. [root@client ~] # ip link set tunO up //设置UP

03. [root@client ~] # ip link show
```

#### 2)为VPN配置隧道IP地址

```
01. [root@client ~] # ip addr add 10.10.10.10/24 peer 10.10.10.5/24 \
02. > dev tun0
03. //为隧道tun0设置本地IP地址 (10.10.10.10/24)
04. //隧道对面的主机IP的隧道IP为10.10.10.5/24
05. [root@client ~] # ip a s //查看IP地址
```

### 3)关闭防火墙

```
01. [root@client ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted
```

### 步骤三: Proxy主机创建VPN隧道

1)创建隧道

**Top** 

01. [root@proxy ~] # ~] # ip tunnel add tun0 mode gre \

```
      02. > remote 201.1.2.10 local 201.1.2.5

      03.  //ip tunnel add创建隧道 (隧道名称为tun0) , ip tunnel help可以查看帮助

      04.  //mode设置隧道使用gre模式

      05.  //local后面跟本机的IP地址 , remote后面是与其他主机建立隧道的对方IP地址
```

## 2) 启用该隧道(类似与设置网卡up)

```
01. [root@proxy ~] # ip link show
02. [root@proxy ~] # ip link set tun0 up //设置UP
03. [root@proxy ~] # ip link show
```

#### 2)为VPN配置隧道IP地址

```
01. [root@proxy ~] # ip addr add 10.10.10.5/24 peer 10.10.10.10/24 \
02. > dev tun0
03. //为隧道tun0设置本地IP地址 (10.10.10.5/24)
04. //隧道对面的主机IP的隧道IP为10.10.10.10/24
05. [root@proxy ~] # ip a s //查看IP地址
```

### 3)开启路由转发、关闭防火墙

```
01. [root@proxy ~] # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

02. [root@proxy ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted

#### 4)测试连通性

```
01. [root@client ~] # ping 10.10.10.5
```

02. [root@proxy ~] # ping 10.10.10.10

# 2 案例2:创建PPTP VPN

## 2.1 问题

本案例要求搭建一个PPTP VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,要求如下:

- 使用PPTP协议创建一个支持身份验证的隧道连接
- 使用MPPE对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池
- 客户端连接的用户名为jacob,密码为123456

## 2.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-2所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 2 主机列表

主机名	IP 地址	
windows 主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)	
proxy	eth0(192.168.4.5/24)	
	eth3(201.1.2.5/24)	

实验拓扑如图-2所示。




图-2

## 2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署VPN服务器

1)安装软件包(软件包参考Inmp\_soft)

```
O1. [root@proxy ~] # y um localinstall pptpd- 1.4.0- 2.el7.x86_64.rpm
O2. [root@proxy ~] # rpm - qc pptpd
O3. /etc/ppp/options.pptpd
O4. /etc/pptpd.conf
O5. /etc/sy sconf ig/pptpd
```

## 2)修改配置文件

```
O1 [root@proxy ~] # v im /etc/pptpd.conf
O2. ....
```

```
localip 201.1.2.5 //服务器本地IP
03.
    remoteip 192.168.3.1-50 //分配给客户端的IP池
04.
05.
    [root@proxy ~] # v im /etc/ppp/options.pptpd
06.
07.
    require- mppe- 128 //使用MPPE加密数据
    ms- dns 8.8.8.8 //DNS服务器
08.
09.
    [root@proxy ~] # vim /etc/ppp/chap-secrets //修改账户配置文件
10.
11.
    jacob
         * 123456 *
    //用户名 服务器标记 密码 客户端
12.
13.
14.
    [root@proxy~]#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward //开启路由转发
```

#### 3)启动服务

```
01. [root@proxy ~] # sy stemctl start pptpd
02. [root@proxy ~] # sy stemctl enable pptpd
03. [root@proxy ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted
```

#### 4)翻墙设置(非必需操作)

```
O1. [root@proxy ~] # iptables - t nat - A POSTROUTING - s 192.168.3.0/24 \
O2. > - j SNAT -- to- source 201.1.2.5
```

### 步骤二:客户端设置

启动一台Windows虚拟机,将虚拟机网卡桥接到public2,配置IP地址为201.1.2.20。

新建网络连接(具体操作如图-3所示),输入VPN服务器账户与密码(具体操作如图-4所示),连接VPN并测试网络连通性(如图-5所示)。



图-3

连接到工作区		<b>企 法推列工作区</b>	
		输入息的 Internet 服务提供商(ISF)提供的信息	
建入要连接的 Internet 地址		用产名(U):	jacob
网络管理员可提供此地	ts.	<b>衰弱(P)</b> :	•••••
MALE SEN LINE LAND	AL.		厂 显示字符(S)
	201.1.2.5	_	厂 记住此案码(水)
nternet 地址(I):	201.1.2.5	连接名称(N):	宽带连接
目标名称(E):	VPN 连接		
11000107(1)		◎ 厂 允许其他人他	用此连接(A)
		这个选项允许和	可以访问这台计算机的人使用此连接。

图-4 Top

C:\Users\Jacob>ping 201.1.2.5

C:\Users\Jacob>ping 192.168.4.5

图-5

## 3 案例3:创建L2TP+IPSec VPN

## 3.1 问题

本案例要求搭建一个L2TP+IPSec VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,具体要求如下:

- 使用L2TP协议创建一个支持身份验证与加密的隧道连接
- 使用IPSec对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池
- 客户端连接的用户名为: jacob, 密码为: 123456
- 预共享密钥为:randpass

## 3.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-3所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 3 主机列表

主机名	IP 地址
windows主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)
client(作为 vpn 服务器)	eth0(192.168.4.100/24)
	eth3(201.1.2.200/24)

实验拓扑如图-6所示。




图-6

## 3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署IPSec服务

1)安装软件包

01. [root@client ~] # y um - y install libreswan

#### 2)新建IPSec密钥验证配置文件

```
07.
     conn IDC- PSK- NAT
08.
        rightsubnet=vhost:%priv
                                       //允许建立的VPN虚拟网络
09.
        also=IDC-PSK-noNAT
10.
     conn IDC-PSK-noNAT
11.
                        //加密认证
12.
        authby = secret
13.
          ike=3des- sha1; modp1024
                                          //算法
          phase2alg=aes256-sha1; modp2048 //算法
14.
15.
        pfs=no
16.
        auto=add
17.
        key ingtries=3
18.
        rekey=no
19.
        ikelif etime=8h
20.
        key life=3h
21.
       ty pe=transport
22.
        left=201.1.2.200
                                     //重要,服务器本机的外网IP
23.
        leftprotoport=17/1701
24.
       right=%any
                                   //允许任何客户端连接
25.
        rightprotoport=17/%any
```

#### 3)创建IPSec预定义共享密钥

```
01. [root@client ~] # cat /etc/ipsec.secrets //仅查看,不要修改该文件
02. include /etc/ipsec.d/*.secrets
03.

04. [root@client ~] # v im /etc/ipsec.d/my pass.secrets //新建该文件
05. 201.1.2.200 %any: PSK "randpass" //randpass为密钥
```

#### 4)启动IPSec服务

```
[root@client ~] # systemctl start ipsec
01.
      [root@client ~] # netstat - ntulp | grep pluto
02.
              0 0 127.0.0.1: 4500
                                      0.0.0.0:*
03.
      udp
                                                     3148/pluto
             0 0 192.168.4.200:4500 0.0.0.0:*
04.
      udp
                                                       3148/pluto
             0 0 201.1.2.200:4500 0.0.0.0:*
05.
      udp
                                                      3148/pluto
             0 0 127.0.0.1: 500
                                      0.0.0.0:*
06.
     udp
                                                     3148/pluto
07.
             0 0 192.168.4.200:500 0.0.0.0:*
                                                      3148/pluto
     udp
08.
             0 0 201, 1, 2, 200; 500
                                       0.0.0.0:*
                                                      3148/pluto
     udp
09.
      udp6
              0 0::1:500
                                                  3148/pluto
```

#### 步骤二:部署XL2TP服务

1)安装软件包(软件包参考Inmp\_soft)

```
01. [root@client ~] # y um localinstall xl2tpd- 1.3.8-2.el7.x86_64.rpm
```

2) 修改xl2tp配置文件(修改3个配置文件的内容)

```
      01. [root@client ~] # vim /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf
      //修改主配置文件

      02. [global]
      03. . . . .
```

```
[ Ins default]
04.
05.
    ip range = 192.168.3.128 192.168.3.254 //分配给客户端的IP池
06.
    local ip = 201.1.2.200 //VPN服务器的IP地址
07.
08.
    [root@client ~] # v im /etc/ppp/options.xl2tpd //认证配置
09.
    require- mschap- v 2 //添加一行,强制要求认证
10.
           //注释或删除该行
11.
    #crtscts
    #lock //注释或删除该行
12.
13.
   root@client ~] # v im /etc/ppp/chap- secrets //修改密码文件
14.
   jacob * 123456 * //账户名称 服务器标记 密码 客户端IP
15.
```

#### 3)启动服务

```
01. [root@client ~] # sy stemctl start xl2tpd
02. [root@client ~] # netstat - ntulp | grep xl2tpd
03. udp 0 0 0.0.0.0: 1701 0.0.0.0: * 3580/xl2tpd
```

#### 4)设置路由转发,防火墙

```
O1. [root@client ~] # echo "1" > /proc/sy s/net/ipv 4/ip_forward
O2. [root@client ~] # firewall- cmd - - set- default- zone=trusted

Top
```

#### 5)翻墙设置(非必需操作)

- 01. [root@client ~] # iptables t nat A POSTROUTING s 192.168.3.0/24 \
- 02. > j SNAT -- to- source 201.1.2.200

#### 步骤二:客户端设置

启动一台Windows虚拟机,将虚拟机网卡桥接到public2,配置IP地址为201.1.2.20。

1. 新建网络连接(参考案例2),输入VPN服务器账户与密码(参考案例2)。

设置VPN连接的属性,预共享密钥是IPSec配置文件中填写的randpass,具体操作如图-7所示。




图-7

- 2. 设置Windows注册表(不修改注册表,连接VPN默认会报789错误),具体操作如下:
  - 单击"开始",单击"运行",键入"regedit",然后单击"确定"
  - 找到下面的注册表子项,然后单击它:
  - HKEY\_LOCAL\_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters
  - 在"编辑"菜单上,单击"新建"->"DWORD值"
  - 在"名称"框中,键入"ProhibitIpSec"

Top

- 在"数值数据"框中,键入"1",然后单击"确定"
- 退出注册表编辑器,然后重新启动计算机

连接VPN并测试网络连通性(参考案例2)。

## 4 案例4:NTP时间同步

### 4.1 问题

本案例要求搭建一个NTP服务器,为整个网络环境中的所有主机提供时间校准服务,具体要求如下:

- 部署一台NTP时间服务器
- 设置时间服务器上层与0.centos.pool.ntp.org同步
- 设置本地服务器层级数量为10
- 允许192.168.4.0/24网络的主机同步时间
- 客户端验证时间是否同步

## 4.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-4所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 4 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0 (192.168.4.100/24)
proxy	eth0(192.168.4.5/24) eth1(192.168.2.5/24)

实验拓扑如图-8所示。





图-8

Network Time Protocol (网络时间协议)采用的是分层设计,如图-9所示,Stratum层的总数限制在15以内(包括15)。



4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一:部署NTP服务

#### 1)安装软件包

```
01. [root@proxy ~] # y um - y install chrony
02. [root@proxy ~] # rpm - qc chrony //查看配置文件列表
03. /etc/chrony.conf
04. /etc/chrony.key s
05. ....
```

## 2)修改配置文件

```
01. [root@proxy ~] # cat /etc/chrony.conf
02. ....
03. server 0.centos.pool.ntp.org iburst //server用户客户端指向上层NTP服务器
04. allow 192.168.4.0/24 //允许那个IP或网络访问NTP
05. #deny 192.168.4.1 //拒绝那个IP或网络访问NTP
06. local stratum 10 //设置NTP服务器的层数量
07. ....
```

### 4)启动NTP服务

```
O1. [root@proxy ~] # sy stemctl restart chrony d
O2. [root@proxy ~] # sy stemctl enable chrony d
```

#### 5)设置防火墙

```
01. [root@proxy ~] # firewall- cmd - - set- def ault- zone=trusted
```

### 步骤二:配置客户端

1)安装软件包

```
01. [root@client ~] # y um - y install chrony
```

## 2) 修改配置文件

```
01. [root@client ~] # v im /etc/chrony.conf
```

02. server 192.168.4.5 iburst //设置与哪台服务器同步数据

03. //iburst参数设置重启服务后尽快同步时间

#### 3) 将客户端时间修改为错误的时间

```
O1. [root@client~]# date -s "hour:minute" //调整时间 (小时:分钟)
```

O2. [root@client ~] # date //查看修改后的时间

4) 重启chrony与服务器同步时间

Top

01. [root@client ~] # sy stemctl restart chrony d

#### 5) 确认时间是否已经同步

01. [root@client ~] # date

//多执行几次查看结果

# 5 案例5: pssh远程套件工具

## 5.1 问题

本案例要求使用pssh套件工具并发远程其他主机,具体要求如下:

- 使用密码批量、多并发远程其他主机
- 使用密钥批量、多并发远程其他主机
- 批量、多并发拷贝数据到其他主机
- 批量、多并发从其他主机下载数据到本机
- 批量、多并发杀死其他主机的进程

## 5.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-5所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 5 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0(192.168.4.100/24)
proxy	eth0 (192.168.4.5/24)
	eth1(192.168.2.5/24)
web1	eth1(192.168.2.100/24)
web2	eth1(192.168.2.200/24)

# 安装pssh后会提供如下命令:

/usr/bin/pnuke

/usr/bin/prsync

/usr/bin/pscp.pssh

/usr/bin/pslurp

/usr/bin/pssh

## 5.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:准备工作

1)安装软件包

01. [root@proxy ~] # rpm - ivh pssh- 2.3.1- 5.el7.noarch.rpm

## 2)修改/etc/hosts本地解析文件

01. cat /etc/hosts

02. ... ...

03. 192.168.2.100 host1

**Top** 

```
04. 192.168.2.200 host2
05. 192.168.4.100 host3
06. ......
```

#### 3)创建主机列表文件

```
01. [root@proxy ~] # cat /root/host.txt //每行一个用户名、IP或域名
02. ······
03. root@host1
04. host2
05. host3
06. ······
```

#### 步骤二:使用密码批量、多并发远程其他主机

### 1)语法格式

```
01. [root@proxy ~] # man pssh //通过man帮助查看工具选项的作用
02. pssh提供并发远程连接功能
         使用密码远程其他主机 (默认使用密钥)
03. - A
         将输出显示在屏幕
04.
   - i
05. - H
      设置需要连接的主机
06. - h
      设置主机列表文件
      设置并发数量
07. - p
                                                                     Top
         设置超时时间
08. - t
          设置标准输出信息保存的目录
09. - o dir
```

```
10. - e dir 设置错误输出信息保存的目录
```

11. - x 传递参数给ssh

2)使用密码远程多台主机执行命令,屏幕显示标准和错误输出信息

```
01. [root@proxy ~] # pssh - i - A - H 'host1 host2 host3' \
```

02. > - x '- o StrictHostKey Checking=no' echo hello

3)使用密码远程多台主机执行命令,不显示标准和错误输出信息,通过读取host.txt读取主机信息

01. [root@proxy ~] # pssh - A - h host.txt echo hello

#### 步骤三:使用密钥批量、多并发远程其他主机

1)生成密钥并发送密钥到其他主机

```
01. [root@proxy ~] # ssh- key gen - N '' - f /root/.ssh/id_rsa //非交互生成密钥文件
```

02. [root@proxy ~] # ssh- copy- id host1

03. [root@proxy  $\sim$ ] # ssh- copy- id host2

04. [root@proxy ~] # ssh- copy- id host3

2)使用密钥远程其他主机

<u>Top</u>

01. [root@proxy ~] # pssh - h host.txt echo hello

3)使用密钥远程其他主机,将标准输出信息写入到/tmp目录

[root@proxy ~] # pssh - h host.txt - o /tmp/ echo hello 01.

#### 步骤四:批量、多并发拷贝数据到其他主机

1)语法格式

- 01. [root@proxy ~] # man pscp.pssh //通过man帮助查看工具选项的作用
- 02. pscp. pssh提供并发拷贝文件功能
- 03. r 递归拷贝目录
- 04. 其他选项基本与pssh一致
- 2)将本地的/etc/hosts拷贝到远程主机的/tmp目录下
  - [root@proxy ~] # pscp.pssh h host.txt /etc/hosts / tmp
- 3)递归将本地的/etc目录拷贝到远程主机的/tmp目录下
  - [root@proxy ~] # pscp.pssh r h host.txt /etc /tmp

**Top** 

步骤五:批量、多并发从其他主机下载数据到本机

### 1)语法格式

01. [root@proxy ~] # man pslurp

//通过man帮助查看工具选项的作用

- 02. pslurp提供远程下载功能
- 03. 选项与pscp.pssh基本一致
- 2)将远程主机的/etc/passwd,拷贝到当前目录下,存放在对应IP下的pass文件中
  - 01. [root@proxy ~] # pslurp h host.txt /etc/passwd /pass

## 注意:最后的pass是文件名

3)将远程主机的/etc/passwd目录,拷贝到media下,存放在对应IP下的pass文件

01. [root@proxy ~] # pslurp - h host.txt - L /media /etc/passwd /pass

#### 步骤六:批量、多并发杀死其他主机的进程

1)语法格式

01. [root@proxy ~] # man pnuke

//通过man帮助查看工具选项的作用

- 02. pnuke提供远程杀死进程的功能
- 03. 选项与pssh基本一致

**Top** 

01. [root@proxy ~] # pnuke - h host.txt sleep

3)将远程主机上的test相关脚本都杀死 (如:test1,testtt,test2等等)

01. [root@proxy ~] # pnuke - h host.txt test

4)将远程主机上的test.sh脚本杀死

01. [root@proxy ~] # pnuke - h host.txt test.sh