NSD CLUSTER DAY02

1. 案例1: ipvsadm命令用法
 2. 案例2: 部署LVS-NAT集群
 3. 案例3: 部署LVS-DR集群

1 案例1: ipvsadm命令用法

1.1 问题

准备一台Linux服务器,安装ipvsadm软件包,练习使用ipvsadm命令,实现如下功能:

- 使用命令添加基于TCP一些的集群服务
- 在集群中添加若干台后端真实服务器
- 实现同一客户端访问,调度器分配固定服务器
- 会使用ipvsadm实现规则的增、删、改
- 保存ipvsadm规则

1.2 方案

安装ipvsadm软件包,关于ipvsadm的用法可以参考man ipvsadm资料。 常用ipvsadm命令语法格式如表-1及表-2所示。

表 - 1 ipvsadm命令选项

命令选项	含义
ipvsadm -A	添加虚拟服务器
ipvsadm -E	修改虚拟服务器
ipvsadm -D	删除虚拟服务器
ipvsadm -C	清空所有
ipvsadm -a	添加真实服务器
ipvsadm -e	修改真实服务器
ipvsadm -d	删除真实服务器
ipvsadm -L	查看 LVS 规则表
-s [rr wrr lc wlc]	指定集群算法

表 - 2 ipvsadm语法案例

命令	含义
ipvsadm -A -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]	添加虚拟服务器,协议为 tcp (-t)
Tpvsadm -A -t u 192,108,4,3:80 -s [异戊]	或者 udp (-u)
ipvsadm -E -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]	修改虚拟服务器 协议为tcp或udp
ipvsadm -D -t u 192.168.4.5:80	删除虚拟服务器 协议为tcp或udp
ipvsadm -C	清空所有
	添加真实服务器
ipvsadm -a -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m]	-g(DR 模式) ,
[-w 权重]	-i(隧道模式),
	-m(NAT 模式)
ipvsadm -e -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m]	修改真实服务器
[-w 权重]	19以来大阪力間
ipvsadm -d -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100	删除真实服务器
ipvsadm -Ln	查看 LVS 规则表

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:使用命令增、删、改LVS集群规则

1) 创建LVS虚拟集群服务器

```
01. [root@proxy ~] # y um - y install ipv sadm

02. [root@proxy ~] # ipv sadm - A - t 192.168.4.5:80 - s wrr

03. [root@proxy ~] # ipv sadm - Ln

04. IP Virtual Serv er version 1.2.1 (size=4096)

05. Prot LocalAddress: Port Scheduler Flags

06. -> RemoteAddress: Port Forward Weight ActiveConn InActConn

07. TCP 192.168.4.5:80 wrr
```

2)为集群添加若干real server

```
01.
       [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.2.100 - m - w 1
02.
       [root@proxy ~] # ipv sadm - Ln
03.
       IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
04.
       Prot LocalAddress: Port Scheduler Flags
05.
       - > RemoteAddress: Port
                                       Forward Weight ActiveConn InActConn
       TCP 192.168.4.5:80 wrr
06.
07.
       - > 192. 168. 2. 100: 80
                                     Masq 1 0
                                                         0
       [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.2.200 - m - w 2
08.
                                                                                  Top
       [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.2.201 - m - w 3
09.
10.
       [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.2.202 - m - w 4
```

3)修改集群服务器设置(修改调度器算法,将加权轮询修改为轮询)

```
01.
      [root@proxy ~] # ipv sadm - E - t 192.168.4.5:80 - s rr
02.
     [root@proxy ~] # ipv sadm - Ln
03.
      IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
04.
      Prot LocalAddress: Port Scheduler Flags
05.
      -> RemoteAddress: Port
                                  Forward Weight ActiveConn InActConn
06.
     TCP 192, 168, 4, 5; 80 rr
07.
     - > 192. 168. 2. 100: 80
                                Masq 1 0 0
08.
      - > 192. 168. 2. 200: 80
                                Masq 2 0
                                                 0
                                Masq 2 0 0
09.
      - > 192. 168. 2. 201: 80
                                Masq 1 0 0
10. -> 192.168.2.202:80
```

4)修改read server (将模式改为DR模式)

```
01. [root@proxy ~] # ipv sadm - e - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.2.202 - g
```

5)查看LVS状态

```
01. [root@proxy ~] # ipv sadm - Ln
```

6) 创建另一个集群

```
01. [root@proxy ~] # ipv sadm - A - t 192.168.4.5: 3306 - s lc

02. [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5: 3306 - r 192.168.2.100 - m

03. [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5: 3306 - r 192.168.2.200 - m
```

6)保存所有规则

```
01. [root@proxy \sim] # ipv sadm- save - n > /etc/sy sconf ig/ipv sadm
```

7)清空所有规则 <u>Top</u>

2 案例2: 部署LVS-NAT集群

2.1 问题

使用LVS实现NAT模式的集群调度服务器,为用户提供Web服务:

- 集群对外公网IP地址为192.168.4.5
- 调度器内网IP地址为192.168.2.5
- 真实Web服务器地址分别为192.168.2.100、192.168.2.200
- 使用加权轮询调度算法,真实服务器权重分别为1和2

2.2 方案

实验拓扑结构主机配置细节如表-3所示。

主机名	IP 地址
client	eth0:192.168.4.100
proxy	eth0:192.168.4.5
	eth1:192.168.2.5
web1	eth1:192.168.2.100
	网关:192.168.2.5
web2	eth1:192.168.2.200
	网关:192.168.2.5

使用4台虚拟机,1台作为Director调度器、2台作为Real Server、1台客户端,拓扑结构如图-1所示。




图-1

2.3 步骤

<u>Top</u>

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置基础环境

1)设置Web服务器(以web1为例)

```
01. [root@web1 \sim] # y um - y install httpd
02. [root@web1 \sim] # echo "192.168.2.100" > /v ar/www/html/index.html
```

2)启动Web服务器软件

```
01. [root@web1~] # sy stemctl restart httpd
```

3)关闭防火墙与SELinux

```
O1. [root@web1 ~] # sy stmctl stop firewalld
O2. [root@web1 ~] # setenforce O
```

步骤三:部署LVS-NAT模式调度器

1)确认调度器的路由转发功能(如果已经开启,可以忽略)

```
01. [root@proxy ~] # echo 1 > /proc/sy s/net/ipv 4/ip_forward
02. [root@proxy ~] # cat /proc/sy s/net/ipv 4/ip_forward
03. 1
04.
05. [root@proxy ~] # echo "net.ipv 4.ip_forward = 1" >> /etc/sy sctl.conf
06. #修改配置文件,设置永久规则
```

2) 创建集群服务器

```
01. [root@proxy ~] # y um - y install ipv sadm
02. [root@proxy ~] # ipv sadm - A - t 192.168.4.5: 80 - s wrr
```

2)添加真实服务器

3) 查看规则列表,并保存规则

```
01. [root@proxy ~] # ipv sadm - Ln
02. [root@proxy ~] # ipv sadm - save - n > /etc/sy sconf ig/ipv sadm
```

步骤四:客户端测试

客户端使用curl命令反复连接http://192.168.4.5,查看访问的页面是否会轮询到不同的后端真实服务器。

3 案例3: 部署LVS-DR集群

3.1 问题

使用LVS实现DR模式的集群调度服务器,为用户提供Web服务:

- 路由器对外公网IP地址为202.114.106.20
- 路由器内网IP地址为192.168.0.254
- 路由是需要设置SNAT及DNAT功能
- LVS调度器真实IP地址为192.168.0.10
- LVS调度器VIP地址设置为192.168.0.253
- 真实Web服务器地址分别为192.168.0.1、192.168.0.2
- 使用加权轮询调度算法,真实服务器权重与其IP地址末尾数一致

3.2 方案

使用4台虚拟机,1台作为客户端、1台作为Director调度器、2台作为Real Server、,拓扑结构如图-2所示。实验拓扑结构主机配置细节如表-4所示。




图-2

表-4

主机名	网络配置
client	eth0:192.168.4.100/24
proxy	eth0:192.168.4.5/24
Web1	eth0:192.168.4.10/24
	lo:0(192.168.4.5/32)
	注意子网掩码必须是 32
	临时关闭 eth1 等其他网卡
Web2	eth0:192.168.4.10/24
	lo:0(192.168.4.5/32)
	注意子网掩码必须是 32
	临时关闭 eth1 等其他网卡

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

说明:VIP是对客户端提供服务的IP地址,RIP是后端服务器的真实IP地址,DIP是调度器与后端服务器通信的IP地址(DIP必须配置在虚拟接口)。

步骤一:配置实验网络环境

1)设置Proxy代理服务器的VIP和DIP

注意:为了防止冲突, VIP必须要配置在网卡的虚拟接口!!!

调度器使用DIP与RIP通信,否则会出现192.168.4.5与192.168.4.5通信。

```
01.
      [root@proxy ~] # cd /etc/sy sconfig/network- scripts/
02.
      [root@proxy ~] # cp if cf g- ethO{ ,:0}
03.
      [root@proxy ~] # v im if cf g- eth0
04.
      TYPE=Ethernet
05.
      BOOT PROTO=none
06.
      NAME=eth0
07.
      DEVICE=eth0
08.
      ONBOOT=y es
09.
      IPA DDR=192.168.4.15
      PREFIX=24
10.
11.
      [root@proxy ~] # v im if cfg- eth0: 0
12.
      TYPE=Ethernet
      BOOTPROTO=none
13.
14.
      DEFROUT E=y es
      NAME=eth0:0
15.
      DEVICE=eth0: 0
16.
17.
      ONBOOT=yes
      IPA DDR=192.168.4.5
18.
                                                                                Top
19.
      PREFIX=24
20.
      [root@proxy ~] # systemctl restart network
```

2)设置Web1服务器网络参数

```
01. [root@web1 ~] # nmcli connection modify eth0 ipv 4. method manual \
02. ipv 4. addresses 192. 168. 4. 10/24 connection. autoconnect y es
03. [root@web1 ~] # nmcli connection up eth0
```

接下来给web1配置VIP地址

注意:这里的子网掩码必须是32(也就是全255),网络地址与IP地址一样,广播地址与IP地址也一样。

```
01.
      [root@web1~] # cd /etc/sy sconfig/network- scripts/
02.
      [root@web1~] # cp if cf g- lo{,:0}
03.
      [root@web1~]#vimifcfg-lo:0
04.
      DEVICE=10:0
05.
      IPA DDR=192, 168, 4, 5
06.
      NET MA SK=255. 255. 255. 255
07.
      NETWORK=192, 168, 4, 5
      BROADCA ST=192.168.4.5
08.
09.
      ONBOOT=yes
10.
      NAME=Io:0
```

注意:这里因为web1也配置与代理一样的VIP地址,默认肯定会出现地址冲突。

写入这四行的主要目的就是访问192.168.4.5的数据包,只有调度器会响应,其他主机都不做任何响应。

```
01.
     [root@web1 ~] # v im /etc/sy sctl.conf
02.
     #手动写入如下4行内容
03.
     net.ipv 4.conf.all.arp_ignore = 1
04.
     net.ipv 4.conf.lo.arp_ignore = 1
05.
     net.ipv 4.conf.lo.arp_announce = 2
06.
     net.ipv 4.conf.all.arp_announce = 2
07.
     #当有arp广播问谁是192.168.4.5时,本机忽略该ARP广播,不做任何回应
     #本机不要向外宣告自己的lo回环地址是192.168.4.5
08.
```

```
01. [root@web1 ~] # sy stemctl restart network

02. [root@web1 ~] # if down eth1

03. [root@web1 ~] # if config

04. [root@web1 ~] # sy stemctl stop firewalld

05. [root@web1 ~] # setenforce 0
```

3)设置Web2服务器网络参数

```
[ root@web2 ~] # nmcli connection modify eth0 ipv 4. method manual \
ipv 4. addresses 192. 168. 4. 20/24 connection. autoconnect y es
[ root@web2 ~] # nmcli connection up eth0
```

接下来给web2配置VIP地址

注意:这里的子网掩码必须是32(也就是全255),网络地址与IP地址一样,广播地址与IP地址也一样。

```
01.
      [root@web2 ~] # cd /etc/sy sconfig/network- scripts/
02.
      [root@web2 ~] # cp if cf g- lo{,:0}
03.
      [root@web2 ~] # v im if cf g- lo: 0
04.
       DEVICE=Io: 0
05.
       IPA DDR=192, 168, 4, 5
06.
       NET MA SK=255, 255, 255, 255
07.
      NETWORK=192.168.4.5
      BROADCA ST = 192.168.4.5
08.
09.
      ONBOOT=y es
10.
       NAME=Io:0
```

注意:这里因为web2也配置与代理一样的VIP地址,默认肯定会出现地址冲突。

写入这四行的主要目的就是访问192.168.4.5的数据包,只有调度器会响应,其他主机都不做任何响应。

```
01. [root@web2 ~] # vim /etc/sy sctl.conf
02. #手动写入如下4行内容
03. net.ipv 4.conf.all.arp_ignore = 1
04. net.ipv 4.conf.lo.arp_ignore = 1
05. net.ipv 4.conf.lo.arp_announce = 2
06. net.ipv 4.conf.all.arp_announce = 2
```

- 07. #当有arp广播问谁是192.168.4.5时,本机忽略该ARP广播,不做任何回应
- 08. #本机不要向外宣告自己的Io回环地址是192.168.4.5

重启网络服务,设置防火墙与SELinux

```
01. [root@web2 ~] # sy stemctl restart network

02. [root@web2 ~] # if down eth1
```

03. [root@web2 ~] # if config

04. [root@web2 ~] # sy stemctl stop firewalld

05. [root@web2 ~] # setenforce 0

步骤二:配置实验网络环境

1) 自定义Web页面

```
    01. [root@web1 ~] # y um - y install httpd
    02. [root@web1 ~] # echo "192.168.4.10" > /v ar/www/html/index.html
    03. [root@web2 ~] # y um - y install httpd
    04. [root@web2 ~] # echo "192.168.4.20" > /v ar/www/html/index.html
```

2)启动Web服务器软件

```
    01. [root@web1 ~] # sy stemctl start httpd; sy stemctl enable httpd
    02. [root@web2 ~] # sy stemctl start httpd; sy stemctl enable httpd
```

步骤三:proxy调度器安装软件并部署LVS-DR模式调度器

1)安装软件(如果已经安装,此步骤可以忽略)

```
01. [root@proxy Packages] # y um - y install ipv sadm
```

2)清理之前实验的规则,创建新的集群服务器规则

```
      01. [root@proxy ~] # ipv sadm - C
      #清空所有规则

      02. [root@proxy ~] # ipv sadm - A - t 192.168.4.5: 80 - s wrr
```

3)添加真实服务器(-q参数设置LVS工作模式为DR模式)

```
01. [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.4.10 - g - w 1
02. [root@proxy ~] # ipv sadm - a - t 192.168.4.5:80 - r 192.168.4.20 - g - w 1
```

4) 查看规则列表,并保存规则

```
01. [root@proxy ~] # ipv sadm – Ln
02. [root@proxy ~] # ipv sadm- save - n > /etc/sy sconf ig/ipv sadm
```

步骤四:客户端测试

客户端使用curl命令反复连接http://192.168.4.5, 查看访问的页面是否会轮询到不同的后端真实服务器。

扩展知识:默认LVS不带健康检查功能,需要自己手动编写动态检测脚本,实现该功能:(参考脚本如下,仅供参考)

```
01.
      [root@proxy ~] # v im check.sh
02.
      #! /bin/bash
       VIP=192.168.4.5:80
03.
04.
      RIP1=192.168.4.10
05.
      RIP2=192.168.4.20
06.
      while:
07.
08.
      for IP in $RIP1 $RIP2
09.
       do
10.
              curl - s http://$IP &>/dev/vnull
11.
       web stat=$?
12.
              ipv sadm - Ln | grep - q $IP
              web_in_lvs=$?
13.
14.
           if [ $web_stat - ne 0 - a $web_in_lvs - eq 0]; then
15.
                 ipv sadm - d - t $VIP - r $IP
16.
           elif [ $web_stat - eq 0 - a $web_in_lvs - ne 0]; then
                 ipv sadm - a - t $VIP - r $IP
17.
              fi
18.
19.
         done
20.
         sleep 1
                                                                                   Top
21.
       done
```