错误分类

错误一般可分为两种:

- 语法错误: 又称解析错误(语法分析器检查到的错误)
- 异常: 在运行时检测到的错误(程序的语法是正确的)

内置异常

• 查看内置异常

import builtins

print(dir(builtins))

处理异常

try ... except ...

- 如果在执行 try 子句时没有异常发生,则不会执行 except 子句
- 如果 try 子句发生了异常,则跳过该子句中剩下的部分,执行 except 子句
- 如果 except 子句没有指定异常类型,则可以处理 try 中的所有异常类型
- 如果 except 子句指定了异常类型,则只能处理对应的异常类型(指定 多个异常类型时,可以用元组来表示)
- 如果一个异常没有与任何的 except 匹配,则报错

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

    except:
        print('try中发生异常')

div(2, 1)
    div(2, 0)
    div('2', 2)
```

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

except ZeroDivisionError:
        print('try中发生了除数为0的异常')

except TypeError:
        print('try中发生了类型异常')
```

```
div(2, 1)
div(2, 0)
div('2', 2)
```

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

except (ZeroDivisionError, TypeError):
        print('try中发生了除数为0的异常或者类型异常')

div(2, 1)
div(2, 0)
div('2', 2)
```

try ... except ... 嵌套

• 如果一个异常没有与任何的 except 匹配,那么这个异常将会传递给上 层的 try 中

try ... except ... else ...

- else 子句必须放在所有的 except 子句之后
- else 子句将在 try 子句没有发生任何异常的时候执行

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

except ZeroDivisionError:
        print('try中发生了除数为0的异常')

except:
        print('发生了除0以外的异常')

else:
        print('try中没有异常')
```

```
div(2, 1)
div(2, 0)
div('2', 2)
```

```
try ... except ... as ...
```

• as 后面为异常实例对象的名称

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

# e: ZeroDivisionError('division by zero')
    except ZeroDivisionError as e:
        print(isinstance(e, ZeroDivisionError))
        print(e)
        print(ZeroDivisionError('division by zero'))
div(2, 0)
```

try ... finally ...

- finally 子句将作为 try 语句结束前的最后一项任务被执行
- 不论 try 语句是否产生了异常都会被执行

• 如果 finally 子句中包含一个 return 语句,则返回值将来自 finally 子句中的 return 语句的返回值,而非来自 try 子句中的 return 语句的返回值

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

    finally:
        print("执行finally子句")
```

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

except:
        print('try中发生异常')

finally:
        print("执行finally子句")
```

```
def return_num():
    try:
        return 1

    finally:
        return 2

print(return_num())
```

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

except:
        print('except在发生异常时执行')

else:
        print('else在没有异常时执行')

finally:
        print('finally在任何情况下都会被执行')

div(2, 1)
div(2, 0)
```

抛出异常

- raise 语句可以主动的抛出异常
- raise 后面可以是 异常实例 / 异常类 / 没有内容

```
def div(a, b):
    if b == 0:
        raise ZeroDivisionError('除数为0')

    c = a / b
    print(f"{a} / {b} = {c}")

div(2, 1)
    div(2, 0)
```

```
def div(a, b):
    if b == 0:
        raise ZeroDivisionError

c = a / b
    print(f"{a} / {b} = {c}")

div(2, 1)
    div(2, 0)
```

```
def div(a, b):
    if b == 0:
        raise

    c = a / b
    print(f"{a} / {b} = {c}")

div(2, 1)
    div(2, 0)
```

自定义异常

• 自定义的异常类通常需要直接或间接的继承 Exception 类

```
class MyError:
    def __init__(self, message):
        self.message = message

def __str__(self):
        return str(self.message)

class MyError2(Exception):
    def __init__(self, message):
        self.message = message

print(MyError("发生了一个异常"))
print(MyError2("发生了一个异常"))
```

assert 断言

- assert 用于判断一个表达式,在表达式为 False 的时候触发 AssertionError 异常
- assert expression 等价于 if not expression: raise AssertionError
- assert expression [, arguments] 等价于: if not expression: raise AssertionError(arguments)

```
num = int(input("请输入一个整数: "))
assert num != 1
print("断言条件为True, 用户没有输入1")
```

```
num = int(input("请输入一个整数: "))
assert num != 1, "用户不能输入1"
print("断言条件为True, 用户没有输入1")
```

traceback.print_exc() 和 traceback.format_exc()

二者区别:

- traceback.format exc() 返回字符串
- traceback.print_exc() 无返回值,直接输出

```
import traceback

def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

    except:
        traceback.print_exc()
        print(res := traceback.format_exc())
        print(type(res))
```