
Informationstechnik (IT)

Mittwoch, 28. September 2022 09:20

Was versteht man unter Informationstechnik?

Alle Arten von Information werden in Zahlenform verarbeitet, gespeichert oder übertragen. (FRÜHER: EDV)



Arten von Informationen:

Umwandlung des Analogsignals in Zahlen (A/D-Wandler) -> großer Speicherbedarf Audio-Information:

Sprache (Telefonie VoIP, Internettelefonie ...)

Musik (.wav, .mp3 ...)

Steuern der Instrumente (WAVETABLE) mit Noten -> wenig Speicherbedarf

Musik (.midi ...)

Bild / Videoinformation: Pixeltechnik Umwandlung des Bildes durch erfassen der einzelnen Punkte

(Auflösung) und der Farbe (Farbtiefe) (A/D-Wandung) ->

großer Speicherbedarf (.tif .bmp .jpg ...)

Vektorgraphik Erfassen der Eckpunkte und der Verbindung zwischen de Punkten

(Linie, Bogen etc.) -> wenig Speicherbedarf

Text-Information: Umwandlung der analogen Zeichen in digitale Information (8 bit je

Zeichen)

Die Zuordnung der Zeichen zu einem Binärcode.

Dec	Bin	Bex	Char	Dec	Bin	Bex	Char	Dec	Bin	Box	Char	Dec	Bin	Hex	Char
0	0000 0000	90	(NUL)	32	0010 0000	20	прасе	64	0100 0000	40		96	0110 0000	60	
1.	0000 0001	01	[308]	33	0010 0001	21	,	65	0100 0001	41	х.	97	0110 0001	61	
2	0000 0010	92	(STX)	34	0010 0010	22		66	0100 0010	42	8	28	0110 0010	62	b
3	0000 0011	93	[RTX]	35	0010 0011	23		67	0100 0011	43	c	99	0110 0011	63	6
4	0000 0100	94	[202]	36	0010 0100	24	8	68	0100 0100	44	9		0110 0100	64	d
5	0000 0101	05	[ENG]	37	0010 0101	25		69	0100 0101	45		101	0110 0101	65	
6	0000 0110	96	[ACK]	38	0010 0110	26	4	70	0100 0110	46	*		0110 0110	66	4
7	0000 0111	07	[885.]	39	0010 0111	27		71	0100 0111	47	G	103	0110 0111	67	g
	0000 1000	as:	[88]	4.0	00101000	28	4	72	0100 1000	48	*	104	0110 1000	68	h
9	0000 1001	99	[TAB]	41	0010 1001	29	3	73	0109 1001	49	1		0110 1001	69	1
10	0000 1010	G.R.	[18]	42	90101010	28	*	74	0100 1010	48.	3		0110 1010	68	5
11	0900 1911	OB.	[32]	43	0010 1011	2.0	*	75	0100 1011	415	ĸ		0110 1011	68	k
12	0000 1100	OC.	[FF]	44	9010 1100	2C		76	0100 1100	4C	L		0110 1100	60	1
13	0000 1101	ØD.	[CR]	45	0010 1101	2D	-	77	0100 1101	40	н		0110 1101	60	*
14	0000 1110	OIL	[90]	46	0010 1110	28		70	0100 1110	48	N		0110 1110	GE	n
1.5	0000 1111	G.F.	[181]	47	0010 1111	28.	/	79	0100 1111	48	0		0110 1111	68	0
16	0001 0000	10	(DLH)		0011 0000	30	0	60	0101 0000	50	F		0111 0000	70	p
17	0001 0001	11	[DC1]		0011 0001	31	1	81	0101 0001	51	0		0111 0001	71	q
18	0901 0910	12	[DC2]		0011 0010	32	2	62	0101 0010	52	18		0111 0010	72	E
19	0001 0011	13	[BC3]		0011 0011	33	3	83	0101 0011	53		115	0111 0011	73	
20	0001 0100	14	[DO4]		0011 0100	34	4	84	0101 0100	54	7		0111 0100	74	
21	0001 0101	15	[NAK]		9011 9101	35	5	65	0101 0101	55	0		0111 0101	75	ш
22	0001 0110	16	[8936]		0011 0110	36		86	0101 0110	54	¥		0111 0110	76	v
23	0001 0111	17	[120]		0011 0111	37	7	67	0101 0111	57	w		0111 0111	77	w
24	0001 1000	18		56	0011 1000	36		88	0101 1000	58	x		0111 1000	78	*
25	0001 1001	19	[HH]	57	0011 1001	39	9	69	0101 1001	59	Ŧ		0111 1001	79	У
26	0001 1010	1.8.	[308]	58	0011 1010	38		90	0101 1010	SA.	z		0111 1010	78.	*
27	0901 1011	18	(MSC)	59	0011 1011	36	r	91	01011011	58	Ę		0111 1011	75	1
28	0001 1100	ıc	[FS]	60	9011 1109	эс	<	92	0101 1100	5C	١.		0111 1100	7C	1
29	0001 1101	10	[GB]	61	0011 1101	30	-	93	0101 1101	50	1		0111 1101	70)
30	0001 1110	18	[95]	62	0011 1110	38	>	94	0101 1110	58			0111 1110	78	-
31.	0001 1111	18	[48]	63	0011 1111	38.	7	95	0101 1111	SØ.	-	127	0111 1111	7F	[DEL]

Zahlen-Information:

Lösen Sie die folgenden Aufgaben:

1. Wandeln Sie den Binärcode in eine Dezimalzahl um

a. 0000 0010 ___2_ b. 0000 1010 ___10___ c. 0010 0011 ___

d. 1011 0111 __

1. Wandeln Sie die Dezimalzahlen in Binärcode um

	8	0000 1000
а.	15	0000 1111

b. 81

c. 155

d. 213


e. 247

Informationstechnik (IT)

Mittwoch, 28. September 2022 09:20

Was versteht man unter Informationstechnik?

Alle Arten von Information werden in Zahlenform verarbeitet, gespeichert oder übertragen. (FRÜHER: EDV)



Arten von Informationen:

Audio-Information: Umwandlung des Analogsignals in Zahlen (A/D-Wandler) -> großer Speicherbedarf

Sprache (Telefonie VoIP, Internettelefonie ...)

Musik (.wav, .mp3 ...)

Steuern der Instrumente (WAVETABLE) mit Noten -> wenig Speicherbedarf

Musik (.midi ...)

Bild / Videoinformation: Pixeltechnik Umwandlung des Bildes durch erfassen der einzelnen Punkte

(Auflösung) und der Farbe (Farbtiefe) (A/D-Wandung) ->

großer Speicherbedarf (.tif .bmp .jpg ...)

Vektorgraphik Erfassen der Eckpunkte und der Verbindung zwischen de Punkten

(Linie, Bogen etc.) -> wenig Speicherbedarf

Text-Information: Umwandlung der analogen Zeichen in digitale Information (8 bit je

Zeichen)

Die Zuordnung der Zeichen zu einem Binärcode.

Dec	Bin	Sex	Char	Dec	Bin	Bex	Char	Dec	Bin	Box	Char	Dec	Bin	Hex	Char
0	0000 0000	00	(NUL)	32	0010 0000	20	прасе	64	0100 0000	40		96	0110 0000	60	
1.	0000 0001	01	[308]	33	0010 0001	21	,	65	0100 0001	41	х.	97	0110 0001	61	
2	0000 0010	92	(97X)	34	0010 0010	22		66	0100 0010	42	8	28	0110 0010	62	b
3	0000 0011	93	[RTX]	35	0010 0011	23		67	0100 0011	43	c	99	0110 0011	63	G.
4	0000 0100	94	[807]	36	0010 0100	24	8	68	0100 0100	44	0	100	0110 0100	64	d
5	0000 0101	05	[RMQ]	37	0010 0101	25		69	0100 0101	45		101	0110 0101	65	
6	0000 0110	06		38	0010 0110	26	4	70	0100 0110	46	*			66	
7	0000 0111	07	[885]	39	0010 0111	27		71	0100 0111	47	G	103	0110 0111	67	g
	0000 1000	as:	[88]	4.0	00101000	28	4	72	0100 1000	48	*	104	0110 1000	68	h
,	0000 1001	09	[TAD]	41	00101001	29	3	73	0109 1001	4.9	1	105	0110 1001	69	1
10	0000 1010	G.R.	[18]	42	90101010	28		74	0100 1010	48.	3	106	0110 1010	68.	5
11	0900 1911	0B	[A5]	43	0010 1011	2.0	*	75	0100 1011	415	ĸ		0110 1011	68	k
12	0000 1100	0C	[FF]	44	0010 1100	2C		76	0100 1100	4C	L	100	0110 1100	60	1
13	0000 1101	@D	[CR]	45	0010 1101	50	-	77	0100 1101	40	н		0110 1101	60	*
14	0000 1110	OIL	[90]	46	0010 1110	28		70	0100 1110	488	N	110	0110 1110	GE	n
1.5	0000 1111	Q.P.	[81]	47	0010 1111	28	/	79	0100 1111	48	0		0110 1111	68	0
16	0001 0000	10	(DLAI)	48	0011 0000	30	0	80	0101 0000	50	F	112	0111 0000	70	p
1.7	0001 0001	11	[DC1]	49	0011 0001	31	1	81	0101 0001	51	0		0111 0001	71	q
18	0901 0910	12	[DC2]	50	0011 0010	32	2	62	0101 0010	52	8	114	0111 0010	72	E
19	0001 0011	13	[BC3]		0011 0011	33	3	83	0101 0011	53			0111 0011	73	
20	0001 0100	14	[904]	52	0011 0100	34	4	84	0101 0100	54	7	116	0111 0100	74	
21	0001 0101	15	[NAK]		0011 0101	35	5	65	0101 0101	55	0		0111 0101	75	13.
22	0001 0110	16	[899]		0011 0110	36	6	86	0101 0110	54	¥		0111 0110	76	v
23	0001 0111	17	[129]		0011 0111	37	7	67	0101 0111	57	w	119	0111 0111	77	w
24	0001 1000	18	[CMI]		0011 1000	38		88	0101 1000	58	x		0111 1000	78	*
25	0001 1001	19	[IEM]	57	0011 1001	39	9	69	0101 1001	59	Ŧ	121	0111 1001	79	y
26	0001 1010	1.8	[300]	58	0011 1010	3A		90	0101 1010	SA.	2		0111 1010	78.	*
27	0901 1911	18	(BSC)	59	0011 1011	36	r	91	01011011	58	Ę.	123	0111 1011	78	1
28	0001 1100	ıc	[FS]	60	0011 1100	эс	<	92	0101 1100	5C	١.		0111 1100	7C	1
29	0001 1101	10	[GB]	61.	0011 1101	30	-	93	0101 1101	50	1	125	0111 1101	75)
30	0001 1110	12	[95]	62	0011 1110	38	>	94	0101 1110	58			0111 1110	78	-
31.	0901 1111	18	[30]	63	0011 1111	38	7	95	0101 1111	SØ.	-	127	0151 1151	78	[DEL]

Zahlen-Information:

Siehe IT-Technik

Lösen Sie die folgenden Aufgaben:

1. Wandeln Sie den Binärcode in eine Dezimalzahl um

a. 0000 0010 ___2___ b. 0000 1010 ___10___

c. 0010 0011 ___35____

d. 1011 0111 ___183___

2. Wandeln Sie die Dezimalzahlen in Binärcode um

8	0000 1000
15	0000 1111
81	0101 0001
155	1001 1011
213	1101 0101
0.47	1111 0111

Begriffe und Strukturen der IT

Montag, 24. Oktober 2022 09:15

Fachbegriffe und Fachsprache sind die Grundlage , um über Technologie sprechen zu können, ohne dass Missverständnisse auftreten.

Grundlegende Begriffe der Netzwerktechnik:

Endgeräte:

Computer (hosts), an denen Informationen von/für Personen (Benutzer=User) aus- bzw. eingegeben, gespeichert, berechnet oder zur Verfügung gestellt werden.




Netzwerkkomponenten:

Geräte, über die das Informationssignal vom sendenden Endgerät zum Zielendgerät übertragen wird. Das Netzwerksignal (Funk, Licht, elektrische Spannung) wird Regeneriert und zu Ziel weitergeleitet.



Medien:


Material, über welches das Informationssignal übertragen wird (Datenleitung, Luft)



Netzwerkstrukturen:

LAN (local area network):


LAN (local area network): Ist das Datennetz, über das die Endgeräte typischerweise angebunden werden. Die Ausdehnung des Netzes erstreckt sich maximal über wenige Kilometer (ca. 2km). Als Technologie wird überwiegend der Ethernet-Standard (IEEE802.3) oder der WLAN-Standard (IEEE802.11) verwendet. Als Netzwerkkomponente im Ethernet wird in einer Sterntopologie des Mediums (Leitungen) ein Ethernet-Switch verwendet, im WLAN (Funknetz) ein AccessPoint.




Darstellung der Medien im Packettracer:



Physische Topologien:









WAN (wide area network):


Ist das Datennetz, über das die **Endgeräte** über Große Entfernungen (SmartPhone über "mobile Daten") angebunden und **LANs** miteinander verbunden werden. Die Ausdehnung des Netzes erstreckt sich maximal über Länder und Kontinente zu einem globalen Netz. Als Technologie wird überwiegend Netzwerktechnik mit Glasfasermedien oder das Telefonnetz verwendet.





Intranet - Extranet - Internet



Donnerstag, 27. Oktober 2022 11:16







OSI Schicht 7 - Anwendungsschicht

OSI Schicht 4 - Transportschicht


OSI Schicht 3 - Vermittlungsschicht

OSI Schicht 2 - Sicherungsschicht

OSI Schicht 1 - Bitübertragungsschicht


Medien der Datentechnik

Mittwoch, 7. Dezember 2022



Überblick "strukturierte Verkabelung" im LAN

EN 50173




Primärer Verkabelungsbereich (Gebäudeverkabelung)

Sekundärer Verkabelungsbereich (Gebäude- Steigbereich)

Tertiärer Verkabelungsbereich (Etagenebene)

Link im Verkabelungsbereich



ACHTUNG !!!!!!!!!!!

Der Passive Verkabelungsbereich sollte dienstneutral sein – es lassen sich unterschiedliche Techniken betreiben

z.B. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, ISDN, ATM ...

Permanent Link: zwischen Dose und Patchfeld

(max. 90 m nach EN 50173)


active Link: zwischen Rechner und Switch

(max. 100 m nach EN 50173)

EIA/TIA 568	ISO/IEC 11801	EN 50173	max. Frequenz	Impedanz	Anwendung
Cat. 1	-	-	0,3 3,4 kHz	100 Ohm	analoge Sprachübertragung
-	-	Class A	100 kHz	100 Ohm	analoge Sprachübertragung
Cat. 2	-	Class B	1 MHz	100 Ohm	ISDN
Cat. 3	-	Class C	16 MHz	100 Ohm	10Base-T, 100Base-T4, ISDN, analoges Telefon
Cat. 4	-	-	20 MHz	100 Ohm	16 MBit Token Ring
IBM Typ 1/9			20 MHz	150 Ohm	4 und 16 MBit Token Ring
Cat. 5	Cat. 5	Class D	100 MHz	100 Ohm	100Base-TX, SONET, SOH
Cat. 5e	Cat. 5e	Class D	100 MHz	100 Ohm	1GBase-T
Cat. 6	Cat. 6	Class E	250 MHz	100 Ohm	1GBase-T, 155-MBit-ATM, 622-MBit-ATM
Cat. 6A	Cat. 6 _A	$Class \: E_A$	500 MHz	100 Ohm	10GBase-T (bis 100 Meter)
-	Cat. 7	Class F	600 MHz	100 Ohm	10GBase-T (bis 100 Meter)
-	Cat. 7 _A	Class F _A	$1000 \mathrm{MHz}$	100 Ohm	10GBase-T, 40GBase-T und 100GBase-T (eingeschränkt)
Cat 8.1/8.2		Class G	2000 MHz	100 Ohm	25GBASE-T und 40GBASE-T ISO/IEC 11801 3. Ausgabe

Aus <a href="https:/</de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel">https:/</de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel

Netzwerkdose anschließen bzw. verkabeln, auflegen & patchen // CAT 7 Kabel an CAT 6a Dose!



COATING = Ummantelung: Kunstoffmantel zur Abdunkelung und zum

Vorteile von LWL/GF-Technik (Lichtwellenleiter/Glasfaser)

- Keine Störung durch elektromagnetische Wellen sehr gutes EMV (elektro-magnetische-Verträglichkeit) Verhalten (Stört keine anderen Techniken und wird von anderen Techniken nicht gestört)
- Gilt als **abhörsicher** (Signale können nicht unbemerkt ausgelesen werden)
- Höhere Bandbreite des Mediums = hohe Übertragungsraten möglich (bis über 1Tbit/s
- Höhere Reichweiten des Mediums (lange unverstärkte Übertragungsstrecken bis 100km möglich = niedrige Dämpfung)
- zukunftssicher
- Galvanische Trennung von Sender und Empfänger (Erdung)
- Weniger Raumbedarf und Gewicht als Kupferkabel -> geringere Verlegeaufwand

Nachteil von LWL/GF-Technik (Lichtwellenleiter/Glasfaser)


- Netzwerkarten teurer
- Teure Kontakttechnik (Splicing)
- Keine Stromversorgung über LWL (kein PoE)

LWL-Technik: Multimode vs Singlemode

- Einsatz: LAN
 LAN-Backbone
 Fiber-to-the-desk (in Nieschen)

- Preiswert
 Preiswerte Sende- und Empfangstechnik
 Einfacher Schnittstellentechnik (Splicing)
- Kürzere Reichweite bis 2 kmBandbreite geringer als 100Gbit/sBedingt zukunftssicher

Multimode-Technik (Prinzip)



Signal wird unscharf:

- Je höher die Frequenz umso unschärfer
 Je länger die Übertragungsstrecke, umso unschärfer

Einsatz: WAN / LAN

- Internet-Backbone Collapsed Backbone

Singlemode-Technik (Prinzip)


- **Teuer** teure Sende- und Empfangstechnik
 aufwändiger Schnittstellentechnik (Splicing)
- Große unverstärkte Reichweite bis 100 km Große Bandbreite über 1Tbit/s zukunftssicher



- Maximale Übertragungsfrequenz möglich Extrem lange unverstärkte Strecken möglich (100 km)

Prinzip der MAC - Adressierung (Hardwareadresse = physische Adresse)


- 48 bit (6Byte) Adresse in hexadezimalschreibweise
- Die MAC Adresse ist weltweit eindeutig doppelte Adressierung im LAN (Broadcastbereich) verursacht Fehler
- MAC Adresse ist **fest mit der Netzwerkkarte (Hardware) verbunden** = Physische- oder Hardwareadresse




Erforderlich, wenn ein gemeinsames Übertragungsmedium (**SHARED MEDIUM**) vorhanden ist und mehrere Geräte Signale überragen wollen / müssen.

-> ÜBERTRAGUNG ist Half Duplex (nur einer kann zu einem Zeitpunkt übertragen)


Erforderlich bei BUS-Topologien (Ethernet-historisch = CSMA/CD und WLAN = CSMA/CA)



BEISPIEL eines Zugriffsverfahrens: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / with Collision Detection) bei Ethernet (früher)



Aktuell wird als Framestandard "Ethernet II" verwendet



Aufgaben des IP-Protokolls:

IP (Internet Protokoll) ist ein Protokoll der Vermittlungsschicht (OSI-Layer 3) und hat die Aufgabe, die Dateneinheiten der Schicht 3 (Pakete) weltweit zum Ziel zu bringen => **ROUTING**

IP kapselt die Segmente der Transportschicht in IP-Pakete (erweitert das Segment um den IP-Header) und übergibt das Paket an Layer 2 (Netzwerkkarte/Treiber) weiter.


! Die Vermittlungsschicht und somit das IP-Protokoll ist Bestandteil des Betriebssystems (SOFTWARE)! -> hardware unabhängig


Eigenschaften des IP-Protokolls:

- IP ist **verbindungslos** (der Sender hat außer der Adresse keine Information über den Empfänger)
- IP ist unzuverlässig (best effort) (klappt die Übertragung ok, klappt sie nicht auch ok)
- IP hat keine Information über die Netzwerkkartenhardware, Leitungen (Layer1 und 2) **medienunabhängig**

Adressen des IPv4-Protokolls

- IPv4 verwendet eine eigene, weltweit eindeutige 32-bit Adresse (4 Byte)
- IPv4-Adressen werden byteweise in einer Dezimal-Punkt-Schreibweise dargestellt (z.B. 128.0.255.4)
- IP-Adressen adressieren sowohl Bereiche (NETZE=LANs=Broadcastdomänen) und gleichzeitig auch die Teilnehmer (HOSTS = Netzwerkkarten = Geräte)
- Die Adresse ist im Internet **eindeutig** (keine gleichen Adressen)





IP-Routing


Dienstag, 9. Februar 2021

IP arbeitet auf einer vermaschten Topologie

Es gibt möglicherweise mehrere Wege vom Sender zum Empfänger

- Ausfallsicherheit: wird ein Weg unterbrochen, kann über einen anderen Weg übertragen werden.
- Der Router hat also das Zielnetz über mehrere Verbindungen in der Routingtabelle. Zur Weiterleitung muss er eine Verbindung auswählen


ROUTER: Router sind die Netzwerkgeräte an den Knoten des Maschennetzes. Die Information über den Weg der Weiterleitung ist in der ROUTINGTABELLE hinterlegt.



Entstehen der Routing-Tabelle:

- Router können bei entsprechender Konfiguration selbständig über das Datennetz Routinginformationen austauschen (z.B. RIP, OSPF, BGP ... - Routing-Protokolle) -> dynamisches Routing (fällt eine Route aus, wird über einen anderen Weg weitergeleitet - METRIK) Durch manuelles eintragen der Routen durch den
- Administrator -> statisches Routing (macht nur Sinn, wenn nur ein Weg existiert)

ROUTINGTABELLE



Besonderer Routingeintrag: DEFAULT-ROUTE (Standardroute)

Sonderadresse 0.0.0.0 (alle Netze, die nicht in der Routingtabelle sind - WILDCARD) Sonder-Netzmaske: 0.0.0.0 (beliebige Netzwekmaske - WILDCARD)

Gateway (Default-Gateway): IP-Adresse des Routers, der typischerweise zum Internet

führt (ISP = Internet Service Provider).
Schnittstelle: Die Netzwerkkarte, über die die Default-Gateway direkt erreichbar ist


Metrik: ist egal, da nur ein Weg existiert (Statische Route).


Informationen der Routingtabelle (mind. 5 Spalten):

- Zielnetz: Netzwerkadresse (32-bit), die über diesen Weg der Zeile erreichbar ist.
 Netzwerkmaske (Subnetzmaske): 32-bit in Dezimal-Punkt-Schreibweise. Legt binär fest, welche bits der IP-Adresse zur Netzwerkadresse gehören und welche bits zur Hostadresse gehören.

 Gateway (next hop): Ist die IP-Adresse des nächsten Router, über den das
- Zielnetz erreicht werden kann. Ohne weiteren Router (Gateway) sind die am
- Router lokal angebundenen Netze erreichbar (Auf Verbindung).

 Schnittstelle: Eigene Schnittstelle des Routers, über die das lokale Netz oder die Gateway (nächster Router = next-hop) zum Zielnetz erreichbar ist.
- Metrik (Kosten): Bei mehreren Wegen zum Zielnetzwerk entscheidet der Metrikwert (Zahl der Routersprünge oder Bandbreite ...), über welche Route das IP-Paket weitergeleitet wird (ist bei vermaschtem Netz und dynamischen Routing wichtig.





Für Multicastsitzungen zuweisbar zusätzlich zur normalen IPv4-Adressierung

KLASSE E Experimenteller Einsatz (?? Militär ??)

Spezielle Adressen und Regeln

In jedem IP - Netz (Klasse A bis C) sind zwei Adressen reserviert und können nicht für Hosts verwendet werden:

- Kleineste Adresse im Netz (Hostbits alle 0) NETZWERKADRESSE Kann nicht für Geräte verwendet werden
- Größte Adresse im Netz (Hostbits alle 1) BROADCASTADRESSE Kann nicht für Geräte verwendet werden

IP-Adressen die nicht geroutet werden:


- Wildcard-Adresse 0.0.0.0 / 0 die Default-Route zur Weiterleitung unbekannter
 Netze das Netz 0.x.x.x kann nicht für Computer verwendet werden.
- Netzwerk 127.0.0.0: Reserviert für die IP-Kommunikation im eigenen Betriebssystem (Loop Back), 127.0.0.1 wird als Local host bezeichnet
- Seit 1993: Festlegung von "privaten Netzen", die nur im Internet nicht geroutet werden -> k\u00fannen in unterschiedlichen LANs beliebig oft verwendet werden.
- Ein Klasse A Netz: 10.0.0.0 / 8
- 16 Klasse B Netze: 172.16.0.0 / 16 bis 172.31.0.0 / 16
- 256 Klasse C Netze: 192.168.0.0 /24 bis 192.168.255.0 / 24

Diese Adressen funktionieren nicht im Internet.

Wenn Internet erforderlich ist müssen die privaten Adressen am Internet-Grenzrouter (Default Gateway) durch "öffentliche Adressen" ersetzt werden -> Network Address Translation (NAT)

IPv4 Sul	bnetzl	bildı	ung	Ein ⁴	führ	unr						Т				Т			\top	\top	\top	\prod	\Box	\Box					\Box	Т	Т	\Box	\Box	\Box	7
Dienstag, 16. N				<u> </u>	-		+	\Box	\Box	\Box		_				+	\vdash		+	+	+	+	\dashv	\rightarrow	\Box	\sqcap	\dashv		+	+	+	+	+	\vdash	+
		+	+		 		-	\Box	\square	\Box		+				+			+	+	+	+	\dashv	\rightarrow	\Box	\Box	-	Г	+	+	+	+	+-'	+	+
 	Wirkun	g der	r Sut	onet	tzma	iske	+	\Box	\vdash	\vdash						+			+	+	+	++	\rightarrow	\rightarrow	\square	\sqcap	\dashv		+	+	+	+	+-'	+	-
+++		+-	+	+-'	-		-	\square	\vdash		-	-	-		-	+	-		+	+	+	+	\dashv	\vdash	\square	\vdash		<u> </u>	+	+	+	+	+-'	+	-
	Szenari												tz 1	55	12.0	0/	16 z	ur Ve	rfügu	ıng. [Das 1	\etz (soll :	auf	\square	\vdash	\vdash		\vdash	+	+	\vdash	+-'	+	-
+++	256 Fili	alen	autg	₃ete	ilt w	era	en (\$	ubr	ietzi	oila	ung)	├		₩	_	-	\vdash	+	+	+	+	$\overline{}$	$\overline{}$	\vdash	\vdash	\square		+	+	+	+	+-'	+	-
1	1	+-'	\coprod	<u></u>	\sqcup	<u>—</u>	\sqcup	\vdash		<u></u>	<u></u>	_			₩			\vdash	+	+	+	\perp	\vdash		\vdash	\vdash	\square	 	₩	+	+	₩	+-'	+	_
1	We !	teau	MA	اند	Ш	<u>—</u>	$\perp \!\!\! \perp$	 -	 	<u></u> '	<u></u>				<u> </u>			\vdash	+	+	+	$\perp \perp$	\vdash	\square	<u></u> '	\vdash	\square	 	₩	+	+	₩	 	1	_
$\perp \perp \perp$				1.		<u></u>	\perp	 	<u></u>	<u></u> '	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		_	<u> </u>			\perp	_	┿	1	\longrightarrow		<u></u>	\sqcup		<u> </u>	₩	\perp	_	 	<u></u>	1	
	11	_ _				<u>, </u>		<u> </u>	 '	⊥_'	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		7		<u> </u>		_	_	1	$\perp \perp$	\square		└	\sqcup		<u> </u>	<u> </u>	_		<u> </u>	⊥_'	\perp	_
	15	احد	<u> </u>	1	12	<u> </u>	<u> </u>	×y	/2	< X	<u>, \</u>	₹ ≯	* *	×		X	×.	14	. >	4	×	X	Ш		<u></u>	\sqcup		<u> </u>	\perp	\perp	\perp	\perp	⊥'	\perp	_
		<u></u>		<u> </u>		<u> </u>		\perp	\perp	'	<u> </u>									\perp			Ш		└			<u></u>					⊥_'	\perp	
		<u> </u>		<u> </u>		<u>L</u>				<u></u> '		L		L.										الم		17		ر_		,			<u> </u>	\perp	
					SU	W	<u></u>	U	0 (<i>[</i> C	_C	5 C	10	U		Ø	00	00	Ć	000	Ø S	\mathcal{P}_{-}		70V	٢٦	1D									
		T_'				Γ_j	<i>i</i>		000	5	5,	T.C	50	1	[(0						e Bre	٢	נסו	75	1	<u>ー</u>	71	,[_	1	7	1		
					34:	2,1										$\overline{}$,	0.	4	ار حا	100	4			1	na	21	A	Circ	2
					Sus	57	1		0					10	?		77	1	イ	11	1		RY	-0	de	24	7	<u> </u>							
						[:		C) (C	10	O	0	0	1	1	\top				1	\top									\top	\top				
		+			PUT	P .														+	+	\Box	\Box			\sqcap				+	+				
		+										+				+				+	+	\Box	\Box			\sqcap	\neg			+	+		\top	\vdash	
		+		(dus	17	+	1	0	oc	5 6	7 6	C	(3				+	+	+		\top			\Box					+	+	+	\vdash	
		+				-			\Box	Г				_					+	+	+		\top			\Box				+	+	+	+	\vdash	
		+	+		+	·	+	\Box	\Box			+				+			+	+	+	+	\vdash	\neg	\Box	\Box	\rightarrow		+	+	+	+	+-'	+	-
+++		+-	+	5	Sus	12.	54		17	11.		1		1 (5	+	-		+	+	+	++	\rightarrow	\rightarrow	\square	\Box	\rightarrow		+	+	+	+	+-'	+	-
+++		+	-	-		5	22		H	H	+	11-	1		۱	\vdash	\vdash		+	+	+	++	\dashv	\rightarrow	\square	\square	\rightarrow		+	+	+	+	+-'	+	-
+++		+	-	->	M ^D	1	72	$\overline{}$	14	+4	1	4	1-	1	4	+-	-		-	+	+	+++	$\overline{}$	$\overline{}$	\square	\vdash		 	+	+	-	+	+-'	+	-
+++		+-	-	-	-		-	\square	1	-		-	-		-	-	-		+	+	+	+	\vdash	$\overline{}$	\vdash	\vdash	-		-	+	+	\vdash	+-'	+	
	\vdash	1			-	<u> </u>	\vdash	\vdash	<u> </u>	<u></u>	<u></u>	₩	-		-	┿	₩	\vdash	+	+	+					\vdash			+	+	+	+-	+-'	+	-
+++	\vdash		etzwe et-ID)		dres	se	\perp	+	1. H	OST	-	_		Ad	- ddres	- ss-Rar	nge	\vdash	+	+-	etzt	ter HC	JST	Br	oad	cast		 	+	+	+	+	₩'	+	-
Sub	_		55.1				\vdash	=	15	5.1	7		 		-	\vdash	=		1 5 5	5.12	+	15/1	=	1		.12.		-	+	+	+	+	+-'	+	-
			_		+		\perp					-	├		<u> </u>	1	-			_	_	_			-	-		-	_	+	+	+	+-'	+	-
Sub :			55.1				\perp		-	5.1		_	<u> </u>		<u> </u>	_	_			5.12				-	_	.12.				\downarrow	+	\vdash	<u></u> —'	+	_
Sub2	2	15	55.1	2.7	2.0	<u> </u>	$\perp \!\!\! \perp$	+	15!	5.1	2.2	1	<u> </u>		 -		<u> </u>	-	155	.12	2.7	254	\longrightarrow	1	55	.12	2.2	45 5	<u></u>	_	+	 	<u></u>	_	_
Sub :	128	15	5.1	12.	128 .	0	世	4	15	5.1	2.1	28	1		<u> </u>				155	12	12	<mark>8.25</mark>							_	#	丰	丰	1_'	\perp	_
			_		+ +							-				<u> </u>					+	_				_		-		_	\pm	\vdash	՝	1	_
Sub					254.					5.1					<u> </u>	1	\vdash					4.25				.12.			_	_	4	\vdash	∟'	\perp	_
Sub	255	15	5.1	2.7	255.	.0		الــــا	15!	5.1	2.2	.55.	.1		_			1	55.:	12.2	<u> 1</u> 55	.254	+	1!	55.	.12.	25	5.2	<u> 1</u> 55	<u> </u>			⊥'	\perp	_
		<u></u>		<u> </u>		҆—		\perp	ا_ل	⊥_'	<u> </u>								\perp	\perp			Ш		└	\sqcup		<u></u>		\perp	\perp		⊥_'	\perp	
		'		<u> </u>		<u> </u>			\perp	<u></u> '									\perp				Ш										<u> </u>		
		<u> </u>				<u>L</u>																											<u> </u>		
									Ĺ'		Ĺ									\perp	L							Ē			\mathbb{L}				_
		\prod_{i}							Ĺ'		Ĺ									\perp								Ĺ			\mathbb{L}				_
												Τ_	Γ_	T_	Γ_	Τ_	Γ_			T_	Τ_						_			T_	Τ_				
		1										\vdash				\top				\top	\top									\top	\top	\top			
	l											\vdash							\top		\top									\top	\top				•
		\top	1 1	1	+		+					\vdash				\top				\top	\top	\Box							\vdash	\dagger	\top	\vdash	<u> </u>		
		$ar{+}$	\vdash	T,	1	1	1 1	' 1	1 1	1	4	+-	_							+	+	\dagger								\dagger	+	+			-
			+	F		_	\vdash	\vdash	\vdash	\top	Į.	1	1	1		+-	_			+	+	+	\Box				$\overline{}$		+-	+-	+	1		+	-
							+			T_	_	+	\vdash				Į.	'			- 1		7 1	100	100	1 1	' i	T.							
												_				-	-	\vdash	+	+	\top	+			 			<u> </u>	-	+	+	\vdash	+	-	-
												_							+	+	+	\Box	+		_				_	_	+	_		_	-
																				<u>+</u>	<u> </u>													-	-
																				 										<u> </u>					
																				<u>+</u> +															


Szenario 2: Eine Firma hat das Netz 155.12.0.0 /16 und benötigt 8 Subnetze, um 7 dieser Netz an andere Firmen zu vergeben.



	Netzwerkadresse (Net-ID)	1. HOST	- Address-Range	letzter HOST	Broadcast
Sub 0	155.12.0.0	155.12.0.1	-	155.12.31.254	155.12.31.255
Sub 1	155.12.32.0	155.12.32.1	-	155.12.63.254	155.12.63.255
Sub 2	155.12.64.0	155.12.64.1	-	155.12.95.254	155.12.95.255
Sub 3	155.12.96.0	155.12.96.1	-	155.12.127.254	155.12.127.255
Sub 4	155.12.128.0	155.12.128.1	-	155.12.159.254	155.12.159.255
Sub 5	155.12.160.0	155.12.160.1	-	155.12.191.254	155.12.191.255
Sub 6	155.12.192.0	155.12.192.1	-	155.12.223.254	155.12.223.255
Sub 7	155.12.224.0	155.12.224.1	_	155.12.255.254	155.12.255.255

Prinzip:

Beispiel an einem öffentlichen C-Netz



VLSM-Calculator


```
Subnet Name
Needed Size
Allocated Size
Address
Mask
Dec Mask
Assignable Range
Broadcast
126
126
193.168.12.0
/25
255.255.255.128
193.168.12.1 - 193.168.12.126
193.168.12.127
62
62
193.168.12.128
255.255.255.192
193.168.12.129 - 193.168.12.190
193.168.12.191
E 30
30
193.168.12.192
255.255.255.224
```

```
193.168.12.193 - 193.168.12.222
193.168.12.223
D
14
14
193.168.12.224
/28
255.255.255.240
193.168.12.225 - 193.168.12.238
193.168.12.239
С
6
6
193.168.12.240
/29
255.255.255.248
193.168.12.241 - 193.168.12.246
193.168.12.247
Α
2
193.168.12.248
/30
255.255.255.252
193.168.12.249 - 193.168.12.250
193.168.12.251
В
2
2
193.168.12.252
/30
255.255.255.252
193.168.12.253 - 193.168.12.254
193.168.12.255
```

Aus < http://www.vlsmcalc.com/>

Grundsätzliche Aufgaben der Transportschicht (TCP und UDP):

- Die Endsystem (Client/Server) kommunizieren auf dieser Ebene miteinander. HOST-TO-HOST Layer
- Zuordnen der Dateneinheiten zur richtigen Anwendung/Dienst Verwendung von Port-Adressen (Sendeport/Zielport) -> somit sind viele Übertragungen (in beide Richtungen) möglich "MULTIPLEX"
- Segmentieren der Daten/Informationen der Anwendungsschicht (Dateien, email, Video ...)
- Zusammensetzen der Daten/Informationen der Vermittlungsschicht zu Dateien etc.



Es werden auf der Transportschicht im Internet 2 unterschiedliche Protokolle (Techniken) verwendet

UDP (User-Datagramm-Protokoll)

Erledigt die grundsätzlichen Aufgaben der Transportschicht (siehe oben), macht sonst aber nichts. -> verbindungslose, unzuverlässige Übertragung (Best Effort)

Einsatz und Verwendung:

- Für kurze Nachrichten und Fehlermeldungen z.B. ping, tracert, DHCP, DNS, SNMP, TFTP .
- Zeitkritische Übertragungen mit geringer Latenztoleranz (Empfänger kann nicht warten) z.B.
 Telefonie (VoIP), Videokonferenz (Teams), Interaktive Spiele ...

TCP (Transport-Control-Protokoll)

Erledigt die grundsätzlichen Aufgaben der Transportschicht (siehe oben),

- baut aber zusätzlich eine **Verbindung** zwischen Sender und Empfänger auf (3-Wege-Handshake)
- Die übertragenen Segmente müssen vom Empfänger bestätigt (Ack) werden Übertragungsfehler aufgrund fehlender, defekter oder doppelter Segmente werden korrigiert. Fehlende oder defekte Segmente werden nicht bestätigt und somit vom Sender nochmals geschickt.
- Nummeriert die Übertragungssegmente (Sequenznummer) und bringt sie im Fehlerfall wieder in die richtige Reihenfolge (Ursache: vermaschtes Netz)
- -> verbindungsorientierte, zuverlässige Übertragung

Segmente können zu **Übertragungsfenstern zusammengefasst** werden (window). Das Übertragungsfenster wird bei guter Verbindung dynamisch vergrößert, bei schlechter verkleinert (sliding window)

-> reduziert die Belastung des Netzes

Einsatz und Verwendung:

 Alle Anwendungsprotokolle der OSI-Schicht 7, die zuverlässig übertragen werden sollen und nicht zeitkritisch sind, werden über TCP übertragen z.B. HTTP, HTTPS, FTP, POP, IMAP, SMTP, ...

	h	
Well-Known-Ports	0 bis 1.023	Diese Portnummem sind für allgemeine oder bellebte Dienste (und Anwendungen) reserviert, wie Webbrowser, E-Mail-Clients und Remote-Zugffles-Clients. Clients. Delfnierte bekannte Ports für allgemeine Serveranwendungen ermöglichen Clients, die zugeordneten Dienste leichter zu idenfützeren.
Registrierte Ports	1.024 bis 49.151	Diese Portnummern werden einem Antragsteller von der IANA für die Verwendung mit bestimmten Prozessen oder Dienste zugeteilt. Diese Prozesses sind in erster Linie einzelne Anwendungen, die ein Benutzer anstatt gängiger Anwendungen installer hat, die normalerweise eine well-known Portnummer erhalten. Beispielsweise hat Cisco Port 1182 für seinen RADIUS-Server registriert.
Private und/oder dyna mische Ports	49.152 bis 65.535	Diese Ports werden auch als flüchtige Ports bezeichnet. Das Betriebssystem des Clients weist normalerweise Portnummern dynamisch zu, wenn eine Verbindung zu einem Dienst intiliet wird. Der dynamische Port wird dann verwendet, um die Client-Anwendung während einer Kommunikation zu identifizieren.

Port- Nummer	Protokoli	Anwendung
20	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Data
21	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Control
22	TCP	Secure Shell (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
53	UDP, TCP	Domain Name Service (DNS)
67	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Server
68	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol - Clien
69	UDP	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110	TCP	Post Office Protocol Version 3 (POP3)
143	TCP	Internet Message Access Protocol (IMAP)
161	UDP	Simple Network Management Protocol (SNMP)
443	TCP	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS

Anwendungsprotokoll DNS (Domain Name System)

Mittwoch, 16. Juni 2021 14:2

Anwendungsprotokolle arbeiten auf OSI-Schicht 7 (standardisiert) und erhalten/übergeben die an die Transportschicht (OSI-Layer 4) nach unten bzw. erhalten/übergeben die Daten an das Anwendungsprogramm / Dienst nach oben über das Betriebssystem.

DNS - Domain Name System

Hintergrund: Das absendende System kennt sein MAC und seine IP-Adresse. Die Ziel-MAC-Adresse erhält der Absender für die Ziel-IP-Adresse über einen ARP-BROADCAST. (Ziel kann nur im LAN sein). Der Computer benötigt vom **Benutzer** zwingend die **Ziel-IP-Adresse**.

Gibt der Benutzer das Ziel über einen Namen ein, muss der Namen in eine IP-Adresse umgewandelt werden. z.B durch DNS

Die Zuordnung von Namen und IP-Adresse wir in der Datenbank (Tabelle) des **DNS-Servers** hinterlegt (manuell).

A-Record: Tatsächlicher Name und IP-Adresse des Computers (Servers) Forward-Lookup

C-Name: Alias-Name des Computers (servers) -> www für HTTP, FTP für FTP, POP für POP usw. (Cern)

Pointer-Record (PTR): IP ist bekannt und der Name wird gesucht, Reverse-Lookup


MX-Record: IP des Mailservers in der Domäne

Namensstruktur im DNS:



DNS ist keine einzelne Datenbank sondern eine Verteilte Datenbank auf vielen Nameservern

Struktur der DNS- Hierarchie



Willkommen beim Kursnotizbuch

Ihr OneNote-Kursnotizbuch ist ein digitales Notizbuch für den gesamten Kurs, in dem Sie Text, Bilder, handschriftliche Notizen, Anlagen, Links, Sprache, Video und mehr speichern können.

Jedes Notizbuch ist in drei Teile gegliedert:

- 1. **Schülernotizbücher:** Ein privater, gemeinsamer Bereich für die Lehrkraft und jeden einzelnen Schüler. Lehrkräfte können auf das Notizbuch jedes Schülers zugreifen, Schüler sehen aber stets nur das eigene Notizbuch.
- 2. Inhaltsbibliothek: Ein schreibgeschützter Bereich, in dem Lehrer Zuteilungen mit Schülern teilen können.
- 3. **Platz zur Zusammenarbeit:** Ein Bereich, in dem alle Kursteilnehmer Elemente freigeben, strukturieren und gemeinsam bearbeiten können.



So nutzen Sie das Kursnotizbuch in Ihrem Kursteam optimal:

Beginnen Sie noch heute, Ihrem Kursnotizbuch Materialien hinzuzufügen oder mit der Zusammenarbeit zu beginnen. Verwenden Sie das Menü auf der linken Seite, um Seiten zu öffnen oder neue Seiten hinzuzufügen.

Arbeiten Sie in Gruppen. Wenn Sie Ihrem Kursteam Kanäle hinzugefügt haben, verwenden Sie die Registerkarte Notizen in diesen Kanälen, um mit der Zusammenarbeit in Echtzeit fortzufahren. Jeder Kanal weist eine Verbindung mit seinem eigenen Bereich im Platz zur Zusammenarbeit auf.

Wechseln Sie in den Vollbildmodus. Starten Sie das Kursnotizbuch im Vollbildmodus, um mehr zu schaffen. Wählen Sie den Doppelpfeil oben rechts in Ihrer Microsoft Teams-App, um das Fenster zu erweitern.

Greifen Sie auf weitere Funktionen zu. Wählen Sie In OneNote öffnen aus, um das Kursnotizbuch in Ihrer OneNote-App zu öffnen und auf weitere Funktionen zuzugreifen.

Weitere Informationen. Auf der Seite Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Kursnotizbuch in Microsoft Teams erfahren Sie mehr.

Häufig gestellte Fragen (FAQ): Kursnotizbuch in Microsoft-Teams

Wo erhalte ich Antworten auf weitere Fragen zum Kursnotizbuch?

Hilfecenter zum OneNote-Kursnotizbuch

Fragen? Benötigen Sie Unterstützung?

Reichen Sie ein Supportticket unter dieser Adresse ein: https://aka.ms/EDUSupport

Wo finde ich Schulungsressourcen zu OneNote und dem Kursnotizbuch?

Einige kurze interaktive Kurse im Microsoft Education Center:

- OneNote Class Notebook: A teacher's all-in-one notebook for students (OneNote-Kursnotizbuch: das integrierte Notizbuch eines Lehrers für seine Schüler)
- Getting Started with OneNote Microsoft in Education (Erste Schritte mit OneNote Microsoft im Bildungswesen)
- OneNote: your one-stop resource Microsoft in Education (OneNote: Ihre eine Ressource für alles Microsoft im Bildungswesen)

Treten bei Ihrem Kursnotizbuch Probleme auf?

Problembehandlung für Notizbuchberechtigungen

Wo finde ich die Einstellungen zum Verwalten meines Kursnotizbuchs?

Navigieren Sie in Teams zu Ihrem Kursnotizbuch, klicken Sie auf die Kursnotizbuch-Symbolleiste, und klicken Sie dann auf Notizbuch verwalten. Lehrer können hier Abschnitte bearbeiten, einen Link zu einem Notizbuch kopieren, den Bereich zur Zusammenarbeit sperren oder eine nur Lehrern vorbehaltene Abschnittsgruppe erstellen.

Um die Berechtigungen für den Platz zur Zusammenarbeit zu verwalten oder Links für Eltern oder Aufsichtspersonen zu erstellen, öffnen Sie das Kursnotizbuch in OneNote, und wählen Sie dann Notizbücher verwalten aus.

Diskutieren Sie mit in den sozialen Medien:

Twitter: @OneNoteEDU und @msonenote (beide nur in Englisch verfügbar)

Facebook: OneNote (nur in Englisch verfügbar)