LOGO

第九章

PL/0符号表



广东工业大学计算机学院



符号表的功能

- ❖符号表中所登记的信息在编译的不同阶段都要用 到。例如: 在词法分析及语法分析过程中不断更 新表中的信息,
- ❖另外,在词法分析到代码生成的各阶段则会从表 中获取不同的属性信息。
- ❖符号表的功能主要归结为以下几个方面:
- ❖① 收集符号属性
- ❖② 作为上下文语义的合法性检查的依据
- ❖③ 作为目标代码生成阶段地址分配的依据

1. 收集符号属性

- ❖编译程序扫描说明部分收集有关标识符的属性, 并在符号表中建立符号的相应属性信息。
- ❖例如:编译程序分析到下述两个说明语句: int A; float B[5];
- ❖则在符号表中收集到关于符号A的属性是一个整型变量,关于符号B的属性是具有5个浮点型元素的一维数组。



2. 作为上下文语义的合法性检查的依据

- ❖通过符号表中属性记录可进行相应上下文的语义检查。
- ❖例如:在一个C语言程序中出现 int i[3,5]; //定义整型数组i

float i[4,2]; //定义实型数组i, 重定义冲突 int i[3,5]; //定义整型数组i, 重定义冲突

❖ 从本例还可以看出,无论在后面两句中i的其它属性 与前一句是否完全相同,只要标识符名重定义,就将 产生重定义冲突的语义错误。



3. 作为目标代码生成阶段地址分 配的依据

❖ 每个符号变量在目标代码生成时需要确定其在存储分 配中的位置(主要是相对位置,由存储类别和被定义 的位置决定!)。

C b

a

❖ 要确定一个变量在目标代码生成时的地址,需要:

❖ 首先要确定其被分配的区域。例如,在C语言中有公 共区、文件静态区、函数静态区、函数运行时的动态 区等。

❖ 其次是根据变量出现的次序。通常使用在该区域中相 对于区头的相对位置来决定该变量在某个区中所处的 具体位置。

动态区头位置



PL/0符号表的建立

- 一、内容
- 二、结构
- 三、语法规则



PL/0符号表的建立

PL/O编译文本是在处理变量说明VAR和常量说明CONST以及过程说明部分时开始建立符号表table,并且按照标识符在源程序出现的先后顺序来建表。

例如:说明部分的处理任务就是对每个过程的说明对象造符号表,填写所在层次、标识符的属性和分配的相对位置等。标识符的属性不同时,所需要填写的信息也有所不同。登录信息是调用ENTER过程完成的。(见书381)



PL/0符号表结构

	NAME	KIND	LEVEL/VAL	ADR	SIZE
TXo→	A B C D E P	CONSTANT CONSTANT VARIABLE VARIABLE VARIABL EPROCEDUR	35 49 LEV LEV LEV LEV	DX DX+1 DX+2 过程p的入口(待填)	4
TX→	G 	VARIABLE 	LEV+1 	ADR: DX	



PL/O符号表定义

```
enum object {constant,variable,procedure};
 struct tablestruct {char name[al];
              enum object kind;
              int val;
              int level;
              int adr;
              int size; }
  struct tablestruct table[txmax];
//txmax为100,为符号表的容量
```



- (1) 标识符名: NAME
- (2) 类型: KIND ①CONSTANT(常量)
 - ②VARIABLE(变量)
 - ③PROCEDURE(过程)
- (3) 值或层次: VAL或LEVEL
- (4) 地址: ADR
- (5) 大小: SIZE



- ❖ 值或层次: VAL或LEVEL
- (1) 若类型为CONSTANT:存放常量的值;
- (2)若类型为VARIABLE或PROCEDURE:存放所属分程序的层次,主程序的层次为0;在主程序中定义的内容层次为1,依次类推。
 - (或者说P过程所在层次如果为lev,则在P过程中定义的变量名程序则为lev+1)



- ❖地址: ADR
 - (1) 简单变量或常量:该量在数据区所占单元的绝对地址或相对地址;这里采用DX表示给本层局部变量分配的相对存储位置,每说明完一个变量后DX加1.(由于过程活动记录的头3个单元用于存放控制信息,局部变量依次存放其后,见书P200)
 - (2) 过程:该过程的分程序的入口地址(需要返填)



◆大小: SIZE (过程标识符才需要含有这个信息)

过程:该过程局部变量的个数 (需要返填)+3 (DX+m, DX=3, m为过程中局部变量的数目)



❖ PL/0符号表举例

◇ 例:右边程序的说明 部分分析后的符 号表如下所示

CONST A=35, B=49; VAR C, D, E; PROCEDURE P: VAR G, X, Y, Z;

NAME: A NAME: B	KIND: CONSTANT KIND: CONSTANT	VAL: 35 VAL: 49		
NAME: C	KIND: VARIABLE KIND: VARIABLE	LEVEL: LEV	ADDR: DX	
NAME: E NAME: P	KIND: VARIABLE KIND: PROCEDUR	LEVEL: LEV	ADDR: DX+2	SIZE: 7
NAME: G	KIND: VARIABLE	LEVEL: LEV+1	ADDR: DX	



◆ PL/0符号表举例2

♦ 例:右边程序在处理 到/*here*/时的符号表如下所示

NAME	KIND	VAL / LEVEL	ADDR	SIZE
а	CONSTANT	25		
X	VARIABLE	LEV	DX	
у	VARIABLE	LEV	DX+1	
р	PROCEDUR	LEV		4
r	PROCEDUR	LEV		5
×	VARIABLE	LEV+1	DX	
S	VARIABLE	LEV+1	DX+1	
t	PROCEDUR	LEV+1		4

```
const a=25;
var x,y;
procedure p;
  var z;
  begin
  end;
procedure r;
  var x, s;
  procedure t;
     var v;
     begin
     end;
  begin
            /*here*/
  end;
begin
end.
```



❖注意事项

- (1) LEVEL:过程说明语句PROCEDURE的层次 与该过程中的局部变量的层次相差1。
- (2) ADR:在PL/O中使用一个运行栈,而运行栈的前3个单元即0、1、2单元分别为SL:静态链;DL: 动态链;RA: 返回地址;所以从第3个单元开始给变量分配单元。因此,每个过程中变量的相对起始地址在Block内置初值DX:=3.(增加一个变量则再加1)



PL/0符号表管理

1.符号表操作的相关参数 TX为表头索引(为当前过程里相应的符号表的表头 位置,见例)。

登录(在符号表中插入一项)

void enter(enum object k, int* ptx, int lev, int* pdx)

/* k: 名字种类 const,var or procedure

ptx: 名字表尾指针的指针

lev: 名字所在的层次

pdx: 当前应分配变量的相对地址,分配后增加1


*/

见书P440



PL/0符号表管理

❖ enter()函数具体操作流程





PL/0符号表管理

查询

int position(char * idt, int tx)

/* idt: 被查标识符名字串

tx: 符号表栈当前栈顶的位置,表尾指针

返回所查标识符在符号表栈中的位置,没查到则返回0*/

见书P441

思考:为什么说这里的tx是表尾指针?



PL/O符号表进阶

- ❖ 增加一维数组类型 /*符号表中的类型*/
- enum object{
- constant,
- variable,
- procedur,
- ❖ array, //数组
- ***** };

两种处理方式:

- 1.不修改符号表,把数组中的元素都看作变量,将其一一放入符号表。需增加一个变量来记录数组个数。
- 2.建立一个数组信息表,在符号表里新增一项信息ref,当名字为数组类型或数组变量名时,ref指向该数组在数组信息表中的位置;

主观题 10分



己知一PL/0源程序为:

CONST A=15, B=28;

VAR C, D, E;

PROCEDURE P;

VAR G ; ...

试填写它的符号表中的(1)-(8)号空。

NAME: A	KIND: CONST	VAL (3)	
NAME: B	KIND: (1)	VAL <u>(4)</u>	
NAME: C	KIND: VAR	LEVEL: 0	ADR: 3
NAME: D	KIND: (2)	LEVEL: 0	ADR: (6)
NAME: E	KIND: VAR	LEVEL: 0	ADR: (7)
NAME: P	KIND: PROCEDUR	LEVEL: 0	ADR: 过程的入口 SIZE: <u>(8)</u>
			(待填)
NAME: G	KIND: VAR	LEVEL: (5)	ADR: 3

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂