22.cocosCreator脚本

对同学们的小提醒

- 1. 钉钉群会解散所以那个视频啊 游戏啊 软件啊 下载下来找个文件夹存放
- 2. 对补进度的同学的提醒, 修隧道那样两边齐头并进, 录播直播都搞
- 3. 表扬易港同学 笔记完成非常好 牛本立同学 图片少了 罗博超同学代码加代码格式
- 4. 笔记提交pdf,不要提交md文件,教一遍如何md文件导出pdf

1.课前回顾

1.1游戏行业

关于小游戏行业以及海外游戏行业就不多提了,有兴趣的也建议大家往这个方面了解,不一定非得盯着 腾讯网易这些国内游戏大厂的项目组

1.2脚本

1.2.1脚本的生命周期

- onLoad 会在节点首次激活时触发
- onEnable当组件的 enabled 属性从 false 变为 true 时,或者所在节点的 active 属性从 false 变为 true 时倘若节点第一次被创建且 enabled 为 true ,则会在 onLoad 之后 , start 之前被调用。
- start 回调函数会在组件第一次激活前,也就是第一次执行 update 之前触发。
- update 游戏开发的一个关键点是在每一帧渲染前更新物体的行为,状态和方位。
- lateUpdate 会在所有动画更新前执行,但如果我们要在动效(如动画、粒子、物理等)更新之后 才进行一些额外操作,或者希望在所有组件的 update 都执行完之后才进行其它操作,那就需要用 到 lateUpdate 回调。
- onDisable 当组件的 enabled 属性从 true 变为 false 时,或者所在节点的 active 属性从 true 变为 false 时
- onDestroy 当组件或者所在节点调用了 destroy(),则会调用 onDestroy 回调,并在当帧结束时统一回收组件。

1.2.2访问节点和其他组件

获得组件所在的节点很简单,只要在组件方法里访问 this.node 变量:

```
start() {
    let node = this.node;
    node.setPosition(0.0, 0.0, 0.0);
}
```

如果你经常需要获得同一个节点上的其它组件,这就要用到 getComponent 这个 API,它会帮你查找你要的组件。

```
import { _decorator, Component, Label } from 'cc';
const { ccclass, property } = _decorator;

@ccclass("test")
```


```
export class test extends Component {
    private label: any = null

    start() {
        this.label = this.getComponent(Label);
        let text = this.name + 'started';
        // Change the text in Label Component
        this.label.string = text;
    }
}
```

还有一种方法 利用属性检查器设置组件

然后去获取组件信息

1.2.3利用属性检查器设置节点



2.访问别的节点

2.1利用属性检查器设置节点来访问别的节点

```
import { _decorator, Component, Node } from 'cc';
const { ccclass, property } = _decorator;

@ccclass("Cannon")
export class Cannon extends Component {
    // 声明 Player 属性
    @property({ type: Node })
    private player = null;
}
```

2.2访问子节点

```
let cannons = this.node.children;
this.node.getChildByName("Cannon 01");
```

2.3访问父节点

tips:这里讲一下 scene场景 以及canvas画布关系 摄像机

```
this.node.parent
```

2.4全局名字查找

```
this.backNode = find("Canvas/Menu/Back");
```


3.节点的常用属性

3.1节点的激活与关闭

节点默认是激活的,我们可以在代码中设置它的激活状态,方法是设置节点的 active 属性:

```
this.node.active = false;
```

或者可以图形化操作



3.2更改节点的父节点

假设父节点为 parentNode , 子节点为 this.node , 您可以:

```
this.node.parent = parentNode;
```

或

```
this.node.removeFromParent(false);
parentNode.addChild(this.node);
```

3.3更改节点位置

有以下两种方法:

```
1.使用 setPosition 方法:this.node.setPosition(100, 50, 100);this.node.setPosition(new Vec3(100, 50, 100));
```

2. 设置 position 变量:

this.node.position = new Vec3(100, 50, 100);

3.4更改节点旋转

```
this.node.setRotation(90, 90, 90);
```

或通过欧拉角设置本地旋转:

```
this.node.setRotationFromEuler(90, 90, 90);
```

3.5更改节点缩放

```
this.node.setScale(2, 2, 2);
```

4.计时器

1. 开始一个计时器

```
this.schedule(function() {
    // 这里的 this 指向 component
    this.doSomething();
}, 5);
```

上面这个计时器将每隔 5s 执行一次。

2. 更灵活的计时器

```
// 以秒为单位的时间间隔
let interval = 5;
// 重复次数
let repeat = 3;
// 开始延时
let delay = 10;
this.schedule(function() {
    // 这里的 this 指向 component
    this.doSomething();
}, interval, repeat, delay);
```

上面的计时器将在 10 秒后开始计时,每 5 秒执行一次回调,重复 3 + 1 次。

3. 只执行一次的计时器 (快捷方式)

```
this.scheduleOnce(function() {
    // 这里的 this 指向 component
    this.doSomething();
}, 2);
```

上面的计时器将在两秒后执行一次回调函数,之后就停止计时。

4. 取消计时器

开发者可以使用回调函数本身来取消计时器:

```
this.count = 0;
this.callback = function () {
    if (this.count == 5) {
        // 在第六次执行回调时取消这个计时器
        this.unschedule(this.callback);
    }
    this.doSomething();
    this.count++;
}
this.schedule(this.callback, 1);
```

注意:组件的计时器调用回调时,会将回调的 this 指定为组件本身,因此回调中可以直接使用 this。

下面是 Component 中所有关于计时器的函数:

• schedule: 开始一个计时器

• scheduleOnce: 开始一个只执行一次的计时器

• unschedule: 取消一个计时器

• unscheduleAllCallbacks: 取消这个组件的所有计时器

注意: Node 不包含计时器相关 API

5.切换场景

```
cc.director.loadScene("hallScene")
//只有这一个api 不像2dx有第一个场景加载与后续场景切换两个api
```

6.事件系统

- 鼠标事件
- 触摸事件
- 键盘事件
- 设备重力传感事件
- 自定义事件

6.1自定义事件

6.1.1监听事件

监听事件可以通过 eventTarget.on() 接口来实现,方法如下:

```
// 该事件监听每次都会触发,需要手动取消注册
eventTarget.on(type, func, target?);
```

6.1.2取消监听事件

当我们不再关心某个事件时,我们可以使用 off 接口关闭对应的监听事件。

off 接口的使用方式有以下两种:

```
// 取消对象身上所有注册的该类型的事件
eventTarget.off(type);
// 取消对象身上该类型指定回调指定目标的事件
eventTarget.off(type, func, target);
```

6.1.3事件发射

发射事件可以通过 eventTarget.emit() 接口来实现,方法如下:

```
// 事件发射的时候可以指定事件参数,参数最多只支持 5 个事件参数 eventTarget.emit(type, ...args);
```

6.1.4示例代码

```
onLoad () {
    let ev = new cc.EventTarget();
    ev.on('foo', (arg1, arg2, arg3) => {
        console.log(arg1, arg2, arg3); // print 1, 2, 3
    });
    ev.on('foo', this.getData);
    ev.emit('foo', 1, 2, 3);
}

start () {
}

update (dt) {}

getData(arg1, arg2, arg3) {
    console.log(arg1, arg2, arg3); // print 1, 2, 3
}
```

6.1.5推荐使用方式

```
const { ccclass } = _decorator;
let ev = new cc.EventTarget();

@ccclass("Example")
export class Example extends Component {
    onEnable () {
        eventTarget.on('foobar', this._sayHello, this);
    }

    onDisable () {
        eventTarget.off('foobar', this._sayHello, this);
    }

_sayHello () {
        console.log('Hello World');
    }
}
```

7.作业

- 1运行斗地主游戏 先进入 loading场景 5s后进入大厅场景
- 2 多脚本事件监听与发送