


基本QinQ

实验拓扑

实验需求

- 1.按照图示配置 IP 地址
- 2.在 SW4 和 SW5 上配置连接 PC 的接口加入 VLAN 10
- 3.在 SW1 和 SW3 上配置基本 QinQ，为收到的来自 VLAN 10 的帧打上 VLAN 100 的 Tag，并在发出时剥离 Tag，实现两端 VLAN 10 的 PC 互通



实验需求

- 1.按照图示配置 IP 地址
- 2.在 SW4 和 SW5 上配置连接 PC 的接口加入 VLAN 10
- 3.在 SW1 和 SW3 上配置基本 QinQ，为收到的来自 VLAN 10 的帧打上 VLAN 100 的 Tag，并在发出时剥离 Tag，实现两端 VLAN 10 的 PC 互通

实验配置

```
[SW4]vlan 10
[SW4-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/2
[SW4-vlan10]int g1/0/1
[SW4-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
```

```
[SW4-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
---
[SW5]vlan 10
[SW5-vlan10]port g 1/0/2
[SW5-vlan10]int g1/0/1
[SW5-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SW5-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
#####
[SW1]vlan100
[SW1-vlan100]int g 1/0/2
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port trunk pvid vlan 100
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 100
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]qinq enable
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]int g1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 100
---
[SW3]vlan 100
[SW3-vlan100]int g1/0/1
[SW3-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 100
[SW3-GigabitEthernet1/0/1]int g1/0/2
[SW3-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SW3-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 100
[SW3-GigabitEthernet1/0/2]port trunk pvid vlan 100
[SW3-GigabitEthernet1/0/2]qinq enable
---
[SW2]vlan 100
[SW2-vlan100]int ra g 1/0/1 g 1/0/2
[SW2-if-range]port link-type trunk
[SW2-if-range]port trunk permit vlan 100
```

结果验证
