04 • הנחיות עיצוב

מסמך עיצוב

איך כל מסך אמור להיראות: צבעים, כתב, רכיבים והכללים שמחזיקים את זה אחיד.

גרסה 1.0 | עודכן 13.10.2026 | מצב: מוכן לעלייה לאוויר

01 אופי המותג

מה אמור להרגיש כשנכנסים לסלי.

🌿 **רגוע ומאוזן**

צבעים מעומעמים ובהירים. בלי ברק, בלי "מראה של בינה מלאכותית" ובלי צבעים צועקים.

✏️ **קומיקס עדין**

קווי מתאר צבעוניים ואיורים ידידותיים במקום אייקונים קרים. השראה: Wolt.

🔎 **ברור כשלוקחים החלטה**

המחיר הזול ביותר תמיד מסומן אותו דבר בכל המסכים, כדי שלא יהיה צורך לחשוב.

שם המותג הוא **סלי**: קצר, עברי, וקשור לסל הקניות. הלוגו הוא סימן סל ירוק לצד המילה.

02 צבעים

הצבעים נשלפים מאותו קובץ שהאתר משתמש בו, אז מה שכאן הוא מה שיש בפועל.

ירוק סלי
#178551
כפתורים, קישורים, מחירים. הצבע הראשי.

ירוק כהה
#126E45
לחיצה, כותרות מודגשות.

ירוק בהיר
#E8F7EF
רקעים עדינים וסימוני בחירה.

מנטה: הכי זול
#DCE6D5
הסימון היחיד של "הזול ביותר" בכל האתר.

חול: חיסכון
#F2E1CD
משבצת הסכום שחוסכים.

כתום: מבצע
#F67519
הדגשות, תגיות מבצע ושגיאות קלות.

סלי • משווים מחירי סופר • תיעוד תכנון

דיו
#101418
טקסט ראשי.

רקע דף
#FAFAF7
הרקע הכללי, חם ולא לבן מסנוור.

13.10.2026 • sali • planning • 04

אדום: שגיאה
#C0382F
הודעות שגיאה ואזהרות בלבד.

03 כתב ופריסה

אלמנט	הכלל
גופן	Rubik (גופן עברי-לטיני נקי ועגול), מאוחסן באתר עצמו ולא נטען מחוץ לו. גיבוי: Heebo, Assistant.
כיוון	הכול ימין-לשמאל. חץ "חזרה" מצביע ימינה. חץ מגמה עולה מצביע למעלה (חיובי).
מספרים	ספרות בגובה אחיד (tabular) כדי שמחירים בעמודה יישרו זה מתחת לזה. מחיר תמיד עם סימן ₪ ושתי ספרות אחרי הנקודה.
גדלי טקסט	מ-12 עד 64 פיקסלים, בסולם קבוע. בטלפון הכותרות מעט קטנות יותר.
רווחים ופינות	רווחים בכפולות של 4 פיקסלים; פינות מעוגלות של 8 עד 32 פיקסלים. כרטיסים עם קו מתאר דק וצל קל.
נגיעה בטלפון	גודל מינימלי של 44 פיקסלים לכל אזור לחיץ. סרגל ניווט תחתון בגובה 64 פיקסלים.

04 רכיבים: איך כל חלק נראה

אותו רכיב נראה בדיוק אותו דבר בכל דף. הוא נבנה פעם אחת ומשותף.

הרכיב	איך נראה ואיפה משמש
שורת חנות	לוגו הרשת, שם, עיר, מחיר ופער מהזול. החנות הזולה על רקע מנטה עם תג. משמשת בדף המוצר ובדף הסל, ולכן הן זהות.
כפתור הוספה לסל (+)	עיגול ירוק קטן; הופך ל-"וי" לשנייה אחרי הלחיצה.
כרטיס מוצר	תמונה, שם מנוקה (בלי קיצורי רשת), מותג, ומחיר "מ-". תמונה חסרה מוצגת כסמל מוצר ניטרלי.
לוגו רשת	30 לוגואים באותו גודל ועיגול. כל לוגו מוצג על משבצת שהרקע שלה זהה לרקע התמונה, כך שהוא לא נראה "מודבק".
חלון סינון (עיר, רשת)	חלון שנפתח מלמטה בטלפון, עם נעילת מיקוד מקלדת.
שורת אמון	שורה קטנה ברגע שהדף נטען: כמה רשתות, חנויות ומוצרים, ומתי עודכן.

הודעה קצרה בתחתית	"נוסף לסל", "נמחק · ביטול". נעלמת לבד.
מצב ריק	איור קטן וכותרת אחת: "הסל שלך ריק", "לא נמצאו מוצרים".

05 איורים ואייקונים

האיורים בדף הבית ובמצבים ריקים הם איורי קו בסגנון הקומיקס העדין: תפוח ועדשה (חיפוש), עגלה וסמל אחוז (השוואה), יד שמניחה מוצר בסל עם צמח (בניית סל), חזיר קופה (חיסכון) ותווית מחיר (הכי זול). הם קבצי WebP שרקעם תואם בדיוק לרקע המשבצת. אייקוני ממשק (חיפוש, סל, חץ) הם קווים דקים בסגנון אחיד.

06 נגישות ואמינות חזותית

נושא	הכלל
ניגודיות	הירוק הראשי כהה מעט מהמקור כי הגרסה הבהירה נראתה זוהרת מדי על כפתורים ומספרים.
מקלדת וקורא מסך	טבעת מיקוד ירוקה ברורה, תוויות לכל כפתור אייקון, ומלכודת מיקוד בחלונות.
תנועה	אנימציות קצרות (150 עד 400 מילישניות); "קפיצה" רק לחיסכון, כדי למשוך עין לשם.
אמון	כל מחיר מלווה בזמן העדכון. כל הבהרה משפטית במקום קבוע בתחתית.

כלל שחשוב לבעלת המוצר. שינויי עיצוב נעשים בצעדים קטנים ונבדקים בדפדפן במסך טלפון (360 עד 393 פיקסלים) לפני שממשיכים. אותו אלמנט שנראה אחרת בשני דפים הוא באג עיצובי, לא העדפה.