揭秘 Docker 网络: 手动实现 Docker 桥接网络

探索云原生

本文将带领读者探索 Docker 桥接网络模型的内部机制,通过 veth pair、bridge、iptables 等关键技术手动实现 Docker 桥接网络模型,揭示网络背后的运作原理。


1. 概述


Docker 有多种网络模型,对于单机上运行的多个容器,可以使用缺省的 bridge 网络驱动。

我们按照下图创建网络拓扑,让容器之间网络互通,从容器内部可以访问外部资源,同时,容器内可以暴露服务让外部访问。

桥接网络的一个拓扑结构如下:

Docker Bridge 网络拓扑





Docker Bridge 网络拓扑

上述网络拓扑实现了:

- 1) 让容器之间网络互通
- 2) 从容器内部可以访问外部资源
- 3) 容器内可以暴露服务让外部访问。

根据网络拓扑图可以看到,容器内的数据通过 veth pair 设备传递到宿主机上的网桥上,最终通过宿主机的 eth0 网卡发送出去(或者再通过 veth pair 进入到另外的容器),而接收数据的流程则恰好相反。

2. 预备知识

这里对本文会用到的相关网络知识做一个简单介绍。

veth pair

相关笔记: veth-pair

Veth 是成对出现的两张虚拟网卡,从一端发送的数据包,总会在另一端接收到。

利用 Veth 的特性,我们可以将一端的虚拟网卡"放入"容器内,另一端接入虚拟交换机。这样,接入同一个虚拟交换机的容器之间就实现了网络互通。

即:通过 veth 来突破 network namespace 的封锁

bridge

相关笔记: Linux bridge

我们可以认为 Linux bridge 就是虚拟交换机,连接在同一个 bridge 上的容器组成局域网,不同的 bridge 之间网络是隔离的。

docker network create [NETWORK NAME] 实际上就是创建出虚拟交换机。

交换机是工作在数据链路层的网络设备,它转发的是二层网络包。最简单的转发策略是将到达交换机输入端口的报文,广播到所有的输出端口。当然更好的策略是在转发过程中进行学习,记录交换机端口和MAC地址的映射关系,这样在下次转发时就能够根据报文中的MAC地址,发送到对应的输出端口。

NAT

过程中需要使用 NAT 技术,修改源地址或者目的地址,一般使用 iptables 来实现。

相关笔记: iptables

NAT (Network Address Translation) , 是指网络地址转换。

因为容器中的IP和宿主机的IP是不一样的,为了保证发出去的数据包能正常回来,需要对IP层的源IP/目的IP进行转换。

• SNAT: 源地址转换

• DNAT:目的地址转换

SNAT

Source Network Address Translation,源地址转换,用于修改数据包中的源地址。

比如上图中的 eth0 ip 是 183.69.215.18 , 而容器 dockerA 的 IP 却是 172.187.0.2 。

因此容器中发出来的数据包, 源IP 肯定是 172.187.0.2, 如果就这样不处理直接发出去,那么接收方处理后发回来的响应数据包的目的IP 自然就会填成 172.187.0.2,那么我们肯定接收不到这个响应了。

因此在将容器中的数据包通过 eth0 网卡发送出去之前,需要进行 SNAT 把源 ip 改为 eth0 的 ip,也就是 183.69.215.18。

这样接收方响应时将源 IP 183.69.215.18 作为目的 IP, 这样我们才能收到返回的数据。

DNAT

Destination Network Address Translation: 目的地址转换,用于修改数据包中的目的地址。

如果发出去做了 SNAT,源IP改成了宿主机的 183.69.215.18 ,那么回来的响应数据包目的IP自然就是 183.69.215.18 ,我们(宿主机)可以成功收到这个响应。

但是如果直接把源IP是 183.69.215.18 的数据包发到容器里面去,由于容器IP是 172.187.0.2 ,那肯定不会处理这个包,所以宿主机收到响应包需要进行 DNAT,将目的 IP 地址从 183.69.215.18 改成容器中的 172.187.0.2 。

这样容器才能正常处理该数据。

3. 演示

实验环境 Ubuntu 20.04

环境准备

首先需要创建对应的容器, veth pair 设备以及 bridge 设备 并分配对应 IP。

创建"容器"

从前面的背景知识(深入理解 Docker 核心原理: Namespace、Cgroups 和 Rootfs) 了解到,容器的本质是 Namespace + Cgroups + rootfs 。因此本实验我们可以仅仅创建出 Namespace 网络隔离环境来模拟容器行为:

```
$ sudo ip netns add ns1
```

\$ sudo ip netns add ns2

\$ sudo ip netns show

ns2

ns1

创建 Veth pairs

```
sudo ip link add veth0 type veth peer name veth1
sudo ip link add veth2 type veth peer name veth3
```

查看一下:

\$ ip link show

- 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
- 2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:9b:9b:33 brd ff:ff:ff:ff:ff
- 3: veth1@veth0: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 9a:45:4c:f9:77:eb brd ff:ff:ff:ff:ff
- 4: veth0@veth1: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fe:5a:a1:3b:94:9b brd ff:ff:ff:ff
- 5: veth3@veth2: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 96:d2:e4:ea:9a:1d brd ff:ff:ff:ff
- 6: veth2@veth3: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

将 Veth 的一端放入 "容器"

将 veth 的一端移动到对应的 Namespace 就相当于把这张网卡加入到'容器'里了。

```
sudo ip link set veth0 netns ns1
sudo ip link set veth2 netns ns2
```

查看宿主机上的网卡

\$ ip link show

- 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
- 2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:9b:9b:33 brd ff:ff:ff:ff
- 3: veth1@if4: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 9a:45:4c:f9:77:eb brd ff:ff:ff:ff:ff link-netns ns1
- 5: veth3@if6: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 96:d2:e4:ea:9a:1d brd ff:ff:ff:ff:ff link-netns ns2

发现少了两个, 然后进入容器对应 Namespace 查看一下容器中的网卡:

- \$ sudo ip netns exec ns1 ip link show
- 1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
- 4: veth0@if3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fe:5a:a1:3b:94:9b brd ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
- \$ sudo ip netns exec ns2 ip link show
- 1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
- 6: veth2@if5: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 8e:6a:e4:a0:50:ce brd ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0

可以看到, veth0 和 veth2 确实已经放到 "容器" 里去了。

创建bridge

一般使用 brctl 进行管理,不是自带的工具,需要先安装一下:

```
sudo apt-get install bridge-utils
```

创建bridge br0:

```
sudo brctl addbr br0
```

• 将Veth的另一端接入bridge

```
sudo brctl addif br0 veth1
sudo brctl addif br0 veth3
```

查看接入效果:

\$ sudo brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

br0 8000.361580fa3c8b no veth1 veth3

可以看到,两个网卡 veth1 和 veth3 已经"插"在 bridge 上。

至此, veth pair 已经一端在容器里,一端在宿主机网桥上了,大致拓扑结构完成。

分配IP并启动

• 为bridge分配IP地址,激活上线

```
sudo ip addr add 172.18.0.1/24 dev br0
sudo ip link set br0 up
```

• 为"容器 "内的网卡分配IP地址,并激活上线

docker0容器:

```
sudo ip netns exec ns1 ip addr add 172.18.0.2/24 dev veth0 sudo ip netns exec ns1 ip link set veth0 up
```

docker1容器:

```
sudo ip netns exec ns2 ip addr add 172.18.0.3/24 dev veth2 sudo ip netns exec ns2 ip link set veth2 up
```

· Veth另一端的网卡激活上线

```
sudo ip link set veth1 up
sudo ip link set veth3 up
```

至此,整个拓扑结构搭建完成,且所有设备都分配好 ip 并上线。

测试

容器互通

测试从容器 docker0 ping 容器 docker1,测试之前先用 tcpdump 抓包,等会好分析:

```
sudo tcpdump -i br0 -n
```

在新窗口执行 ping 命令:

```
sudo ip netns exec ns1 ping -c 3 172.18.0.3
```

bro 上的抓包数据如下:

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

12:35:18.285705 ARP, Request who-has 172.18.0.3 tell 172.18.0.2, length 28

12:35:18.285903 ARP, Reply 172.18.0.3 is-at e2:31:15:64:bd:39, length 28

12:35:18.285908 IP 172.18.0.2 > 172.18.0.3: ICMP echo request, id 13829, seq 1, length 64

12:35:18.286034 IP 172.18.0.3 > 172.18.0.2: ICMP echo reply, id 13829, seq 1, length 64

12:35:19.309392 IP 172.18.0.2 > 172.18.0.3: ICMP echo request, id 13829, seq 2, length 64

12:35:20.349350 IP 172.18.0.3 > 172.18.0.2: ICMP echo reply, id 13829, seq 3, length 64

12:35:20.349393 IP 172.18.0.3 > 172.18.0.2: ICMP echo request, id 13829, seq 3, length 64

12:35:23.309404 ARP, Request who-has 172.18.0.2 tell 172.18.0.3, length 28

12:35:23.309517 ARP, Reply 172.18.0.2 is-at 2e:93:7e:33:b0:ed, length 28
```

可以看到, 先是 172.18.0.2 发起的 ARP 请求, 询问 172.18.0.3 的 MAC 地址, 然后是 ICMP 的请求和响应, 最后是 172.18.0.3 的 ARP请求。

因为接在同一个bridge bro 上,所以是二层互通的局域网。

同样,从容器 docker1 ping 容器 docker0 也是通的:

```
sudo ip netns exec ns2 ping -c 3 172.18.0.2
```

宿主机访问容器

在"容器" docker0 内启动服务, 监听80端口:

```
sudo ip netns exec ns1 nc -lp 80
```

在宿主机上执行telnet, 可以连接到 docker0 的80端口:

```
$ telnet 172.18.0.2 80
Trying 172.18.0.2...
Connected to 172.18.0.2.
Escape character is '^]'.
```

可以联通。

容器访问外网

这部分稍微复杂一些, 需要配置 NAT 规则。

1) 配置容器内路由

需要配置容器内的路由,这样才能把网络包从容器内转发出来。

具体就是: **将bridge设置为"容器"的缺省网关**。让非 172.18.0.0/24 网段的数据包都路由给 bridge , 这样数据就从"容器"跑到宿主机上来了。

```
sudo ip netns exec ns1 ip route add default via 172.18.0.1 dev veth0 sudo ip netns exec ns2 ip route add default via 172.18.0.1 dev veth2
```

查看"容器"中的路由规则

```
$ sudo ip netns exec ns1 ip route
default via 172.18.0.1 dev veth0
172.18.0.0/24 dev veth0 proto kernel scope link src 172.18.0.2
```

可以看到, 非 172.18.0.0 网段的数据都会走默认规则, 也就是发送给网关 172.18.0.1。

2) 宿主机开启转发功能并配置转发规则

在宿主机上配置内核参数,允许IP forwarding,这样才能把网络包转发出去。

```
sudo sysctl net.ipv4.conf.all.forwarding=1
```

还有就是要配置 iptables FORWARD 规则

首先确认 iptables FORWARD 的缺省策略:

```
$ sudo iptables -t filter -L FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
```

target prot opt source destination

一般都是 ACCEPT, 如果如果缺省策略是 DROP, 需要设置为 ACCEPT:

```
sudo iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
```

3) 宿主机配置 SNAT 规则

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.18.0.0/24 ! -o br0 -j MASQUERADE
```

上面的命令的含义是:在 nat 表的 POSTROUTING 链增加规则,当数据包的源地址为 172.18.0.0/24 网段,出口设备不是 br0 时,就执行 MASQUERADE 动作。

MASQUERADE 也是一种源地址转换动作,它会动态选择宿主机的一个IP做源地址转换,而 SNAT 动作必须在命令中指定固定的IP地址。

测试能否访问外网:

```
$ sudo ip netns exec ns1 ping -c 3 114.114.114.114
PING 114.114.114.114 (114.114.114) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 114.114.114: icmp_seq=1 ttl=80 time=21.1 ms
64 bytes from 114.114.114: icmp_seq=2 ttl=89 time=19.5 ms
64 bytes from 114.114.114: icmp_seq=3 ttl=86 time=19.2 ms
```

外部访问容器

外部访问容器需要进行 DNAT, 把目的IP地址从宿主机地址转换成容器地址。

sudo iptables -t nat -A PREROUTING ! -i br0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.18.0.2:80

上面命令的含义是:在 nat 表的 PREROUTING 链增加规则,当输入设备不是 br0 ,目的端口为80 时,做目的地址转换,将宿主机IP替换为容器IP。

测试一下

在 "容器" docker0内启动服务:

sudo ip netns exec ns1 nc -lp 80

在和宿主机同一个局域网的远程主机访问宿主机 IP:80

telnet 192.168.2.110 80

确认可以访问到容器内启动的服务。

不过由于只在 PREROUTING 链上做了 DNAT,因此直接在宿主机上访问是不行,需要本机访问的话可以添加下面这个 iptables 规则,直接在 OUTPUT 链上增加 DNAT 规则:

这样其他节点来的流量和本机直接访问流量都可以正常 DNAT 了。

sudo iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.18.0.2:80

添加后再本机直接测试:

```
telnet 192.168.2.110 80
```

这下可以成功连上了。

环境恢复

删除虚拟网络设备

```
sudo ip link set br0 down
sudo brctl delbr br0
sudo ip link del veth1
sudo ip link del veth3
```

iptablers 和 Namesapce 的配置在机器重启后被清除。

4. 小结

本文主要通过 Linux 提供的各种虚拟设备以及 iptables 模拟出了 Docker bridge 网络模型,并测试了几种场景的网络互通。

实际上 docker network 就是使用了 veth 、 Linux bridge 、 iptables 等技术, 帮我们创建和维护网络。

具体分析一下:

- 首先 docker 就是一个进程,主要利用 Linux Namespace 进行隔离。
- 为了跨 Namespace 通信,就用到了 Veth pair。

- 然后多个容器都使用 Veth pair 互相连通的话,不好管理,所以加入了 Linux Bridge,所有 veth 一端在容器中,一端直接和 bridge 连接,这样就好管理多了。
- 然后容器和外部网络要进行通信,于是又要用到 iptables 的 NAT 规则进行地址转换。

5. 参考

iptables 笔记

veth-pair 笔记

Docker bridge networks

Docker单机网络模型动手实验

发布于 2024-01-30 12:28 · IP 属地重庆

Docker

Linux