# go channel使用及其实现原理



迈莫coding (关注) IP属地: 北京

2021.01.15 15:03:44 字数 1,684 阅读 3,104

### 目录

- channel背景
- channel基本用法
- channel应用场景
- channel实现原理
- channel数据结构
- channel实现方式
- channel注意事项

### channel背景

channel是Go的核心类型,是Go语言内置的类型,你无需引包,就能使用它。你可以把它看作一个管道,在Go语言中流传着一句话,"执 行业务处理的goroutine不要通过共享内存通信,要通过channel管道进行共享数据"。

channel和Go的另一种特性goroutine一起为并发编程提供了优雅的,便利的方案,来应对并发场景。

## channel基本用法

channel的基本用法非常简单,它提供了三种类型,分别为**只能接收,只能发送,既能接收也能发送**这三种类型。因此它的语法为:

我们把既能发送也能接收的chan被称为双向chan,把只能接收或者只能发送的chan称为单向chan。其中,"<-"表示单向chan,如果你记 不住,我告诉你一个简便的方法: 这个箭头总是射向左边的,元素类型总在最右边。如果箭头指向 chan,就表示可以往 chan 中塞数 据;如果箭头远离 chan,就表示 chan 会往外吐数据。

通过 make 关键字,我们可以初始化一个 chan ,未初始化的chan的零值为 nil 。你可以设置他的容量,第二个参数为缓冲池的容量大小, 也可以理解为即使 chan 未消费完, 也可以存储数据。

如果chan中还有数据,那么从这个chan中接收数据就不会阻塞,如果chan中数据未达到队列容量,那么向该chan中存储数据也不会阻 塞,反之会阻塞。

还有一个知识点要记住: nil 是 chan 的零值,是一种特殊的 chan, 对值是 nil 的 chan 的发送接收调用者总是会阻塞。

#### 接下来,我们用代码来学习一下chan的三种类型

• 只能接收数据的chan

代码示例

#### 结果

只能接收数据的channal[a]接收到的数据值为 2

• 只能发送数据的chan

代码示例

```
package main

import "fmt

func main() {
    ch := make(chan<- int, 2)
    ch <- 200
}</pre>
```

往 chan 中发送一个数据使用" ch<- "。

这里的 ch 是 chan int 类型或者是 chan <-int。

## channel应用场景

- 数据交流: 当作并发的 buffer 或者 queue,解决生产者 消费者问题。多个 goroutine 可以并发当作生产者 (Producer) 和消费者 (Consumer)。
- 数据传递: 一个goroutine将数据交给另一个goroutine, 相当于把数据的拥有权托付出去。
- 信号通知: 一个goroutine可以将信号(closing, closed, data ready等)传递给另一个或者另一组goroutine。
- 任务编排:可以让一组goroutine按照一定的顺序并发或者串行的执行,这就是编排功能。
- 锁机制:利用channel实现互斥机制。

## channel实现原理

### channel数据结构

channel一个类型管道,通过它可以在goroutine之间发送消息和接收消息。它是golang在语言层面提供的goroutine间的通信方式。 众所周知,Go依赖于称为CSP(Communicating Sequential Processes)的并发模型,通过 Channel实现这种同步模式。

### channel结构体


从数据结构可以看出channel由队列、类型信息、goroutine等待队列组成。

## channel实现方式

chan内部实现了一个缓冲队列作为缓冲区,队列的长度是创建chan时指定的。

下图展示了可缓存6个元素的channel示意图:

### make(chan int, 6)



• dataqsiz: 指向队列的长度为6, 即可缓存6个元素

• buf: 指向队列的内存, 队列中还剩余两个元素

• qcount: 当前队列中剩余的元素个数

sendx:指后续写入元素的位置recvx:指从该位置读取数据

### 等待队列


从channel中读数据,如果channel缓冲区为空或者没有缓冲区,当前goroutine会被阻塞;向channel中写数据,如果channel缓冲区已满或者没有缓冲区,当前goroutine会被阻塞。

被阻塞的goroutine将会被挂在channel的等待队列中:

- 因读阻塞的goroutine会被向channel写入数据的goroutine唤醒
- 因写阻塞的goroutine会被从channel读数据的goroutine唤醒

下面展示了一个没有缓冲区的channel,有几个goroutine阻塞等待数据:

### make(chan int, 0)




https://blog.csdn.nat/ag 41066066

注意,一般情况下recvq和sendq至少有一个为空。只有一个例外,那就是同一个goroutine使用select语句向channel一边写数据一边读数据。

## 向channel写数据


#### 流程图:



#### 详细过程

- 如果recvq队列不为空,说明缓冲区没有数据或者没有缓冲区,此时直接从recvq等待队列中取出一个G,并把数据写入,最后把该G唤醒,结束发送过程;
- 如果缓冲区有空余位置,则把数据写入缓冲区中,结束发送过程;
- 如果缓冲区没有空余位置,则把数据写入G,将当前G写入sendq队列,进入休眠,等待被读goroutine唤醒;

### 从channel读数据



### 详细过程

- 如果等待发送队列sendq不为空,且没有缓冲区,直接从sendq队列中取出G,把G中数据读出,最后把G唤醒,结束读取过程;
- 如果等待发送队列sendq不为空,说明缓冲区已满,从缓冲队列中首部读取数据,从sendq等待发送队列中取出G,把G中的数据写入缓冲区尾部,结束读取过程;
- 如果缓冲区中有数据,则从缓冲区取出数据,结束读取过程;

## channel注意事项

- 向已经关闭的channel中写入数据会发生Panic
- 关闭已经关闭的channel会发生Panic
- 关闭值为nil的channel会发生Panic