SSH 端口转发与 SOCKS 代理



SSH port forwarding 端口转发的三种方式

Local Port Forwarding 本地端口转发

将连接从客户端主机转发到 SSH 服务器主机, 然后转发到目标主机端口。

ssh -L [LOCAL_IP:]LOCAL_PORT:DESTINATION:DESTINATION_PORT [USER@]SSH_SERVER

参数说明:

- [LOCAL IP:]LOCAL PORT 本地 IP 和端口号, LOCAL IP 默认是 localhost。
- DESTINATION:DESTINATION_PORT 目标机器的 IP 地址和端口号。
- [USER@]SERVER_IP 远程 SSH 地址和登录用户。

案例:

使用本地地址 127.0.0.1:3336 连接远程的数据库 db001.host:3306 , 同时 127.0.0.1:3337 连接到 db002.host:3306 :

ssh -L 3336:db001.host:3306 3337:db002.host:3306 user@pub001.host

检查 SSH Server 配置: AllowTcpForwarding=yes

Remote Port Forwarding 远程端口转发

远程端口转发与本地端口转发相反。 它允许您将远程 (ssh 服务器) 机器上的端口转发到本地 (ssh 客户端) 机器上的端口, 然后再转发到目标机器上的端口。

远程端口转发主要用于向外部人员提供对内部服务的访问权限。

```
ssh -R [REMOTE:]REMOTE_PORT:DESTINATION:DESTINATION_PORT [USER@]SSH_SERVER
```

参数说明:

- [REMOTE:]REMOTE PORT 远程服务器地址和端口号。REMOTE 默认会所有地址。
- DESTINATION:DESTINATION PORT 目标机器的 IP 地址和端口号。
- [USER@]SERVER IP 远程 SSH 地址和登录用户。

案例:

```
ssh -R 8080:127.0.0.1:3000 -N -f user@remote.host
```

上面的命令将使 ssh 服务器侦听端口 8080,并将所有流量从此端口传输到本地计算机的 3000 端口上。这样就可以在浏览器中输入 the_ssh_server_ip:8080 访问应用了。

检查 SSH Server 配置: GatewayPorts=yes

Dynamic Port Forwarding 动态端口转发

动态端口转发允许您在本地 (ssh 客户端) 机器上创建一个套接字,它充当 SOCKS 代理服务器。 当客户端连接到这个端口时,连接被转发到远程 (ssh 服务器) 机器,然后被转发到目标机器上的动态端口。

```
ssh -D [LOCAL_IP:]LOCAL_PORT [USER@]SSH_SERVER
```

参数说明:

- [LOCAL IP:]LOCAL PORT 本地 IP 地址和端口号。LOCAL IP 默认是 localhost。
- [USER@]SERVER IP 远程 SSH 地址和登录用户。

案例:

```
ssh -D 8080 -N -f -C -q user@remote.host
```

- -D 8080 启动一个 SOCKS 服务并监听本地的 9090 端口
- -f 后台运行
- -C 压缩请求数据
- -q 使用静默模式
- -N 不执行远程命令

SOCKS 代理使用场景

cURL 代理

```
curl -x socks5://127.0.0.1:8080 https://google.com
```

终端代理

```
export http_proxy=socks5://127.0.0.1:8080 \
    https_proxy=socks5://127.0.0.1:8080 \
    all_proxy=socks5://127.0.0.1:8080
```

Git 代理

```
git config --global http.proxy socks5://127.0.0.1:8080
git config --global https.proxy socks5://127.0.0.1:8080
```

SSH 代理

编辑 ~/.ssh/config:

```
Host github.com

HostName github.com

User git

IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

ProxyCommand nc -v -x 127.0.0.1:8080 %h %p
```