官方镜像加速

更新时间: 2022-07-15 15:53 产品详情 相关技术圈

使用Docker时需要首先下载一个官方镜像,例如mysql、wordpress。然而由于网络原因,下载一个Docker官方镜像可能会需要很长的时间,甚至下载失败。为此,<mark>阿里云容器镜像服务</mark>ACR提供了官方的镜像站点,从而加速官方镜像的下载。

镜像加速器是面向个人开发者的服务,仅限于支持个人开发场景,不允许有再次封装或商业用途。

? 说明

- 目前由于Docker Hub限制,导致使用镜像加速器后无法获取最新官方镜像。请暂时去掉加速器配置,直接连接Docker Hub获取。
- 国际站和商虚账户不支持该功能。

获取镜像加速器地址

ACR会为每一个账号(阿里云账号或RAM用户)生成一个镜像加速器地址,配置镜像加速器前,您需要获取镜像加速器地址。

登录<mark>容器镜像服务控制台</mark>,在左侧导航栏选择**镜像工具 > 镜像加速器**,在**镜像加速器**页面获取镜像加速 地址。

例如: 加速器地址: [系统分配前缀].mirror.aliyuncs.com

配置镜像加速器

在不同的操作系统下,配置加速器的方式略有不同,下文将介绍主要操作系统的配置方法。

当您的Docker版本较新时

当您下载安装的Docker Version不低于1.10时,建议通过daemon config进行配置。使用配置文件/etc/docker/daemon.json(没有时新建该文件)。

```
{
    "registry-mirrors": ["<镜像加速器地址>"]
}
```

当您的Docker版本较旧时

您需要根据不同的操作系统修改对应的配置文件。

• Ubuntu 12.04 - 14.04

Ubuntu的配置文件的位置在/etc/default/docker目录下。您只需要在这个配置文件中添加加速器的配置项,重启Docker即可。

```
echo "DOCKER_OPTS=\"\$DOCKER_OPTS --registry-mirror=<your accelerate address
sudo service docker restart</pre>
```

Ubuntu 15.04 - 15.10

Ubuntu的配置文件的位置在/etc/systemd/system/docker.service.d/目录下。在这个目录下创建任意的*.conf文件即可作为配置文件。然后在这个配置文件中添加加速器的配置项,之后重启Docker即可。

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo tee /etc/systemd/system/docker.service.d/mirror.conf <<-'EOF'
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/docker daemon -H fd:// --registry-mirror=<your accelerate
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker</pre>
```

CentOS 7

CentOS的配置方式略微复杂,需要先将默认的配置文件 (/lib/systemd/system/docker.service) 复制到/etc/systemd/system/docker.service。然后再将加速器地址添加到配置文件的启动命令中,之后重启Docker即可。

```
sudo cp -n /lib/systemd/system/docker.service /etc/systemd/system/docker.ser sudo sed -i "s|ExecStart=/usr/bin/docker daemon|ExecStart=/usr/bin/docker daemon|ExecStart=/usr/bin/dockerd --regis sudo systemctl daemon-reload sudo service docker restart
```

• Redhat 7

Redhat 7配置加速器,需要编辑/etc/sysconfig/docker配置文件。在OPTIONS配置项中添加加速器配置--registry-mirror=<your accelerate address>。最后执行sudo service docker restart命令以重启Docker Daemon。

Redhat 6/CentOS 6
 在这两个系统上无法直接安装Docker,需要升级内核。

配置加速器时需要编辑/etc/sysconfig/docker配置文件。 在other_args配置项中添加加速器配置--registry-mirror=<your accelerate address>。最后执行sudo service docker restart命令以重启 Docker Daemon。

Docker Toolbox

在Windows、Mac系统上使用Docker Toolbox的话,推荐做法是在创建Linux虚拟机的时候,就将加速器的地址配置进去。

```
docker-machine create --engine-registry-mirror=<your accelerate address> -d
docker-machine env default
eval "$(docker-machine env default)"
docker info
```

如果您已经通过docker-machine创建了虚拟机的话,则需要通过登录该虚拟机来修改配置。

- i. 执行docker-machine ssh <machine-name>命令以登录虚拟机。
- ii. 修改/var/lib/boot2docker/profile文件,将--registry-mirror=<your accelerate address>添加到EXTRA ARGS中。
- iii. 执行sudo /etc/init.d/docker restart命令以重启Docker服务。

当您使用的是Containerd时

当您使用Containerd作为ACK的运行时,需要按照以下内容修改Containerd的cri配置,才能让Pod的镜像使用镜像加速器。配置路径一般为/etc/containerd/config.toml。

```
[plugins.cri]
...
  [plugins.cri.registry]
    [plugins.cri.registry.mirrors]
    [plugins.cri.registry.mirrors."docker.io"]
    endpoint = ["<your accelerate address>"]
```

检查加速器是否生效

检查加速器是否生效配置加速器之后,如果拉取镜像仍然十分缓慢,请手动检查加速器配置是否生效,在命令行执行 docker info,如果从结果中看到了如下内容,说明配置成功。

\$ docker info
Registry Mirrors:

https://docker.mirrors.ustc.edu.cn 科大镜像: https://docker.mirrors.ustc.edu.cn

网易: https://hub-mirror.c.163.com

阿里云: https://<你的ID>.mirror.aliyuncs.com