# 【趣话计算机底层技术】调试器是个大骗子!

我叫GDB,是一个调试器,程序员通过我可以调试他们编写的软件,分析其中的bug。

作为一个调试器,调试分析是我的看家本领,像是给目标进程设置断点,或者让它单步执行,又或是查看进程中的变量、内存数据、CPU的寄存等等操作,我都手到擒来。

你只要输入对应的命令,我就能帮助你调试你的程序。

我之所以有这些本事,都得归功于一个强大的系统函数,它的名字叫ptrace。

```
long ptrace(
enum __ptrace_request request,
pid_t pid,
void *addr,
void *data
);
```

不管是开始调试进程,还是下断点、读写进程数据、读写寄存器,我都是通过这个函数来进行,要是没了它, 我可就废了。

它的第一个参数是一个枚举型的变量,表示要执行的操作,我支持的调试命令很多都是靠它来实现的:


名称	值	说明
PTRACE_TRACEMEE	0	PTRACE_TRACEME用在目标进程中。表示子进程容许父进程跟踪自己。
PTRACE_PEEKTEXT	1	从目标进程的代码段中读取一个长整型,内存地址由参数 addr指定。
PTRACE_PEEKDATA	2	从目标进程的数据段中读取一个长整型,内存地址由参数 addr指定。
PTRACE_PEEKUSR	3	在调试coredump文件时,从USER区域中读取一个长整型。 USER结构为coredump文件的前面一部分,它描述了进程中 止时的一些状态,如:寄存器值,代码、数据段大小,代码、 数据段开始地址等。USER区域地址由参数addr参数。
PTRACE_POKETEXT	4	向目标进程的代码段中写入一个长整型,内存地址由参数 addr指定。
PTRACE_POKEDATA	5	向目标进程的数据段中写入一个长整型,内存地址由参数 addr指定。
PTRACE_POKEUSR	6	往USER区域中写入一个长整型。
PTRACE_CONT	7	继续执行目标进程。参数pid表示被跟踪的目标进程。
PTRACE_KILL	8	中止目标进程。参数pid表示被跟踪的目标进程。
PTRACE_SINGLESTEP	9	设置单步执行标志,单步执行一条指令。被跟踪进程单步执行 完一条指令后,被跟踪进程将被中止,并通知调试进程。
PTRACE_GETREGS	12	读取寄存器值,pid表示被跟踪的目标进程,返回的寄存器值保存在data指定的地址中,arm和x86因为寄存器不相同,所以这里data指向的数据结构也不一样
PTRACE_SETREGS	13	设置寄存器值,pid表示被跟踪的目标进程,data为寄存器数据地址。
PTRACE_GETFPREGS	14	读取浮点寄存器值,pid表示被跟踪的目标进程,返回的浮点寄存器值保存在data指定的地址中
PTRACE_SETFPREGS	15	设置浮点寄存器值,pid表示被跟踪的目标进程,data为浮点寄存器数据地址。
PTRACE_ATTACH	16	要求跟踪某个进程。参数pid表示被跟踪进程。被跟踪进程将成为当前进程的子进程,并进入中止状态。
DTPACE DETACH	17	结击组的其个进程。 条数sid主子被组的的工进程。结击组的

FINACE_DETACH	1/	后被跟踪进程将继续执行。
PTRACE_SYSCALL	24	继续执行被中止的进程。参数pid表示被跟踪的子进程。与 PTRACE_CONT不同的是当被跟踪进程进行系统调用或者从 系统调用中返回时,被跟踪进程将被中止,并通知调试进程。

你可以通过我来启动一个新的进程调试,我会使用fork创建出一个新的子进程,然后在子进程中通过execv来执行你指定的程序。

不过在执行你的程序之前,我会在子进程中调用ptrace函数,然后指定第一个参数为PTRACE\_TRACEME, 这样一来,我就能监控子进程中发生的事情了,也才能对你指定的程序进行调试。

你也可以让我attach到一个已经运行的进程分析,这样的话,我直接调用ptrace函数,并且指定第一个参数为PTRACE\_ATTACH就可以了,然后我就会变成那个进程的父进程。



具体要选择哪种方式来调试,这就看你的需要了。不过不管哪种方式,最终我都会"接管"被调试的进程,它里面发生的各种信号事件我都能得到通知,方便我对它进行调试操作。

#### 软件断点

作为一个调试器,最常用的功能就是给程序下断点了。

你可以通过break命令告诉我,你要在程序的哪个位置添加断点。


当我收到你的命令之后,我会偷偷把被调试进程中那个位置的指令修改为一个0xCC,这是一条特殊指令的CPU机器码——int 3,是x86架构CPU专门用来支持调试的指令。

我的这个修改是偷偷进行的,你如果通过我来查看被调试进程的内存数据,或者在反汇编窗口查看那里的指令,会发现跟之前一样,这其实是我使的障眼法,让你看起来还是原来的数据,实际上已经被我修改过了,你要是不信,你可以另外写个程序来查看那里的数据内容,看看我说的是不是真的。

一旦被调试的进程运行到那个位置,CPU执行这条特殊的指令时,会陷入内核态,然后取出中断描述符表IDT中的3号表项中的处理函数来执行。

IDT中的内容,操作系统一启动早就安排好了,所以系统内核会拿到CPU的执行权,随后内核会发送一个 SIGTRAP信号给到被调试的进程。

## 被调试进程



## 操作系统内核

而因为我的存在,这个信号会被我截获,我收到以后会检查一下是不是程序员之前下的断点,如果是的话,就 会显示断点触发了,然后等待程序员的下一步指示。

在没有下一步指示之前,被调试的进程都不会进入就绪队列被调度执行。

直到你使用continue命令告诉我继续,我再偷偷把替换成int 3的指令恢复,然后我再次调用ptrace函数告诉操作系统让它继续运行。

这就是我给程序下断点的秘密。

不知道你有没有发现一个问题,当我把替换的指令恢复后让它继续运行,以后就再也不会中断在这里了,可程序员并没有撤销这个断点,而是希望每次执行到这里都能中断,这可怎么办呢?

我有一个非常巧妙的办法,就是让它单步执行,只执行一条指令,然后又会中断到我这里,但这时候我并不会通知程序员,而仅仅是把刚才恢复的断点又给打上(替换指令),然后就继续运行。这一切都发生的神不知鬼不觉,程序员根本察觉不到。

#### 单步调试


说到单步执行,应该算是程序员调试程序的时候除了下断点之外最常见的操作了,每一次只让被调试的进程运行一条指令,这样方便跟踪排查问题。

你可能很好奇我是如何让它单步执行的呢?

单步执行的实现可比下断点简单多了,我不用去修改被调试进程内存中的指令,只需要调用ptrace函数,传递一个PTRACE\_SINGLESTEP参数就行了,操作系统会自动把它设置为单步执行的模式。

我也很好奇操作系统是怎么办到的,就去打听了一下。

原来x86架构CPU有一个标志寄存器,名叫eflags,它里面不止包含了程序运行的一些状态,还有一些工作模式的设定。



其中就有一个TF标记,用来告诉CPU进入单步执行模式,只要把这个标记为设置为1, CPU每执行一条指令,就会触发一次调试异常,调试异常的向量号是1,所以触发的时候,都会取出IDT中的1号表项中的处理函数来

执行。

接下来的事情就跟命中断点差不多了,我会截获到内核发给被调试进程的SIGTRAP信号,然后等待程序员的下一步指令。

如果你继续进行单步调试,那我便继续重复这个过程。

如果你有程序的源代码,你还可以进行源码级别的单步调试,不过这里的单步就指的是源代码中的一行了。

这种情况下要稍微麻烦一点,我还要分析出每一行代码对应的指令有哪些,然后用上面说的单步执行指令的方法,一条条指令快速掠过,直到这一行代码对应的指令都执行完成。

#### 内存断点

有的时候,直接给程序中代码的位置下断点并不能包治百病。比如程序员发现某个内存地址的内容老是莫名其妙被修改,想知道到底是哪个函数干的,这时候连地址都没有,根本没法下断点。

单步执行也不行,那么多条指令,得执行到猴年马月去才能找到?

不用担心,我可以帮你解决这个烦恼。

你可以通过watch命令告诉我,让我监视被调试进程中某个内存地址的数据变化,一旦发现被修改,我都会把它给停下来报告给你。

猜猜我是如何做到的呢?

我可以用单步执行的方式,每执行一步,就检查一下内容有没有没修改,一旦发现就停下来通知你们程序员。不过这种方式实在是太麻烦了,会严重拖垮被调试进程的性能。

好在x86架构的CPU提供了硬件断点的能力,帮我解决了大问题。

在x86架构CPU的内部内置了一组调试寄存器,从DR0到DR7,总共8个。通过在DR0-DR3中设置要监控的内存地址,然后在DR7中设置要监控的模式,是读还是写,剩下的交给CPU就好了。

31 30	29 28	27 26	25 24	23 22	21 20	19 18	17 16	15	14 1	13	12	11 '	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				LEN 1					0			0				G 3		G 2		G		G		DR7
31							16	15	14 1	13	12	11 -	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	R	eserv	ed (s	et to 1	1)			B T	B S	B D	0	1	1	1 1	1 1	1	1	1	1	B 3	B 2	B 1	B 0	DR6
31																							0	
																								DR5
31																							0	
																								DR4
31																							0	
Breakpoint 3 Linear Address												DR3												
31																							0	
Breakpoint 2 Linear Address													DR2											
31																							0	
Breakpoint 1 Linear Address										DR1														

31	0
Breakpoint 0 Linear Address	DR0
Reserved	

CPU执行的时候,一旦发现有符合调试寄存器中设置的情况发生时,就会产生调试异常,然后取出IDT中的1号表项中的处理函数来执行,接下来的事情就跟单步调试产生的异常差不多了。

CPU内部依靠硬件电路来完成监控,可比我们软件一条一条的检查快多了!

现在,你不止可以使用watch命令来监控内存被修改,还可以使用rwatch、awatch命令来告诉我去监控内存被读或者被写。

我叫GDB,是你调试程序的好伙伴,现在你该知道我是如何工作的了吧!