03 深入剖析:哪些资源,容易成为瓶颈?

在第 02 课时,我们简单介绍了解决性能问题常用的一些切入点。本课时我将从计算机资源层面向你讲解,哪些系统组件容易出现性能瓶颈?以及如何判断该系统组件是否达到了瓶颈?

计算机各个组件之间的速度往往很不均衡,比如 CPU 和硬盘,比兔子和乌龟的速度差还大,那么按照我们前面介绍的木桶理论,可以说这个系统是存在着短板的。

当系统存在短板时,就会对性能造成较大的负面影响,比如当 CPU 的负载特别高时,任务就会排队,不能及时执行。而其中,CPU、内存、I/O 这三个系统组件,又往往容易成为瓶颈,所以接下来我会对这三方面分别进行讲解。

CPU

首先介绍计算机中最重要的计算组件中央处理器 CPU,围绕 CPU 一般我们可以:

- 通过 top 命令,来观测 CPU 的性能;
- 通过负载,评估 CPU 任务执行的排队情况;
- 通过 vmstat,看 CPU 的繁忙程度。

具体情况如下。

1.top 命令 —— CPU 性能

如下图,当进入 top 命令后,按 1 键即可看到每核 CPU 的运行指标和详细性能。

top - 16:11:56 up	68 days	, 6:16, 4	users, l	Load aver	age: 0.00	, 0.01,	0.05_				
Tasks: 243 total, 1 running, 242 sleeping, 0 stopped, 0 zombie											
%Cpu0 : 0.3 us,	0.0 sy	, 0.0 ni,	99.7 id,	0.0 wa,	<u>0.0</u> hi,	0.0 si,	0.0 st				
%Cpu1 : 0.3 us,	0.0 sy	, 0.0 ni,	99.7 id,	0.0 wa,	0.0 hi,	0.0 si,	0.0 st				
%Cpu2 : 0.3 us,	0.3 sy	, 0.0 ni,	99.3 id,	0.0 wa,	0.0 hi,	0.0 si,	0.0 st				
%Cpu3 : 0.0 us,	0.0 sy	, 0.0 ni,1	00.0 id,	0.0 wa,	0.0 hi,	0.0 si,	0.0 st				
KIB Mem : 7994076 total, 183720 free, 754500 used, 7055856 buff/cache											
KiB Swap: 4063228 total, 4063228 free, 0 used. 6144012 avail Mem											
				$\overline{}$							
PID USER	PR NI	VIRT R	ES SHR	S %CPU	%MEM	TIME+ CO	MMAND				
98606 root	20 0 26	696552 2178	96 51776	S 1.3	2.7 310:	06.98 pr	ometheus				
10248 root	20 0 1	115868 168	00 5992	$S = \overline{0}.7$	0.2 68:	15.49 bl	ackbox_export				
19696 root	20 0 17	786988 414	76 29088	S 0.3	0.5 82:	28.54 pr	omtail-linux-				
1 root	20 0 1	125524 41	48 2516	S 0.0	0.1 2:	21.64 sy	stemd				
2 root	20 0	0	0 0	S 0.0	0.0 0:	00.56 kt	hreadd				
3 root	20 0	0	0 0	S 0.0	0.0 0:	38.73 ks	oftirqd/0				
5 root	0 -20	0	0 0	S 0.0	0.0 0:	00.00 kw	orker/0:0H				
7 root	rt 0	0	0 0	S 0.0	0.0 0:	01.53 mi	gration/0				
8 root	20 0	0	0 0	S 0.0	0.0 0:	00.00 rc	u_bh				
9 root	20 0	0	0 0	S 0.0	0.0 7:	57.85 rc	u_sched				
10 root	rt 0	0	0 0	S 0.0			tchdog/0				
11 root	rt 0	0	0 0	S 0.0	0.0 0:	13.42 wa	tchde如囟教育				
12 root	nt 0	a	a a	5 00	0000	21 49 mi	aration/1				


CPU 的使用有多个维度的指标,下面分别说明:

- us 用户态所占用的 CPU 百分比,即引用程序所耗费的 CPU;
- sy 内核态所占用的 CPU 百分比,需要配合 vmstat 命令,查看上下文切换是否频繁;
- ni 高优先级应用所占用的 CPU 百分比;
- wa 等待 I/O 设备所占用的 CPU 百分比,经常使用它来判断 I/O 问题,过高输入输出设备可能存在非常明显的瓶颈;
- hi 硬中断所占用的 CPU 百分比;
- si 软中断所占用的 CPU 百分比;
- st 在平常的服务器上这个值很少发生变动,因为它测量的是宿主机对虚拟机的影响,即虚拟机等待宿主机 CPU 的时间占比,这在一些超卖的云服务器上,经常发生;
- id 空闲 CPU 百分比。

一般地,我们比较关注空闲 CPU 的百分比,它可以从整体上体现 CPU 的利用情况。

2.负载 —— CPU 任务排队情况

如果我们评估 CPU 任务执行的排队情况,那么需要通过负载(load)来完成。除了 top 命令,使用 uptime 命令也能够查看负载情况,load 的效果是一样的,分别显示了最近 1min、5min、15min 的数值。



如上图所示,以单核操作系统为例,将 CPU 资源抽象成一条单向行驶的马路,则会发生以下三种情况:

- 马路上的车只有 4 辆,车辆畅通无阻,load 大约是 0.5;
- 马路上的车有 8 辆,正好能首尾相接安全通过,此时 load 大约为 1;
- 马路上的车有 12 辆,除了在马路上的 8 辆车,还有 4 辆等在马路外面,需要排队,此时 load 大约为 1.5。

那 load 为 1 代表的是啥?针对这个问题,误解还是比较多的。

很多人看到 load 的值达到 1,就认为系统负载已经到了极限。这在单核的硬件上没有问题,但在多核硬件上,这种描述就不完全正确,它还与 CPU 的个数有关。例如:

- 单核的负载达到 1, 总 load 的值约为 1;
- 双核的每核负载都达到 1, 总 load 约为 2;
- 四核的每核负载都达到 1, 总 load 约为 4。

所以,对于一个 load 到了 10,却是 16 核的机器,你的系统还远没有达到负载极限。

3.vmstat —— CPU 繁忙程度

要看 CPU 的繁忙程度,可以通过 vmstat 命令,下图是 vmstat 命令的一些输出信息。

```
0 131388 250844 979312
                                           0
                                                       40 3317 2150 51
                                                                                   0
             131636 250844 979312
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                        0 3462 2270 53
                                                                         3 45
                                                                                   0
                                                                               0
3
             131388 250844 979320
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                        0 3275 1909 51
                                                                         2 47
                                                                                   0
                                                                               0
   0
           0 131512 250844 979324
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                        0 4380 2894 74
                                                                         5 22
                                                                                   0
4
           0 131496 250848 979328
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                       48 4244 3579 69
                                                                         9 22
                                                                               0
                                                                                   0
          0 131388 250848 979328
0
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                        8 2798 1687 53
                                                                         2 46
                                                                                   0
   0阻塞队列
3
                                                        0 2693 1632 46
             131512 250848 979328
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                                         3 51
                                                                               0
                                                                                   0
1
   0
          0 131636 250848 979336
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                          2773 1628 63
                                                                         2 36
                                                                                   0
3
           0 131636 250848 979336
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                          3447 2123 65
   0
                                                                         2 33
                                                                                   0
                                                  0 切換10 2951 2350 41
           0 131636 250852 979336
                                                                         3 57
0
                                                                        和Top
[xjj]vmstat 1
procs
                                                 --io---
                                                            -system--
                                                                        ---cpu----
             ----memory----
                                    --swap--
                                                                  cs us sy id wa st
                      buff cache
                                                 bi
   b
       swpd
               free
                                     si
                                          50
                                                       bo
          0 130604 250864 979476
                                      0
                                           0
                                                  0
                                                        9
                                                                  - 0
                                                                         2 91@ 搅勾教育
```

比较关注的有下面几列:


- **b** 如果系统有负载问题,就可以看一下 b 列(Uninterruptible Sleep),它的意思是等待 I/O,可能是读盘或者写盘动作比较多;
- si/so 显示了交换分区的一些使用情况,交换分区对性能的影响比较大,需要格外关注;
- cs 每秒钟上下文切换(Context Switch)的数量,如果上下文切换过于频繁,就需要考虑是否是进程或者线程数开的过多。

每个进程上下文切换的具体数量,可以通过查看内存映射文件获取,如下代码所示:

```
[root@localhost ~]# cat /proc/2788/status
...
voluntary_ctxt_switches: 93950
nonvoluntary_ctxt_switches: 171204
```

内存


要想了解内存对性能的影响,则需要从操作系统层面来看一下内存的分布。



我们在平常写完代码后,比如写了一个 C++ 程序,去查看它的汇编,如果看到其中的内存地址,并不是实际的物理内存地址,那么应用程序所使用的,就是**逻辑内存**。学过计算机组成结构的同学应该都有了解。

逻辑地址可以映射到两个内存段上**:物理内存**和**虚拟内存**,那么整个系统可用的内存就是两者之和。比如你的物理内存是 4GB,分配了 8GB 的 SWAP 分区,那么应用可用的总内存就是 12GB。

1. top 命令




如上图所示,我们看一下内存的几个参数,从 top 命令可以看到几列数据,注意方块框起来的三个区域,解释如下:

- VIRT 这里是指虚拟内存,一般比较大,不用做过多关注;
- **RES** 我们平常关注的是这一列的数值,它代表了进程实际占用的内存,平常在做监控时,主要监控的也是这个数值;
- SHR 指的是共享内存,比如可以复用的一些 so 文件等。

2. CPU 缓存

由于 CPU 和内存之间的速度差异非常大,解决方式就是**加入高速缓存**。实际上,这些高速缓存往往会有多层,如下图所示。



Java 有大部分知识点是围绕多线程的,那是因为,如果一个线程的时间片跨越了多个 CPU,那么就会存在同步问题。

在 Java 中,和 CPU 缓存相关的最典型的知识点,就是在并发编程中,针对 Cache line 的**伪** 共享(False Sharing)问题。

伪共享指的是在这些高速缓存中,以缓存行为单位进行存储,哪怕你修改了缓存行中一个很小很小的数据,它都会整个刷新。所以,当多线程修改一些变量的值时,如果这些变量都在同一个缓存行里,就会造成频繁刷新,无意中影响彼此的性能。

CPU 的每个核,基本是相同的,我们拿 CPU0 来说,可以通过以下的命令查看它的缓存行大小,这个值一般是 64。


```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0/coherency_line_size
cat /sys/devices/system/cpu0/cache/index1/coherency_line_size
cat /sys/devices/system/cpu0/cache/index2/coherency_line_size
cat /sys/devices/system/cpu0/cache/index3/coherency_line_size
```

当然,通过 cpuinfo 也能得到一样的结果:

```
# cat /proc/cpuinfo | grep cache
cache size : 20480 KB
cache_alignment : 64
cache_alignment : 64
cache_alignment : 64
cache size : 20480 KB
cache_alignment : 64
cache_alignment : 64
cache size : 20480 KB
cache_alignment : 64
```


在 JDK8 以上的版本,通过开启参数 -XX:-RestrictContended,就可以使用注解 @sun.misc.Contended 进行补齐,来避免伪共享的问题。具体情况,在 12 课时并行优化 中,我们再详细讲解。

3. HugePage



我们再回顾一下上文提到的这张图,上面有一个 TLB 组件,它的速度很快,但容量有限,在普通的 PC 机上没有什么瓶颈。但如果机器配置比较高,物理内存比较大,那就会产生非常多的映射表,CPU 的检索效率也会随之降低。

传统的页大小是 4KB,在大内存时代这个值偏小了,解决的办法就是增加页的尺寸,比如将 其增加到 2MB,这样,就可以使用较少的映射表来管理大内存。而这种将页增大的技术,就 是 **Huge Page**。



同时,HugePage 也伴随着一些副作用,比如竞争加剧,但在一些大内存的机器上,开启后在一定程度上会增加性能。

4. 预先加载


另外,一些程序的默认行为也会对性能有所影响,比如 JVM 的 -XX:+AlwaysPreTouch 参数。

默认情况下,JVM 虽然配置了 Xmx、Xms 等参数,指定堆的初始化大小和最大大小,但它的内存在真正用到时,才会分配;但如果加上 AlwaysPreTouch 这个参数,JVM 会在启动的时候,就把所有的内存预先分配。

这样,启动时虽然慢了些,但运行时的性能会增加。

1/0

I/O 设备可能是计算机里速度最慢的组件了,它指的不仅仅是硬盘,还包括外围的所有设备。 那硬盘有多慢呢?我们不去探究不同设备的实现细节,直接看它的写入速度(数据未经过严 格测试,仅作参考)。




如上图所示,可以看到普通磁盘的随机写与顺序写相差非常大,但顺序写与 CPU 内存依旧不在一个数量级上。

缓冲区依然是解决速度差异的唯一工具,但在极端情况下,比如断电时,就产生了太多的不确定性,这时这些缓冲区,都容易丢。由于这部分内容的篇幅比较大,我将在第 06 课时专门讲解。

1. iostat

最能体现 I/O 繁忙程度的,就是 top 命令和 vmstat 命令中的 wa%。如果你的应用写了大量的日志,I/O wait 就可能非常高。



很多同学反馈到,不知道有哪些便捷好用的查看磁盘 I/O 的工具,其实 iostat 就是。你可以通过 sysstat 包进行安装。

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle								
	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	99.75								
Device:		rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rkB/s	wkB/s	avgrq-sz	avgqu-sz	await	r_await	w_await	svctm	%util
sda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dm-0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dm-1		0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dm-2		0.00	0.00	o ¹ .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle								
	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50								
Device:		rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rkB/s	wkB/s	avgrq-sz	avgqu-sz	await	r_await	w_await	svctm	%util
sda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dm-0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dm-1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.0.00	0.00
dm-2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	拉尔	以育.00

上图中的指标详细介绍如下所示。

- **%util**:我们非常关注这个数值,通常情况下,这个数字超过 80%,就证明 I/O 的负荷已 经非常严重了。
- Device:表示是哪块硬盘,如果你有多块磁盘,则会显示多行。

- avgqu-sz:平均请求队列的长度,这和十字路口排队的汽车也非常类似。显然,这个值越小越好。
- **awai**:响应时间包含了队列时间和服务时间,它有一个经验值。通常情况下应该是小于 5ms 的,如果这个值超过了 10ms,则证明等待的时间过长了。
- **svctm**:表示操作 I/O 的平均服务时间。你可以回忆一下第 01 课时的内容,在这里就是 AVG 的意思。svctm 和 await 是强相关的,如果它们比较接近,则表示 I/O 几乎没有等 待,设备的性能很好;但如果 await 比 svctm 的值高出很多,则证明 I/O 的队列等待时间 太长,进而系统上运行的应用程序将变慢。

2. 零拷贝


硬盘上的数据,在发往网络之前,需要经过多次缓冲区的拷贝,以及用户空间和内核空间的 多次切换。如果能减少一些拷贝的过程,效率就能提升,所以零拷贝应运而生。

零拷贝是一种非常重要的性能优化手段,比如常见的 Kafka、Nginx 等,就使用了这种技术。 我们来看一下有无零拷贝之间的区别。

(1) 没有采取零拷贝手段

如下图所示,传统方式中要想将一个文件的内容通过 Socket 发送出去,则需要经过以下步骤:

- 将文件内容拷贝到内核空间;
- 将内核空间内存的内容,拷贝到用户空间内存,比如 Java 应用读取 zip 文件;
- 用户空间将内容写入到内核空间的缓存中;
- Socket 读取内核缓存中的内容,发送出去。




没有采取零拷贝手段的图

(2) 采取了零拷贝手段

零拷贝有多种模式,我们用 sendfile 来举例。如下图所示,在内核的支持下,零拷贝少了一个步骤,那就是内核缓存向用户空间的拷贝,这样既节省了内存,也节省了 CPU 的调度时间,让效率更高。

用户空间(内存)



小结

本课时我们学习了计算机中对性能影响最大的三个组件:CPU、内存、I/O,并深入了解了观测它们性能的一些命令,这些方式可以帮我们大体猜测性能问题发生的地方。

但它们对性能问题,只能起到辅助作用,不能帮助我们精准地定位至真正的性能瓶颈,还需 要做更多深入的排查工作,收集更多信息。

最后留一个思考题:磁盘的速度这么慢,为什么 Kafka 操作磁盘,吞吐量还能那么高?你可以先在留言区讨论,下一课时我会讲解。

不知你在实际的工作中是否还有其他的疑惑,欢迎留言讨论,我会一一解答~

在接下来的第 04 课时,我将介绍一系列更深入的工具,帮你获取性能数据,离"病灶"更近一步。

© 2019 - 2023 Liangliang Lee. Powered by Vert.x and hexo-theme-book.