16 非类型安全:让你既爱又恨的 unsafe

上节课我留了一个小作业,让你练习一下如何使用反射调用一个方法,下面我来进行讲 解。

还是以 person 这个结构体类型为例。我为它增加一个方法 Print,功能是打印一段文本,示例代码如下:

```
func (p person) Print(prefix string){
  fmt.Printf("%s:Name is %s,Age is %d\n",prefix,p.Name,p.Age)
}
```

然后就可以通过反射调用 Print 方法了,示例代码如下:

```
func main() {
    p:=person{Name: "飞雪无情",Age: 20}
    pv:=reflect.ValueOf(p)
    //反射调用person的Print方法
    mPrint:=pv.MethodByName("Print")
    args:=[]reflect.Value{reflect.ValueOf("登录")}
    mPrint.Call(args)
}
```

从示例中可以看到,要想通过反射调用一个方法,首先要通过 MethodByName 方法找到相应的方法。因为 Print 方法需要参数,所以需要声明参数,它的类型是 []reflect.Value,也就是示例中的 args 变量,最后就可以通过 Call 方法反射调用 Print 方法了。其中记得要把args 作为参数传递给 Call 方法。

运行以上代码,可以看到如下结果:

```
登录:Name is 飞雪无情,Age is 20
```

从打印的结果可以看到,和我们直接调用 Print 方法是一样的结果,这也证明了通过反射调用 Print 方法是可行的。

下面我们继续深入 Go 的世界,这节课会介绍 Go 语言自带的 unsafe 包的高级用法。

顾名思义,unsafe 是不安全的。Go 将其定义为这个包名,也是为了让我们尽可能地不使用它。不过虽然不安全,它也有优势,那就是可以绕过 Go 的内存安全机制,直接对内存进行读写。所以有时候出于性能需要,还是会冒险使用它来对内存进行操作。

指针类型转换

Go 的设计者为了编写方便、提高效率且降低复杂度,将其设计成一门强类型的静态语言。 强类型意味着一旦定义了,类型就不能改变;静态意味着类型检查在运行前就做了。同时 出于安全考虑,Go 语言是不允许两个指针类型进行转换的。

我们一般使用 *T 作为一个指针类型,表示一个指向类型 T 变量的指针。为了安全的考虑,两个不同的指针类型不能相互转换,比如 *int 不能转为 *float64。

我们来看下面的代码:

```
func main() {
    i:= 10
    ip:=&i
    var fp *float64 = (*float64)(ip)
    fmt.Println(fp)
}
```

这个代码在编译的时候,会提示 *cannot convert ip (type * int) to type * float64*,也就是不能进行强制转型。那如果还是需要转换呢?这就需要使用 unsafe 包里的 Pointer 了。下面我先为你介绍 unsafe.Pointer 是什么,然后再介绍如何转换。

unsafe.Pointer

unsafe.Pointer 是一种特殊意义的指针,可以表示任意类型的地址,类似 C 语言里的 void* 指针,是全能型的。

正常情况下,*int 无法转换为 *float64,但是通过 unsafe.Pointer 做中转就可以了。在下面的示例中,我通过 unsafe.Pointer 把 *int 转换为 *float64,并且对新的 *float64 进行 3 倍的乘法操作,你会发现原来变量 i 的值也被改变了,变为 30。

ch16/main.go

```
func main() {
   i:= 10
```

```
ip:=&i

var fp *float64 = (*float64)(unsafe.Pointer(ip))

*fp = *fp * 3

fmt.Println(i)
}
```

这个例子没有任何实际意义,但是说明了通过 unsafe.Pointer 这个万能的指针,我们可以在 *T 之间做任何转换。那么 unsafe.Pointer 到底是什么?为什么其他类型的指针可以转换为 unsafe.Pointer 呢?这就要看 unsafe.Pointer 的源代码定义了,如下所示:

```
// ArbitraryType is here for the purposes of documentation
// only and is not actually part of the unsafe package.
// It represents the type of an arbitrary Go expression.
type ArbitraryType int
type Pointer *ArbitraryType
```

按 Go 语言官方的注释,ArbitraryType 可以表示任何类型(这里的 ArbitraryType 仅仅是文档需要,不用太关注它本身,只要记住可以表示任何类型即可)。 而 unsafe.Pointer 又是 *ArbitraryType,也就是说 unsafe.Pointer 是任何类型的指针,也就是一个通用型的指针,足以表示任何内存地址。

uintptr 指针类型

uintptr 也是一种指针类型,它足够大,可以表示任何指针。它的类型定义如下所示:

```
// uintptr is an integer type that is large enough
// to hold the bit pattern of any pointer.
type uintptr uintptr
```

既然已经有了 unsafe.Pointer,为什么还要设计 uintptr 类型呢?这是因为 unsafe.Pointer 不能进行运算,比如不支持 +(加号)运算符操作,但是 uintptr 可以。通过它,可以对指针偏移进行计算,这样就可以访问特定的内存,达到对特定内存读写的目的,这是真正内存级别的操作。

在下面的代码中,我以通过指针偏移修改 struct 结构体内的字段为例,演示 uintptr 的用法。

```
func main() {
  p :=new(person)
```

```
//Name是person的第一个字段不用偏移,即可通过指针修改
pName:=(*string)(unsafe.Pointer(p))
 *pName="飞雪无情"
    //Age并不是person的第一个字段,所以需要进行偏移,这样才能正确定位到Age字段这块内存,
pAge:=(*int)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(p))+unsafe.Offsetof(p
    *pAge = 20
    fmt.Println(*p)
}
type person struct {
    Name string
    Age int
}
```

这个示例不是通过直接访问相应字段的方式对 person 结构体字段赋值,而是通过指针偏移 找到相应的内存,然后对内存操作进行赋值。

下面我详细介绍操作步骤。

- 1. 先使用 new 函数声明一个 *person 类型的指针变量 p。
- 2. 然后把 *person 类型的指针变量 p 通过 unsafe.Pointer,转换为 *string 类型的指针变量 pName。
- 3. 因为 person 这个结构体的第一个字段就是 string 类型的 Name,所以 pName 这个指针就指向 Name 字段(偏移为 0),对 pName 进行修改其实就是修改字段 Name 的值。
- 4. 因为 Age 字段不是 person 的第一个字段,要修改它必须要进行指针偏移运算。所以需要先把指针变量 p 通过 unsafe.Pointer 转换为 uintptr,这样才能进行地址运算。既然要进行指针偏移,那么要偏移多少呢?这个偏移量可以通过函数 unsafe.Offsetof 计算出来,该函数返回的是一个 uintptr 类型的偏移量,有了这个偏移量就可以通过 + 号运算符获得正确的 Age 字段的内存地址了,也就是通过 unsafe.Pointer 转换后的 *int 类型的指针变量 pAge。
- 5. 然后需要注意的是,如果要进行指针运算,要先通过 unsafe.Pointer 转换为 uintptr 类型的指针。指针运算完毕后,还要通过 unsafe.Pointer 转换为真实的指针类型(比如示例中的 *int 类型),这样可以对这块内存进行赋值或取值操作。
- 6. 有了指向字段 Age 的指针变量 pAge,就可以对其进行赋值操作,修改字段 Age 的值了。

运行以上示例, 你可以看到如下结果:

这个示例主要是为了讲解 uintptr 指针运算,所以一个结构体字段的赋值才会写得这么复杂,如果按照正常的编码,以上示例代码会和下面的代码结果一样。

```
func main() {
    p :=new(person)
    p.Name = "飞雪无情"
    p.Age = 20
    fmt.Println(*p)
}
```

指针运算的核心在于它操作的是一个个内存地址,通过内存地址的增减,就可以指向一块块不同的内存并对其进行操作,而且不必知道这块内存被起了什么名字(变量名)。

指针转换规则

你已经知道 Go 语言中存在三种类型的指针,它们分别是:常用的 *T、unsafe.Pointer 及 uintptr。通过以上示例讲解,可以总结出这三者的转换规则:

- 1. 任何类型的 *T 都可以转换为 unsafe.Pointer;
- 2. unsafe.Pointer 也可以转换为任何类型的 *T;
- 3. unsafe.Pointer 可以转换为 uintptr;
- 4. uintptr 也可以转换为 unsafe.Pointer。



(指针转换示意图)

可以发现,unsafe.Pointer 主要用于指针类型的转换,而且是各个指针类型转换的桥梁。 uintptr 主要用于指针运算,尤其是通过偏移量定位不同的内存。

unsafe.Sizeof

Sizeof 函数可以返回一个类型所占用的内存大小,这个大小只与类型有关,和类型对应的变量存储的内容大小无关,比如 bool 型占用一个字节、int8 也占用一个字节。

通过 Sizeof 函数你可以查看任何类型(比如字符串、切片、整型)占用的内存大小,示例 代码如下:

```
fmt.Println(unsafe.Sizeof(true))
fmt.Println(unsafe.Sizeof(int8(0)))
fmt.Println(unsafe.Sizeof(int16(10)))
fmt.Println(unsafe.Sizeof(int32(10000000))))
fmt.Println(unsafe.Sizeof(int64(10000000000000)))
fmt.Println(unsafe.Sizeof(int(10000000000000)))
fmt.Println(unsafe.Sizeof(string("飞雪无情")))
fmt.Println(unsafe.Sizeof([]string{"飞雪u无情","张三"}))
```

对于整型来说,占用的字节数意味着这个类型存储数字范围的大小,比如 int8 占用一个字节,也就是 8bit,所以它可以存储的大小范围是 -128~~127,也就是 $-2^{(n-1)}$ 到 $2^{(n-1)}$ 1)-1。其中 n 表示 bit,int8 表示 8bit,int16 表示 16bit,以此类推。

对于和平台有关的 int 类型,要看平台是 32 位还是 64 位,会取最大的。比如我自己测试以上输出,会发现 int 和 int64 的大小是一样的,因为我用的是 64 位平台的电脑。

小提示:一个 struct 结构体的内存占用大小,等于它包含的字段类型内存占用大小之和。

总结

unsafe 包里最常用的就是 Pointer 指针,通过它可以让你在 *T、uintptr 及 Pointer 三者间转换,从而实现自己的需求,比如零内存拷贝或通过 uintptr 进行指针运算,这些都可以提高程序效率。

unsafe 包里的功能虽然不安全,但的确很香,比如指针运算、类型转换等,都可以帮助我们提高性能。不过我还是建议尽可能地不使用,因为它可以绕开 Go 语言编译器的检查,可能会因为你的操作失误而出现问题。当然如果是需要提高性能的必要操作,还是可以使用,比如 []byte 转 string,就可以通过 unsafe.Pointer 实现零内存拷贝,下节课我会详细讲解。

UNSAFE 包里的功能虽然不安全,但的确很香, 比如指针运算、类型转换等,都可以帮助我们提高性能。

> ——《22讲通关GO语言》 飞雪无情 大型互联网金融公司技术总监

拉勾教育·扫码阅读 > > >



@拉勾教育

unsafe 包还有一个函数我这节课没有讲,它是 Alignof,功能就是函数名字字面的意思,比较简单,你可以自己练习使用一下,这也是这节课的思考题。记得来听下节课哦!

上一页

© 2019 - 2023 Liangliang Lee. Powered by Vert.x and hexo-theme-book.