
第七章 互连网络

※互连网络(Interconnection Network)

*定义:由<u>开关元件</u>按一定<u>拓扑结构</u>和<u>控制方式</u>构成的网络,用来实现节点间的<u>互连</u>



*抽象: 所有入端-出端的<u>一组映像(mapping</u>),同时只<u>呈现一种</u>

*互连特性:

节点互连需求一可<u>任意</u>互连(如N!种映像)

←无孤立节点

└←用控制实现

需求实现策略一 IN直接互连, IN多次互连+软件转发 ←效率不同 (一次控制) (多次控制)

└←端口间连接关系

IN的互连特性一有<u>多种</u>映像(可<<N!种)

←软硬取舍结果

※本章主要内容

- (1) <u>互连函数</u> 互连特性的表示方法,基本的互连函数,互连函数的实现
- (2) 互连网络结构参数和性能指标 结构参数,性能指标
- (3) 互连网络基本组成 组成要素,静态互连网络,动态互连网络
- (4) 互连网络控制方式 控制方式,消息传递机制

※总体要求

理解互连网络相关概念,了解互连网络的基本组成

3

第1节 互连函数


- ※主要内容: 互连特性的表示,基本互连函数,互连函数的实现
- 1、互连特性的表示方法
 - *互连函数表示法: y=f(x), x、y为入端、出端<u>编码</u>, f为对<math>x的<u>操作函数</u> $\vdash \leftarrow b_{n-1}\cdots b_0$, $n=\log_2 N$

函数类型一排列、置换等

如:
$$f(b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_0) = b_{n-2}\cdots b_0 b_{n-1}$$
、 $f(b_{n-1}\cdots b_0) = b_{n-1}\cdots \overline{b_0}$

*连线图表示法: 所有出端-入端的连接关系(即拓扑结构)

连线图便于硬件实现




2、基本的互连函数

*恒等函数:
$$f_I(b_{n-1}\cdots b_0) = b_{n-1}\cdots b_0$$


*交换函数:
$$f_E(b_{n-1}\cdots b_i\cdots b_0) = b_{n-1}\cdots \overline{b_i}\cdots b_0$$
, 有n种(某位取反)

*混洗函数: $f_{Shu}(b_{n-1}b_{n-2}\cdots b_0) = b_{n-2}\cdots b_0b_{n-1}$

变种一逆函数 $(=b_0b_{n-1}\cdots b_1)$ 、子函数、超函数



(b_i最右) (b_i最左)



110 -

100

000 -

第12张,可以,连续6次洗牌

001

1111

101

思考②:上述基本互连函数中,哪些是互逆函数?


思考①: 移数±1、±8, 或PM2I+0、PM2I+3; 思考②: 恒等、交换、蝶式

3、互连特性的实现

*互连函数的实现:入端-出端直接连线(连线图表示法)

*互连特性的实现:用开关元件选择不同函数 ←有多种函数、同时仅1种

例1: 2×2开关通过选择恒等/交换等函数实现




*拓扑结构: 指网络内部实现互连函数时构成的几何形状

└→多个互连函数的选择或级联→」

例2: 立方体网络通过选择Cube₀、Cube₁、Cube₂函数实现

例3: 多级混洗交换网络通过级联混洗函数、恒等/交换函数实现




第2节 互连网络的结构参数和性能指标

※主要内容:结构参数,性能指标

1、互连网络的结构参数

网络拓扑的表示一图=节点十边(有向/无向)

└←悬空边为I/0端口



*网络规模N: 节点个数 (本例N=64)

*节 点 度 d: 节点所连接边数(节点间)的最大值 (本例d=4)

*节点距离:任意两个节点间的边数的最小值 (本例=1)

*网络直径D: 任意两个节点间的边数的最大值 (本例D=8)

*等分宽度b: IN切成2个子网(N/2)的各种切法中,切口边数的最小值

(本例b=16)

←反映<u>任意互连</u>时的最大流量

*对称性: 从任意节点看,拓扑结构是否相同

(本例=对称网络) ←对称网络易实现/编程

2、互连网络的性能指标

通信过程一数据打包+发送+网络传播+接收+数据提取



*网络时延: =选路时延+通道时延

即网络带宽

例1: 若IN网络带宽为1Gbps, 信号在线路上的传播速度为20000km/s,

欲传送20kb的数据帧,收/发端距离为1km、1m时的网络时延?

解: $T_{1\text{km}} = 1/20000 + 20\text{k}/1\text{G} = 50 + 20 = 70\mu\text{s}$, $T_{1\text{m}} = 20.05\mu\text{s}$

*通信时延: =软件开销(收/发方)+网络时延十竞争时延 ←整体性能

*端口带宽:任意入端-出端的带宽最小值(~路径,~位置[非对称网络时])

*等分带宽: IN切成两个子网时,切平面中所有边的带宽之和

(=等分宽度b*通道带宽)

第3节 互连网络的组成

※主要内容:组成要素,静态互连网络,动态互连网络

1、互连网络的组成要素

互连的实现策略一对多种互连函数进行选择及级联

*拓扑结构: 指端口间连线的几何形状, 用于实现互连函数

*开关元件: 指互连函数的<u>改变部件</u>(同时只呈现一种),

用于选择互连函数,或作为互连函数

(如上图连接左/右) (如混洗交换网络)

*控制方式: 指各个开关元件的控制时间, 用于增强功能

└←同时/分时(改变)

※IN的类型:静态互连网络、动态互连网络

(基于节点间的连接通路能否改变)

2、静态互连网络


--又称直接网络

开关元件放在<u>节点中</u>,节点间连接通路<u>固定</u>、运行中<u>不能</u>改变 *拓扑结构:

网络类型	节点度d	网络直径D	链路数l	等分宽度b	对称性	网络规模
线性阵列	2	N-1	N-1	1	非	N
环形	2	[N/2]	N	2	是	N
二叉树	3	2 (h-1)	N-1	1	带	$N, h=log_2N$
星型	N-1	2	N-1	$\lceil N/2 \rceil$	带	N
2D网格	4	2 (r-1)	2N-2r	r	带	$N=r\times r$
2D环网	4	2[r/2]	2N	2r	是	$N=r\times r$
超立方体	n	n	nN/2	N/2	是	N , $n=\log_2 N$
全连接	N-1	1	N(N-1)/2	$(N/2)^2$	是	N

例1: 右图带弦环网的互连函数有哪些? 网络直径是多少? 离3#节点最远的节点是? 开关元件的端口数是?

解: f(x)=x±2ⁱ, i=0,1;D=「(8/2)/2]=2; 离3#节点最远(D=2时)的节点=0#、6#、7#; 开关元件的端口数是5(外部-节点内部需1个)。



例2: 右图混洗交换网的互连函数有哪些? 开关元件的端口数是? 网络直


径是多少?离3#节点最远的节点是?

解: $f_{Shu}(b_2b_1b_0) = b_1b_0b_2$, $f_{Cube0}(b_2b_1b_0) = b_2b_1\overline{b_0}$; 开关元件的端口数是2+1=3;

0#→7#最远, D=交换3次+混洗2次=5;

(000 - 001 - 010 - 011 - 110 - 111)

离3#节点最远(枚举达到所有节点)的节点是0#。[01]]k



拓扑结构的特征一维数↑导致节点度↑、网络直径↓、成本↑

*开关元件:端口数=d+1,复杂度= d^2 \leftarrow 外部-节点内部需1个端口

*互连特性:函数个数=d,函数功能 \sim 通路特性

*特 点: 寻径效率 $\sim D$, 网络流量 $\sim b$, 价格 $\sim l$

└←可优化(如虫孔寻径)

←网络控制中解释

3、动态互连网络

开关元件放在网络中,节点间连接通路可动态地改变 ← 节点中无开关

种类	总线网络	交叉开关网络	多级互连网络
组成示例	总线仲裁器 P ₀ P ₁ ··· P _{N-1}	P_{0} P_{N-1} P_{0} P_{N-1}	$\begin{array}{c} P_0 \\ P_1 \\ \vdots \\ P_{N-1} \end{array} \begin{array}{c} P_0 \\ P_1 \\ \vdots \\ P_{N-1} \end{array}$
拓扑结构	总线	全连接	多个级间拓扑的级联
开关元件	无(节点识别地址)	交叉开关,0(N2)	多个k×k开关,0(k²)
互连特性	0个函数(N次=1个)	常为N!个(可为NN)	≤N ^{N/2} ↑
特点	带宽窄、成本低	无阻塞、成本高	可扩展性好、成本较低

*多级网络的互连函数: $(3种因素叠加,级数常=log_kN)$

级间拓扑结构—可不同,混洗、蝶式、立方体等 ←决定互连函数

开关类型—k×k,互连函数常为置换

←增加互连功能

开关控制方式一级控制、单元控制、部分级控制

←决定所增加函数

(指取值类型) $(k!^{\log_k N} \rightarrow (N^{N/2} \rightarrow (k!^{\log_k N} \sim N^{N/2} \rightarrow (k!^{\log_k N} \sim N^{N$

非取值时间(网络控制方式)

※互连网络分类:



思考:设计阵列机IN时,宜采用静态/动态网络?影响网络功能的因素?

思考:静态网络(直径小),常用并行算法类型

第4节 互连网络的控制

※主要内容:控制方式,消息传递机制

1、互连网络的控制方式


指各开关元件控制时间的类型


互连时间需求一 SIMD的互连函数<u>需同时</u>实现,

MIMD的互连函数可分时实现

←指令内部互连

←线程之间交互





互连功能的表示一

思考: MIMD的拓扑结构最低要求?


同时互连时:<u>IN外部用控制信号</u>表示 ←涉及IN中<u>所有</u>开关

分时互连时: 数据包中用源-目地址表示 ←涉及IN中部分开关

└→IN内部形成路由、控制相应开关

思考: 节点间可任意互连即可,不要求同时互连;对拓扑结构无要求,如总线。


*集中式控制: 同时控制所有开关的状态,直到再次控制为止组织一IN接收控制信号,控制器产生所有开关的控制信号



应用一外部部件产生IN控制信号,然后可进行通信

*分布式控制: 各端口<u>独立控制数据包经过路径上</u>开关的状态(分时), 直到<u>数据包通过</u>为止

组织一开关设置缓冲区,控制器只产生所需出端的控制信号



*应用: 集中式控制适于SIMD,分布式控制适于MIMD

思考:源-目有多种路径,路由功能选择最佳路径;调度处理多个数据包要求同一出端的冲突集中式控制的开关元件没有缓冲器,分布式必须有。

2、消息传递机制 ---分布式控制

*通信过程: 寻径十消息传递

←确定经过开关+传递数据包


*传递方式:线路交换、包交换

←面向连接、面向无连接的传递

思想一先寻径、再传输,边寻径、边传输

←如电话网、铁路网

传输粒度一消息(大小可变),数据包(大小固定[如1500B])



数据包一大小固定、独立传送

R-导径信息(目的地址)


S-数据包顺序号(消息中)

D-数据片(大小固定)

*寻径方式:

(线路交换仅1种,包交换有3种)

线路交换一先建立物理链路、再传送信息



链路建立&释放: 均用消息实现

传输时延: $T_{PA} = L_{PA} * (D+1)/B$,

T_{传输}=L_{消息}/B

其中,D-中间节点数,B-通路带宽

存储转发一数据包到达时,先存储(整个包),再寻径和转发(包)

虚拟直通一数据包头(片)到达时,立即寻径;链路闲时片立即传送

虫蚀寻径一数据<u>包头(片)到达时,立即寻径;链路闲时片立即传送</u>


(包流水), 否则先阻塞(缓冲1个片)、再转发(片)

N1 RDDD RDD RDDD 传输时延: T≥(L_j*D+L_包)/B
N2 RDDD ^kRDDD ** 缺点: 阻塞代价大(占用多个节点)

思考:如何选择? 基于性能、性/价


*寻径的死锁避免:

死锁的产生—节点缓冲区满、选路需求构成闭环时(并发传递所致)



输出缓冲—将输入缓冲区改为输出缓冲区,避免排头阻塞现象

虚拟通道一设置多个缓冲区,多个逻辑链接共享物理通道



端口的缓冲区个数: ≤输出端口个数

←性能-成本的权衡


虚拟通道的个数: 部分路径上增设

└←打破闭环即可、降低成本

思考①:可避免排头阻塞现象(同一入端第一个

包被阻,第二个包[使用不同出端]也被阻)。

思考②:<输出端口个数。




*寻径中的包冲突处理:

可传送条件—①源缓冲区<u>已存储</u> ②通道<u>已分配</u> ③目节点<u>可接收</u> 冲突的产生—2个包同时请求<u>同一</u>缓冲区/输出通道 └←解包时条件①已满足

处理的任务一①缓冲区/通道的分配 ②被拒绝包的处理

处理方案一有4种 (假设通道分配给包1)



<u>应用选择一短时冲突</u>时采用前2种,<u>网络拥塞</u>时采用(4)

├**←**如<u>存储转发、虚拟直通</u>采用(1)

└**←** <u>虫蚀寻径</u>采用(2)

第七章小结&思考

- (1) IN中,节点互连的需求、实现策略? IN的功能?
- (2)一个互连函数如何实现?不同互连函数的选择如何实现?拓扑结构与互连函数的关系?
- (3) IN的组成要素?静态IN、动态IN中开关元件的位置、作用?不同控制方式适应的体系结构?
- (4) IN的集中式控制、分布式控制如何实现、开关控制何时失效?
- (5)分布式控制IN中,消息的传递方式类型、传输粒度?
- (1)可任意互连(≥N!种映像); IN直接连接(1次控制)或IN连接+软件转发(多次控制); 有多种映像(可<N!种)
- (2) 所有入端-出端的连线; 使用开关元件; 所有互连函数实现时的几何形状
- (3) 拓扑结构+开关元件+控制方式; 静态IN: 节点中、选择互连函数,动态IN: 网络中、用作互连函数; 集中式控制: 适于SIMD,分布式控制: 适于MIMD
- (4)集中式: IN接收外部控制信号,所有开关<u>同时控制</u>,下次控制时; 分布式: 各端口<u>独立解析</u>包中源-目的地址、<u>选择</u>出端、<u>控制</u>开关状态,包通过时
- (5)线路交换、包交换,消息、数据包