【问题描述】

双网卡如何配置相同子网

【解决思路】

- 1. linux内核的问题, linux内核无法自动设置路由信息
- 2. 添加多个路由表, 把每个子网分别配置到不同的路由表中
- 3. 修改ARP选项

具体方法

1. 在/etc/iproute2/rt_tables添加新的路由表

cat /etc/iproute2/rt_tables

100 t1

101 t2

2. 添加路由到路由表中

ip route add 10.64.208.0/24 dev eth0 src 10.64.208.180 table t1 ip route add table t1 default via 10.64.208.254 dev eth0

ip route add 10.64.208.0/24 dev eth1 src 10.64.208.208 table t2 ip route add table t2 default via 10.64.208.254 dev eth1

3. 添加路由规则到路由表中

ip rule add table t1 from 10.64.208.180

ip rule add table t2 from 10.64.208.208

- 4. 设置arp_filter sysctl net.ipv4.conf.default.arp_filter=1
- 5. 使用-I 选项选择网卡

ping -I 10.64.208.180 DSTADDR