## Item 20: 当std::shard\_ptr可能悬空时使用std::weak\_ptr

自相矛盾的是,如果有一个像 std::shared\_ptr 的指针但是不参与资源所有权共享的指针是很方便的。换句话说,是一个类似 std::shared\_ptr 但不影响对象引用计数的指针。这种类型的智能指针必须要解决一个 std::shared\_ptr 不存在的问题:可能指向已经销毁的对象。一个真正的智能指针应该跟踪所值对象,在悬空时知晓,悬空(dangle)就是指针指向的对象不再存在。这就是对 std::weak\_ptr 最精确的描述。

你可能想知道什么时候该用 std::weak\_ptr。你可能想知道关于 std::weak\_ptr API的更多。它什么都好除了不太智能。 std::weak\_ptr 不能解引用,也不能测试是否为空值。因为 std::weak\_ptr 不是一个独立的智能指针。它是 std::shared\_ptr 的增强。

这种关系在它创建之时就建立了。 std::weak\_ptr 通常从 std::shared\_ptr 上创建。当从 std::shared\_ptr 上创建 std::weak\_ptr 时两者指向相同的对象,但是 std::weak\_ptr 不会影响所指 对象的引用计数:

std::weak\_ptr用expired来表示已经dangle。你可以用它直接做测试:

```
if (wpw.expired()) ... // if wpw doesn't point to an object
```

但是通常你期望的是检查 std::weak\_ptr 是否已经失效,如果没有失效则访问其指向的对象。这做起来比较容易。因为缺少解引用操作,没有办法写这样的代码。即使有,将检查和解引用分开会引入竞态条件:在调用expired和解引用操作之间,另一个线程可能对指向的对象重新赋值或者析构,并由此造成对象已析构。这种情况下,你的解引用将会产生未定义行为。

你需要的是一个原子操作实现检查是否过期,如果没有过期就访问所指对象。这可以通过从std::weak\_ptr 创建std::shared\_ptr 来实现,具体有两种形式可以从std::weak\_ptr 上创建std::shared\_ptr,具体用哪种取决于std::weak\_ptr 过期时你希望std::shared\_ptr 表现出什么行为。一种形式是std::weak\_ptr::lock,它返回一个std::shared\_ptr,如果std::weak\_ptr 过期这个std::shared\_ptr 为空:

```
std::shared_ptr<widget> spw1 = wpw.lock(); // if wpw's expired, spw1 is null
auto spw2 = wpw.lock(); // same as above, but uses auto
```

另一种形式是以 std::weak\_ptr 为实参构造 std::shared\_ptr 。这种情况中,如果 std::weak\_ptr 过期,会抛出一个异常:

但是你可能还想知道为什么 std::weak\_ptr 就有用了。考虑一个工厂函数,它基于一个UID从只读对象上产出智能指针。根据Item18的描述,工厂函数会返回一个该对象类型的 std::unique\_ptr:

```
std::unique_ptr<const Widget> loadWidget(WidgetID id);
```

如果调用 loadwidget 是一个昂贵的操作(比如它操作文件或者数据库I/O)并且对于ID来重复使用很常见,一个合理的优化是再写一个函数除了完成 loadwidget 做的事情之外再缓存它的结果。当请求获取一个Widget时阻塞在缓存操作上这本身也会导致性能问题,所以另一个合理的优化可以是当Widget不再使用的时候销毁它的缓存。

对于可缓存的工厂函数,返回 std::unique\_ptr 不是好的选择。调用者应该接收缓存对象的智能指针,调用者也应该确定这些对象的生命周期,但是缓存本身也需要一个指针指向它所缓的对象。缓存对象的指针需要知道它是否已经悬空,因为当工厂客户端使用完工厂产生的对象后,对象将被销毁,关联的缓存条目会悬空。所以缓存应该使用 std::weak\_ptr,这可以知道是否已经悬空。这意味着工厂函数返回值类型应该是 std::shared\_ptr,因为只有当对象的生命周期由 std::shared\_ptr 管理时,std::weak\_ptr 才能检测到悬空。


下面是一个临时凑合的 loadwidget 的缓存版本的实现:

```
std::shared_ptr<const Widget> fastLoadWidget(WidgetID id)
{
   static std::unordered_map<WidgetID,</pre>
                              std::weak_ptr<const Widget>> cache; // 译者注: 这里是
高亮
   auto objPtr = cache[id].lock();
                                       // objPtr is std::shared_ptr
                                       // to cached object
                                       // (or null if object's not in cache)
   if (!objPtr) {
                                       // if not in cache
       objPtr = loadWidget(id);
                                       // load it
       cache[id] = objPtr;
                                       // cache it
   return objPtr;
}
```


这个实现使用了C++11的hash表容器 std::unordered\_map,但是需要的 widgetID 哈希和相等性比较 函数在这里没有展示。

fastLoadwidget 的实现忽略了以下事实: cache可能会累积过期的 std::weak\_ptr (对应已经销毁的widget)。可以改进实现方式,但不要花时间在不会引起对 std::weak\_ptr 的深入了解的问题上,让我们考虑第二个用例:观察者设计模式。此模式的主要组件是subjects(状态可能会更改的对象)和observers(状态发生更改时要通知的对象)。在大多数实现中,每个subject都包含一个数据成员,该成员持有指向其observer的指针。这使subject很容易发布状态更改通知。subject对控制observers的生命周期(例如,当它们被销毁时)没有兴趣,但是subject对确保observers被销毁时,不会访问它具有极大的兴趣。一个合理的设计是每个subject持有其observers的 std::weak\_ptr,因此可以在使用前检查是否已经悬空。

作为最后一个使用 std::weak\_ptr 的例子,考虑一个持有三个对象A、B、C的数据结构,A和C共享B的 所有权,因此持有 std::shared\_ptr:



假定从B指向A的指针也很有用。应该使用哪种指针?



## 有三种选择:

- **原始指针**。使用这种方法,如果A被销毁,但是C继续指向B,B就会有一个指向A的悬空指针。而且B不知道指针已经悬空,所以B可能会继续访问,就会导致未定义行为。
- **std::shared\_ptr**。这种设计,A和B都互相持有对方的 **std::shared\_ptr**,导致 **std::shared\_ptr** 在销毁时出现循环。即使A和B无法从其他数据结构被访问(比如,C不再指向 B),每个的引用计数都是1。如果发生了这种情况,A和B都被泄露:程序无法访问它们,但是资源并没有被回收。
- **std::weak\_ptr**。这避免了上述两个问题。如果A被销毁,B还是有悬空指针,但是B可以检查。 尤其是尽管A和B互相指向,B的指针不会影响A的引用计数,因此不会导致无法销毁。

使用 std::weak\_ptr 显然是这些选择中最好的。但是,需要注意使用 std::weak\_ptr 打破 std::shared\_ptr 循环并不常见。在严格分层的数据结构比如树,子节点只被父节点持有。当父节点被 销毁时,子节点就被销毁。从父到子的链接关系可以使用 std::unique\_ptr 很好的表征。从子到父的反向连接可以使用原始指针安全实现,因此子节点的生命周期肯定短于父节点。因此子节点解引用一个悬垂的父节点指针是没有问题的。

当然,不是所有的使用指针的数据结构都是严格分层的,所以当发生这种情况时,比如上面所述cache 和观察者情况,知道 std::weak\_ptr 随时待命也是不错的。

从效率角度来看,std::weak\_ptr与std::shared\_ptr基本相同。两者的大小是相同的,使用相同的控制块(参见ltem 19),构造、析构、赋值操作涉及引用计数的原子操作。这可能让你感到惊讶,因为本ltem开篇就提到std::weak\_ptr不影响引用计数。我写的是std::weak\_ptr不参与对象的*共享所有权*,因此不影响指向对象的引用计数。实际上在控制块中还是有第二个引用计数,std::weak\_ptr操作的是第二个引用计数。想了解细节的话,继续看ltem 21吧。

## 记住

- 像 std::shared\_ptr 使用 std::weak\_ptr 可能会悬空。
- std::weak\_ptr 的潜在使用场景包括: caching、observer lists、打破 std::shared\_ptr 指向循环。