


### 深度学习应用与工程实践 3. NumPy & PyTorch 教程 3. Numpy& PyTorch Tutorial

李冰 副研究员,硕士生导师 交叉科学研究院 首都师范大学



### 上节课内容





## PyTorch O PyTorch

- •Py: Python, 一门高级编程语言
- ·Torch: 前身,深度学习框架
  - •替代Python中的numpy, 能利用GPU
  - 更加灵活快速
- •第一步:安装python,我们选择 Anaconda/Miniconda,环境管理工具
- •第二步:安装PyTorch



### 主要内容

- •软件安装
  - Anaconda/Miniconda安装
  - PyTorch 安装
- •NumPy 基础入门
- •PyTorch 基础入门



## 软件安装

- •Anaconda 安装
- •PyTorch 安装





#### Anaconda

- 便捷获取python开发所需的依赖包,对这些安装包进行管理,
- 支持创建不同软件版本的开发环境

#### •特点:

- 开源
- 安装过程简单
- 支持多操作系统, Linux, Mac, Windows。
- 1,000+开源库
- 维护不同的项目环境

#### •安装条件

- 系统要求: 32位或64位系统均可
- 下载文件大小: 400-500MB左右
- 所需空间大小: 3GB空间大小(Miniconda仅需400MB空间即可)



### Anaconda 安装-官网下载界面

https://www.anaconda.com/products/individual







#### Anaconda Installers

Windows <b>4</b>	MacOS <b>É</b>	Linux 🔕
Python 3.8	Python 3.8	Python 3.8
64-Bit Graphical Installer (477 MB)	64-Bit Graphical Installer (440 MB)	64-Bit (x86) Installer (544 MB)
32-Bit Graphical Installer (409 MB)	64-Bit Command Line Installer (433 MB)	64-Bit (Power8 and Power9) Installer (285
- <i>-</i>	12 <del>1</del> 2 12 a	MB)

#### 如何查看自己操作系统字长?

64-Rit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer


方法一在开始→运行中输入"winver",如果您的系统是64位的,会明确标示出"x64 edition"。 说明是32位,否则是64位【标明:"x64 Edition】。备注: 如果是正版的OS,可以点击"我 的电脑",右键"属性",也可以看到版本。 2017年2月19日

(base) [bing@MacBook-Pro ~]\$uname -a


Darwin MacBook-Pro.local 22.3.0 Darwin Kernel Version 22.3.0: Mon Jan 30 20:39:46 PST 2023; root:xnu-8792.81.3~2/RELEASE\_ARM64\_T6020 x86\_64




staller















### Anaconda安装-验证安装成功









3/6/23

### Anaconda 安装-官网下载界面

https://www.anaconda.com/products/individual







Python 3.8

64-Bit Graphical Installer (477 MB)

32-Bit Graphical Installer (409 MB)



Python 3.8

64-Bit Graphical Installer (440 MB)

64-Bit Command Line Installer (433 MB)



Python 3.8

64-Bit (x86) Installer (544 MB)

64-Bit (Power8 and Power9) Installer (285 MB)

64-Bit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer (413 M)

64-bit (Linux on IBM Z & LinuxONE) Installer (292 M)



3/6/23

### Anaconda 安装-命令行

#### Linux

- 1. wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.07-Linux-x86\_64.sh
- 2. chmod +x Anaconda3-2019.07-Linux-x86\_64.sh
- 3. ./Anaconda3-2019.07-Linux-x86\_64.sh

#### macOSX

- 1. wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.07-MacOSX-x86\_64.sh
- 2. chmod +x Anaconda3-2019.07-MacOSX-x86\_64.sh
- 3. ./Anaconda3-2019.07-MacOSX-x86 64.sh

### ·安装结束后激活 conda 环境

#### macOSX

source ~/.bash\_profile.

#### Linux

source ~/.bashrc



### Anaconda安装-conda 的用法

•1.获取版本号

conda --version conda -V

•2. 获取帮助

conda --help

conda -h

•3.创建环境

conda create -n 环境名字

•4.激活环境

source activate 环境名字

•5. 删除环境

conda remove -n 环境名字 --all

创建激活环境

conda create -n py36 python=3.6
conda activate py36

#该环境是 python 3.6版本的开发环境




## 软件安装

- •Anaconda 安装
- •PyTorch 安装



## 安装Pytorch

• 登录官网 <u>pytorch.org/get-started/locally</u>,



输入命今 conda install pytorch torchvision torchaudio -c pytorch

但是!!下载非常慢,甚至失败



# 安装Pytorch的准备--更换conda安装源

- •更换conda安装源
- 1.我们会在本地目录下找到.condarc 文件

```
(base) [bing@MacBook-Pro ~]$cat ~/.condarc
channels:
```

- defaults

提示: Windows 用户无法直接创建名为 .condarc 的文件,可先执行 conda config --set show\_channel\_urls yes 生成该文件之后再修改。

### 2. 更新安装源

```
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
conda config --set show_channel_urls yes
```

(base) [bing@MacBook-Pro ~]\$cat ~/.condarc
channels:

- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
- defaults

show\_channel\_urls: true



3/6/23

### 安装Pytorch--更换conda安装源

### •添加第三方源

- conda config --add channels <a href="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/">https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/</a>
- conda config --add channels <a href="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/">https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/</a>
- conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/msys2/
- conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/
- conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/menpo/



3/6/23

## 安装PyTorch

conda install pytorch torchvision torchaudio -c pytorch

The following packages will be downloaded:

package	l build	拉	E小付安下致女表的似颗巴
ca-certificates-2022.07.19	l hecd8cb5_0	124 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
certifi-2022.9.24	l py39hecd8cb5_0	155 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
conda-23.1.0	l py39h6e9494a_0	908 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
ffmpeg-4.3	l h0a44026_0	10.1 MB	pytorch
gnutls-3.6.13	l h756fd2b_1	2.0 MB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
lame-3.100	l hb7f2c08_1003	530 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
nettle-3.6	l hedd7734_0	1.2 MB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
openh264-2.1.1	l h8346a28_0	655 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
openssl-1.1.1q	l hca72f7f_0	2.2 MB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
python_abi-3.9	2_cp39	4 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
pytorch-1.13.1	l py3.9_0	71.9 MB	pytorch
ruamel.yaml-0.17.21	l py39ha30fb19_2	173 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
ruamel.yaml.clib-0.2.7	l py39ha30fb19_1	118 KB	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge
torchaudio-0.13.1	l py39_cpu	5.6 MB	pytorch
torchvision-0.14.1	l py39_cpu	6.1 MB	pytorch
	Total:	101.7 MB	

坦二均更下栽立地的依蔽句

Proceed ([y]/n)?

### 关键设置

### •验证PyTorch安装成功

```
(base) [bing@MacBook-Pro ~]$python
Python 3.9.13 (main, Aug 25 2022, 18:29:29)
[Clang 12.0.0 ] :: Anaconda, Inc. on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> torch.__version__
'1.13.1'
```

#### Note:

PyTorch 版本 >= 1.1.0

conda update pytorch

如果升级到某一版本呢?



## 安装Pytorch—含GPU

- 安装 PyTorch
- For CUDA 9.2,

conda install pytorch torchvision cudatoolkit=9.2

• For CUDA 10.0,

conda install pytorch torchvision cudatoolkit=10.0



### 软件安装

- •Anaconda的安装
  - •图形界面
  - •命令行安装
- •PyTorch的安装
  - •安装PyTorch的准备
    - 更新安装源
    - 确认本地环境和安装版本
  - •创建环境 conda create
  - ・激活环境 source activate
  - •安装命令 conda install



3/6/23

### 主要内容

- •软件安装
- •NumPy 基础入门
- •PyTorch 基础入门



## Numpy的使用

- •NumPy是Python中科学计算的基础包。
  - •提供多维数组对象。
  - •用于数组快速操作的各种API,有包括数学、逻辑、形状操作、排序、选择、输入输出、离散傅立叶变换、基本线性代数,基本统计运算和随机模拟等等。
  - •核心是 ndarray 对象
- •Numpy ndarray 对象和Pytorch Tensor对象是可以 无缝转换的。



3/6/23

- •数组
- •索引
- •数学计算
- •广播
- •常用函数



- •数组
  - •一系列同类型数据的集合,以 0 下标为开始进行集合中元素的索引。
  - 数组的维度也就是秩
  - 数组的形状是一个每个维度上数组的大小的元组。

```
      import numpy as np
      # Import numpy 库

      # a是列表.
      a = [2,3,4,5]

      # b 是numpy数组,值和形状与 a相同.

      b = np.array([2,3,4,5])

      # c 是numpy 数组,值和形状与 a相同.

      c = np.array(a)

      # d 是所有元素为零,形状是2×4的数组.

      d = np.zeros((2,4))

      # e是所有元素为零,形状与a相同.

      e = np.zeros_like(a)
```



### •Array 形状

```
import numpy as np  # Import numpy 库

# a 是 numpy 数组.

a = np.array([[2,3],[4,5]])

# 得到a形状.
print(a.shape)
Output: (2,2)

# 变为 1×4 数组.
a=np.reshape(a, (1,4))
print(a)
Output: array([[2, 3, 4, 5]])
```



### •Array 索引

数组能够在多个维度进行切片操作.

```
import numpy as np  # Import NumPy 库

# a 是python 列表.

a = [[2,3],[4,5]]

# b 是NumPy 数组, 形状, 数值与a相同.

b = np.array([[2,3],[4,5]])

# 列表多个维度切分会报错

a[:1, :1]

TypeError: list indices must be integers or slices, not tuple

# NumPy 数值能够多个维度切分.

b[:1,:1] # 第一个维度索引<1, 第二个维度索引<1

# Output: array([[2]])

b[0:,1:] # 第一个维度索引>=0, 第二个维度索引>=1

# Output:?
```

### • 布尔型索引

用最小的时间开销来索引任意的元素.

```
import numpy as np
a = np.array([[1,2], [3, 4], [5, 6]])
#寻找大于2的元素
bool idx = (a > 2)
# 返回对应索引的布尔值.
print(bool idx)
Output: array([[False False] [ True True] [ True True]])
print(a[bool idx])
Output: array([3 4 5 6])
# 还可以用一个简洁的命令完成这个操作:
print(a[a > 2])
Output: [3 4 5 6]
```



### •数学计算

大多数的计算是在数组元素上进行的,简单计算,重载python计算。

```
import numpy as np
# 初始化两个数组
x = np.array([[1,2],[3,4]], dtype=np.float64)
y = np.array([[5,6],[7,8]], dtype=np.float64)
# 加法. '+' 重载.
print(x + y)
print(np.add(x, y))
Output: [[ 6.0 8.0] [10.0 12.0]]
# 乘积; 结果是数组
print(x * y)
print(np.multiply(x, y))
Output: [[ 5.0 12.0] [21.0 32.0]]
# 平方根; 结果是数组
print(np.sqrt(x))
Output: [[ 1. 1.41421356] [ 1.73205081 2. ]]
```



### •广播

广播 允许不同形状的数组直接进行运算.

广播替代循环执行矩阵操作.



### •一些常用函数

import numpy as np

函数	功能
np.concatenate	连接两个数组
np.random.random	产生随机数组
np.random.permutation	产生随机序列
np.sum/np.mean/np.std	得到数组和/均值/方差
np.random.choice	随机从数组挑选元素
np.min/np.max	得到数组的最大和最小值



### 主要内容

- •软件安装
- •NumPy 基础入门
- •PyTorch 基础入门



### 为什么需要编程框架?

计算误差对权重  $w_{ij}$  的偏导数是两次使用链式法则得到的:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial E}{\partial o_j} \frac{\partial o_j}{\partial \text{net}_j} \frac{\partial \text{net}_j}{\partial w_{ij}}$$

在右边的最后一项中,只有加权和  $net_i$  取决于  $w_{ij}$  , 因此

$$rac{\partial \mathrm{net_j}}{\partial w_{ij}} = rac{\partial}{\partial w_{ij}} \left( \sum_{k=1}^n w_{kj} o_k 
ight) = o_i.$$

神经元j的输出对其输入的导数就是激活函数的偏导数(这里假定使用逻辑函数):

$$\frac{\partial o_j}{\partial \mathrm{net_j}} = \frac{\partial}{\partial \mathrm{net_j}} \varphi(\mathrm{net_j}) = \varphi(\mathrm{net_j}) (1 - \varphi(\mathrm{net_j}))$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d
from matplotlib import style

def SGD(samples, y, step_size=2, max_iter_count=1000):
    m, var = samples.shape
    theta = np.zeros(2)
    y = y.flatten()
    #进入循环内
    loss = 1
    iter_count = 0
    iter_list=[]
    loss_list=[]
    theta1=[]
```

#### 有必要将算法中的常用操作封装成组件提供给程序员,以提高深度学习算法开 发效率

但如果 j 是网络中任—内层,求 E 关于  $o_j$  的导数就不太简单了。

考虑 E 为接受来自神经元 j 的输入的所有神经元  $L=u,v,\ldots,w$  的输入的函数,

$$\frac{\partial E(o_j)}{\partial o_j} = \frac{\partial E(\mathrm{net}_u, \mathrm{net}_v, \dots, \mathrm{net}_w)}{\partial o_j}$$

并关于  $o_j$  取全微分,可以得到该导数的一个递归表达式:

$$\frac{\partial E}{\partial o_j} = \sum_{l \in L} \left( \frac{\partial E}{\partial \mathrm{net}_l} \frac{\partial \mathrm{net}_l}{\partial o_j} \right) = \sum_{l \in L} \left( \frac{\partial E}{\partial o_l} \frac{\partial o_l}{\partial \mathrm{net}_l} \frac{\partial \mathrm{net}_l}{\partial o_j} \right) = \sum_{l \in L} \left( \frac{\partial E}{\partial o_l} \frac{\partial o_l}{\partial \mathrm{net}_l} w_{jl} \right)$$

#### 算法理论复杂

```
rand1 = np.random.randint(0,m,1)

h = np.dot(theta,samples[rand1].T)

#关键点,只需要一个样本点来更新权值

for i in range(len(theta)):
    theta[i] = theta[i] - step_size*(1/m)*(h - y[rand1])*samples[rand1,i]

#计算总体的损失精度,等于各个样本损失精度之和

for i in range(m):
    h = np.dot(theta.T, samples[i])
    #每组样本点损失的精度
    every_loss = (1/(var*m))*np.power((h - y[i]), 2)
    loss = loss + every_loss

print("iter_count: ", iter_count, "the loss:", loss)
```

#### 代码实现工作量大



### 为什么需要编程框架?

- 深度学习算法具有多层结构,每层的运算由一些基本操作构成
- 这些基本操作中存在大量共性运算,如卷积、池化、激活等。将这些共性运算操作封装起来,可以提高编程实现效率
- 面向这些封装起来的操作,硬件程序员可以基于硬件特征, 有针对性的进行充分优化,使其能充分发挥硬件的效率

深度学习编程框架:将深度学习算法中的基本操作封装成一系列组件,这一系列深度学习组件,即构成一套深度学习框架



## 什么是PyTorch

- •Numpy的GPU 版本.
- •灵活快速的深度学习开发框架.



# PyTorch 教程

- •PyTorch 基础
- •构建 DNN 模块
- •训练设置
- •例子: 动态网络
- •常用函数



#### 一些重要的库

```
importtorch.nn as nn# pytorch神经网络模型importtorch.nn.functional as F # 函数 比如激活函数.importtorchvision.models as models # pytorch 计算机视觉模型zoo
```

- 提供了神经网络层的实现
  - nn.Conv2d(in\_channels, out\_channels, kernel\_size, stride=1, padding=0, dilation=1, groups=1, bias=True)
  - nn.MaxPool1d(kernel\_size, stride=None, padding=0, dilation=1, return\_indices=False, ceil\_mode=False)
- nn Module
  - 定义的网络模型需要继承的基类/父类。



3/6/23

#### **Imports**

```
import torch.nn as nn # pytorch神经网络模型
import torch.nn.functional as F # 函数 比如激活函数.
import torchvision.models as models # pytorch 计算机视觉模型zoo
```

- import torch.nn.functional as F # 函数
- F.conv2d(input, weight, bias=None, stride=1, padding=0, dilation=1, groups=1)
- F.relu(input, inplace=False)
- F.softmax(input, dim=None, \_stacklevel=3, dtype=None)
- F.layer\_norm(input, normalized\_shape, weight=None, bias=None, eps=1e-05)
- 与nn.Conv2d的差异体现在用法上:
  - 这里显式地给出输入参数。
  - 而nn中的函数,在调用的时候,传递参数。



#### **Imports**

```
import torch.nn.functional as F # 函数 比如激活函数.import torch.nn as nn # pytorch神经网络模型import torchvision.models as models # pytorch 计算机视觉模型zoo
```

#### torchvision.models

- 包含alexnet、densenet、inception、resnet、squeezenet、vgg等常用的网络结构
- 提供了预训练模型
- 可以通过简单调用来读取网络结构和预训练模型。

```
import torchvision.models as models
```

```
resnet18 = models.resnet18(weights=True)
alexnet = models.alexnet(weights=True)
#如果不需要用与训练模型的参数来初始化,只需要网络结构
vgg16=models.vgg16(weights = False)
vgg16=models.vgg16()
```

Downloading: "https://download.pytorch.org/models/resnet18-f37072fd.pth" to /Users/bing/.cache/torch/hub/checkpoints/resnet18-f37072fd.pth

100%

44.7M/44.7M [00:20<00:00, 2.03MB/s]

网络模型下载到本地缓存



3/6/23

#### 数据类型: 张量Tensors

- •PyTorch 用 **Tensors** 存放神经网络计算过程中的 权重与激活值.
- •Tensors 与NumPy的数组类似,另外能够用GPU实现计算加速.



#### Tensors: 例子

```
import torch
# 创建一个 5x3 矩阵, 未初始化:
x = torch.empty(5, 3)
# 创建一个随机初始化的5x3 矩阵:
x = torch.rand(5, 3)
# 创建一个5x3的矩阵, 初始化为long型的零:
x = torch.zeros(5, 3, dtype=torch.long)
# 打印
print(x)
#从numpy array 创建张量 ?
#从list创建张量 ?
```

#### Out: Tensor([[0,0,0], [0,0,0], [0,0,0]])



#### Tensor 相关的操作

•计算操作与Numpy的计算操作相同.

```
#比如,张量加法
torch.add(x,y)
x+y
```

•张量变形函数 tensor.view.

```
x = torch.randn(4, 4)
y = x.view(16)
z = x.view(-1, 8) # the size -1 is inferred from other dimensions
print(x.size(), y.size(), z.size())
```

```
Out:
torch.Size([4, 4])
torch.Size([16])
torch.Size([2, 8])
```



# 自动求微分: Autograd

•PyTorch 提供在张量上自动求微分的操作.

Out:

4.500011)

tensor([[4.5000, 4.5000], [4.5000,

[4.5000, 4.5000]])

tensor([[4.5000, 4.5000],



### 构建块:例子

• 构建 LeNet-5 网络

```
import torch.nn as nn
                                               import
import torch.nn.functional as F
                                               引入关键的库
class LeNet(nn.Module):
   def init (self):
                                                 init
       super(LeNet, self).__init__()
       self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, 5)
                                               定义网络层
       self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5)
                                               初始化权重
       self.fc1 = nn.Linear(16*5*5, 120)
       self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
       self.fc3 = nn.Linear(84, 10)
   def forward(self, x):
                                               forward
       out = F.relu(self.conv1(x))
                                              构建网络
       out = F.max pool2d(out, 2).
                                               定义网络层之间的连接和张量数据
       out = F.relu(self.conv2(out)) <</pre>
                                               流
       out = F.max pool2d(out, 2)
       out = out.view(out.size(0), -1)
       out = F.relu(self.fc1(out))
       out = F.relu(self.fc2(out))
       out = self.fc3(out)
       return out
```



### 构建块: 模板

#### •定制网络

```
import torch.nn as nn
class LeNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(LeNet, self).__init__()
        ...

    def forward(self, x):
        ...
```

- ➤继承父类 nn.Module 以被能在 pytorch的深度神经网络中使用.
- ▶变量在 init 中定义和初始化
- ➤必须有一个forward函数. 计算图 在forward函数中构建.



# 构建块: 模块化

```
import torch.nn as nn
class Block(nn.Module):
    def ≤_init__(self):
        super(Block, self). init ()
        pass
   def forward(self, x):
        pass
class Net(nn.Module):
   def init (self):
        super(Net, self). init ()
        self.layer = Block()
        pass
   def forward(self, x):
        output = self.layer()
        return output
```

#### 用super来继承父类.

只要用这个模板创建模块,我们可以用之前 定义的模块创建更大的module

#### Note:

模块化在实践中非常好用, 尤其是对重复结构的网络. (如VGG-16, ResNet等) 另外, 模块化减少了调试难度, 代码更易读



#### nn.Module

- •模块(Module)是所有神经网络模型的基类。
- •创建模型的时候继承这个类...
- •nn.Module 还有很多非常有趣的属性,大家在使用的过程中可以慢慢了解。



## 数据处理

• PyTorch 提供用于数据处理的函数.

首先, import 必要模块来做变换:

import torchvision.transforms as transforms

#### 用torchvision.transforms中的函数做数据预处理和数据扩充

函数	功能
torchvision.transforms.ToTensor	NumPy 数组转换为 torch张量。 所有数据标准化到 [0,1]范围
torchvision.transforms.Normalize	用给出的均值和标准层来标准化输入.
torchvision.transforms.RandomHorizontalF lip	对输入图片做一个随机水平翻转,用来扩充数据.
torchvision.transforms.RandomCrop	随机剪裁都目标大小. 先在图片边界填充零, 再随机剪裁到目标大小.



### 数据处理

• 例子: 对CIFAR-10 数据集的数据处理

```
import torchvision.transforms as transforms
# 训练数据集的数据变换
transform= transforms.Compose([
   transforms.ToTensor(), # 转换成tensor
   transforms.Normalize(mean=(0.4914, 0.4822, 0.4465), std=(0.2023, 0.1994, 0.2010)),
         #Normalized image=(image-mean)/std
#例子
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
img = Image.open('test.jpg')
img transform=transform(img)
data = np.random.rand(10, 10,3)
img = data *255
img transform = transform(img)
plt.imshow(img)
plt.show()
```



#### 数据装载

- •PyTorch 为大多CV任务提供数据装载器.
- CIFAR-10数据集的例子

```
import torchvision <</pre>
transform train= transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(), # 转换成tensor
    transforms.Normalize(mean=(0.4914, 0.4822, 0.4465), std=(0.2023, 0.1994, 0.2010))
1)
transform test= transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(), # 转换成tensor
    transforms.Normalize(mean=(0.4914, 0.4822, 0.4465), std=(0.2023, 0.1994, 0.2010)),
1)
trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=True, download=True,
transform=transform train)
trainloader = torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=256, shuffle=True,
num workers=16)
testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=False, download=True,
transform=transform test)
testloader = torch.utils.data.DataLoader(testset, batch size=100, shuffle=False,
num workers=16)
```



### 数据装载

#### •这里给出ImageNet的例子

#### TORCHVISION.DATASETS

All datasets are subclasses of torch.utils.data.Dataset i.e, they have \_\_getitem\_\_ and \_\_len\_\_ methods implemented. Hence, they can all be passed to a torch.utils.data.DataLoader which can load multiple samples parallelly using torch.multiprocessing workers. For example:



#### 损失函数

大部分问题,用交叉熵损失函数(cross-entropy 损失)

```
import torch.nn as nn
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
```

• 建议看一下Pytorch的实现源码. 损失函数用两个输入参数

• 所有,正确的调用方式是

```
loss = nn.CrossEntropyLoss(outputs, targets)
#OR
loss = criterion(outputs, targets)
```

Note:

在任何不确定的时候就去看 pytorch 文档和使用教程



# 训练方法 Optimizer

Optimizer是训练方法. optimizers 在torch.optim包中定义.

函数名	功能
torch.optim.Adadelta	Implements Adadelta.
torch.optim.Adagrad	Implements Adagrad.
torch.optim.Adam	Implements Adam.
torch.optim.ASGD	Implements Averaged Stochastic Gradient Descent.
torch.optim_BMSprop	Implements RMSprop.
torch.optim.SGD	随机梯度下降(optionally with momentum).

大部分情况用torch.optim.SGD



# 训练方法 Optimizer

- Optimizer 在计算图之外、训练开始前定义好.
- •比如 我们定义并初始化好一个网络net.
- ·定义一个优化器用带动量的随机梯度下降(SGD with momentum)

```
import torch.optim as optim

optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.01, momentum=0.9, weight_decay=1e-4)
```

- •为了取得最好的性能,推荐用默认值.
- •以后我们会介绍如何调节参数。



# **Optimizer**

•在训练方法中调节学习率learning rate

```
import torch.optim as optim

optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.01, momentum=0.9, weight_decay=1e-4)

new_lr = 0.1

for param_group in optimizer.param_groups:
    param_group['lr'] = new_lr
```

#### •用torch.optim.lr\_scheduler方法

```
import torch.optim as optim
optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.01, momentum=0.9, weight_decay=1e-4)
# Apply 0.1 learning rate decay for every 30 epochs.
optimizer = optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=30, gamma=0.1)
```



- •创建一个网络,深度动态变化
  - •前向时随机选择0-3隐藏层.
  - •隐藏层的权重是共享的



•Import基本的库

```
import torch
import random
```

·对于更复杂的网络,推荐import 下面这些库:

```
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim .
import torch.nn.functional as F
import torch.backends.cudnn as cudnn "#if you have GPU installed
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
```



#### •创建动态网络模块

```
class DynamicNet(torch.nn.Module):
    def __init__(self, D_in, H, D_out):
        super(DynamicNet, self).__init__()
        self.input_linear = torch.nn.Linear(D_in, H)
        self.middle_linear = torch.nn.Linear(H, H)
        self.output_linear = torch.nn.Linear(H, D_out)

def forward(self, x):
    h_relu = self.input_linear(x).clamp(min=0)
    for _ in range(random.randint(0, 3)):
        h_relu = self.middle_linear(h_relu).clamp(min=0)
        y_pred = self.output_linear(h_relu)
        return y_pred
```

重要: 初始化父类.

初始化网络层和权重设 置

指定网络连接关系; 随机选取0-3层



•准备一些简单数据

```
# N 是 batch 大小; D_in 是输入维度;
# H 是隐藏层维度; D_out 是 输入维度.
N, D_in, H, D_out = 64, 1000, 100, 10
# 创建随机Tensors 作为输入和输出
x = torch.randn(N, D_in)
y = torch.randn(N, D_out)
```



•创建模型实例损失函数 和训练方法操作

```
# 实例化刚才定义好的类,我们就得到了这个模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)

# 构建损失函数和优化器. 均方差做loss function, SGD momentum做优化器
criterion = torch.nn.MSELoss(reduction='sum')
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=1e-4, momentum=0.9)
```

数据并没有做标准化,用小一些的学习率1e-4避免梯度爆炸. 通常,标准化数据, SGD momentum方法的学习率选择1e-2.



#### •开始前向和后向传播

```
for t in range(500):
# 前向传播:传入x给模型, 计算预测的y
y_pred = model(x)

#计算并打印
loss = criteriop(y_pred, y)
print(t, loss.item())

#初始化梯度, 计算后向, 更新网络.
optimizer.zero_grad()
loss.backward().
optimizer.step().
```



# 进阶PyTorch课题

- •训练/Eval 模式
- •GPU上训练
- •模型加载和存储
- •数据并行
- •学习率调整器



#### 训练/评估模式

- 一些网络层(比如dropout, batch normalization)在训练 和评估模式下的计算完全不同.
  - 所有一定要设置正确的模式.

```
import torch
...
#我们已经定义好的类进行实例化就得到了模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)
...
# 在开始训练前设置train 模式
model.train()
... # Training code
# 在开始评估之前设置eval 模式
model.eval()
... # Evaluation code
```



# GPU 上训练

•GPU 训练速度有明显提升相比CPU.

#### 在GPU上部署模型

```
import torch
# 先检查可用的GPU
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
# 我们已经定义好的类进行实例化就得到了模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)
# 把模型复制到到CUDA设备 这步很重要.
model.to(device)
```



# GPU 上训练

•训练的输入数据也要复制到GPU

```
for t in range(500):
# 复制输入到GPU. 非常重要.
x, y = x.to(device), y.to(device)
# 前向计算: 把x 传给模型, 计算预测的y
y_pred = model(x)

# Compute and print Loss
loss = criterion(y_pred, y)
print(t, loss.item())

# 零梯度, 执行后向传播, 根据梯度更新网络.
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
optimizer.step()
```



•存储/加载完整的网络

```
import torch
#我们已经定义好的类进行实例化就得到了模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)
# 配置训练 优化器和训练过程
...
#模型保存
torch.save(model, "dynamic_net.pth")
```

#### Note:

模型序列化为pickle 对象.

序列化数据,包含了对象的类和目录结构等信息。当数据反序列化时,模块、类和函数会自动按需导入进来。



#### •模型加载

```
import torch
# 加载
model = torch.load(''dynamic_net.pth'')
```

Note:模型序列化为pickle 对象.

序列化数据,包含了对象的类和目录结构等信息。当数据反序列化时,模块、类和函数会自动按需导入进来。



•存储模型的权重

```
import torch
#我们已经定义好的类进行实例化就得到了模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)
# 配置训练优化器和训练过程
...
# 保存权重参数
torch.save(model.state_dict(), ''dynamic_net.pt'')
```

Note: 这个方法更好

权重参数不依赖特定类或者代码



•加载模型的权重参数

```
import torch
#我们已经定义好的类进行实例化就得到了模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)
# 配置训练 优化器和训练过程
...
# 加载权重参数
model.load_state_dict(torch.load("dynamic_net.pt"))
```



Note: 这个方法更好。

权重参数不依赖特定类、模块



### 数据并行

•多个GPU卡获得更多的加速

```
import torch
# 检查GPU 是否可用
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
# 实例化模型
model = DynamicNet(D_in, H, D_out)
# 模型复制到GPU. 非常重要.
model.to(device)
# 用数据并行语法.
model = torch.nn.DataParallel(model)
```



## 学习率调度/调整

#### •torch.optim.lr\_scheduler库来调整学习率.

例子: 指定学习率指数级衰减

CLASS torch.optim.lr\_scheduler.StepLR(optimizer, step\_size, gamma=0.1, last\_epoch=-1) [SOURCE]

Sets the learning rate of each parameter group to the initial Ir decayed by gamma every step\_size epochs. When last\_epoch=-1, sets initial Ir as Ir.

#### Parameters

- **optimizer** (Optimizer) Wrapped optimizer.
- step\_size (int) Period of learning rate decay.
- gamma (float) Multiplicative factor of learning rate decay. Default: 0.1.
- last\_epoch (int) The index of last epoch. Default: -1.

#### Example

```
>>> # Assuming optimizer uses 1r = 0.05 for all groups

>>> # 1r = 0.05 if epoch < 30

>>> # 1r = 0.005 if 30 <= epoch < 60

>>> # 1r = 0.0005 if 60 <= epoch < 90

>>> # ...

>>> scheduler = StepLR(optimizer, step_size=30, gamma=0.1)

>>> for epoch in range(100):

>>> train(...)

>>> validate(...)

>>> scheduler.step()
```

学习率对训练的成功非 常重要,之后的课程会 具体介绍



## 参考资料

•NumPy 教程

http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/

•PyTorch 文档

https://pytorch.org/docs/stable/index.html

