# 汇编语言源程序

#### 主要内容

1 汇编程序与汇编语言源程序

2 汇编语言语句类型与格式

(3) 汇编语言语句中的操作数

#### 1. 汇编语言源程序与汇编程序

- 汇编语言源程序 ———— 用助记符编写
- 汇编程序 ── 源程序的编译程序




#### 汇编语言程序设计与执行过程

- 输入汇编语言源程序 (EDIT) → 源文件 ASM
- に編 (MASM) ————目标文件 .OBJ
- 链接(LINK) 可执行文件.EXE
- 调试 (TD) ———— 最终程序

#### 2. 汇编语言语句语句类型和格式

#### <u>汇编语言语句类型:</u>



#### 汇编语言语句类型和格式

#### 汇编语言语句格式:

#### 指令性语句:



#### 汇编语言语句类型和格式

#### 指示性语句格式:



### 3. 汇编语言语句中的操作数

寄存器 存储器单元 常量 变量或标号 表达式



- 数字常量
- 字符串常量 —— 用单引号引起的字符或字符串
- 例:
  - MOV AL, 'A'
- 例:
  - 定义字符串: 'ABCD' —— 汇编时被译成对应的ASCII码 41H, 42H, 43H, 44H

## 变量

- 代表内存中的数据区,程序中视为存储器操作数
- 变量的属性:

段 值 —— 变量所在段的段地址

偏移量 —— 变量单元地址与段首地址之间的位移量

类型 —— 字节型、字型和双字型

## 表达式

算术运算

逻辑运算

关系运算


\*取值运算和属性运算

其它运算

## 取值运算符

- 用于分析存储器操作数的属性
  - 获取变量的属性值

OFFSET → 取得其后变量或标号的偏移地址
SEG → 取得其后变量或标号的段地址



## 属性运算符

- 用于指定其后存储器操作数的类型
- 运算符: PTR
- 例:
  - MOV BYTR PTR[BX], 12H

指定存储器操作数 [BX]为"字节型"



# 数据定义伪指令

### 伪指令

- 由汇编程序执行的"指令系统"
- 作用:
  - 定义变量;
  - 分配存储区
  - 定义逻辑段;
  - 指示程序开始和结束;
  - 定义过程等。

帮助计算机理

解助犯符指令

编写的汇编语


音源程序

#### 常用伪指令

数据定义伪指令 符号定义伪指令 段定义伪指令 结束伪指令 过程定义伪指令 宏命令伪指令

#### 一、数据定义伪指令

- 用于定义数据区中变量的类型及其所占内存空间大小
- 格式:



变量的类型及其操作数的个数决定了该变量所在内存空间的大小

#### 1. 数据定义伪指令助记符

- DB (Define Byte) :
  - 定义的变量为字节型
- DW (Define Word)
  - 定义的变量为字类型

→ 指向的每一个操作 数占1个字单元

指向的每一个操作

数占1个字节单元

- DD (Define Double Word) :
  - 定义的变量为双字型
- DQ (Define Quadword) :
  - 定义的变量为4字型
- DT (Define Tenbytes) :
  - 定义的变量为10字节型

#### 数据定义伪指令例

- DATA1 DB 11H, 22H, 33H, 44H
- DATA2 DW 11H, 22H, 3344H
- DATA3 DD 11H\*2, 22H, 33445566H




### 数据定义伪指令例\_\_\_\_\_变量在内存中的分布

DATA1	11	
	22	
	33	
	44	
DATA2	11	
	00	
	22	
	00	
	44	
	33	

DATA3	22
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	0
	66
	55
	44
	33

#### 数据定义伪指令的几点说明

- 数据定义伪指令决定所定义变量的类型;
- 定义字符串必须用DB伪指令
- 例:
  - DATA1 DB 'ABCD', 66H



#### 2. 重复操作符

- 当同样的操作数重复多次时,可以使用重复操作符。
- 作用:
  - 为一个数据区的各单元设置相同的初值

**▶重复的内容** 

■ 格式:

[变量名] 伪指令助记符 n DUP (初值 [,初值,...])

- 例:
  - M1 DB 10 DUP (0)

重复次数

常用于声明一个数据区

#### 3. "?"的作用

■ 表示随机值,用于预留存储空间

■ 例:

■ MEM1 DB 34H, 'A', ?

随机数 占1个字节单元

• DW 20 DUP (?)


预留40个字节单元,每单元为随机值

#### 数据定义伪指令例

- M1 DB 'How are you?'
- M2 DW 3 DUP(11H), 3344H
- DB 4 DUP (? )
- M3 DB 3 DUP (22H, 11H, ? )

变量在内存中 的存储分配?

### 数据定义伪指令例





#### 调整偏移量伪指令

- 规定程序或变量在逻辑段中的起始地址
- 格式:
  - ORG 表达式 ◆

DATA ENDS

计算值为非负常数

■ 例:

# 符号与段定义相关伪指令

#### 一、符号定义伪指令

将表达式的值赋给一个名字。当源程序中需多次引用某一表达式时,可以利用EQU伪指令,用一个符号代替表达式,以便于程序维护。

#### ■ 格式:

■ 符号名 EQU 表达式

EQU说明的表达 式不占用内存空间

#### ■ 操作:

- 用符号名取代后边的表达式,不可重新定义
- 例:
  - CONSTANT EQU 100

#### 二、段定义伪指令

段基地址

- 在汇编语言源程序中定义逻辑段
  - 说明逻辑段的起始和结束
  - 说明不同程序模块中同类逻辑段之间的联系形态
- 各式:
  段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] ['类别']
  设备 ENDS 说明逻辑段 装入内存时各逻的起点 辑段的组合方式

链接时不同程序 模块中的同类逻 辑段将被装入连 续存储区

#### 段定义伪指令例

**DATA SEGMENT** 

MEM1 DB 11H, 22H

MEM2 DB 'Hello!'

MEM3 DW 2 DUP (?)

**DATA ENDS** 

变量在逻辑段中 的位置就代表了 它的偏移地址

段名也代表逻辑段的段地址

表示变量 的类型

#### 三、设定段寄存器伪指令

- 说明所定义逻辑段的性质
- 格式:
  - ASSUME 段寄存器名:段名[, 段寄存器名:段名, ...]

### 四、结束伪指令

- 表示源程序结束
- 格式:
  - END [标号]



# 其它伪指令

#### 常用伪指令

数据定义伪指令 符号定义伪指令 段定义伪指令 结束伪指令 过程定义伪指令 宏命令伪指令 调整偏移量伪指令

### 过程定义伪指令



#### 过程定义及调用例

■ 定义延时子程序

DELAY PROC

**PUSH BX** 

**PUSH CX** 

MOV BL, 2

NEXT: MOV CX, 4167

W10M: LOOP W10M

DEC BL

JNZ NEXT

POP CX

POP BX

RET

**DELAY ENDP** 

■ 调用延时子程序: CALL DELAY

### 宏命令伪指令

- 宏:
  - 源程序中由汇编程序识别的具有独立功能的一段程序代码
- 当源程序中需要多次使用同一个程序段时,可以将 该程序段定义为一个宏



#### 宏定义与宏调用例

■ 定义宏:

DADD MACRO X, Y, Z

MOV AX, X

ADD AX, Y

MOV Z, AX

ENDM

#### ■ 宏调用:

DADD DATA1, DATA2, SUM

#### ■ 汇编后源程序中的宏展开:

- MOV AX, DATA1
- ADD AX, DATA2
- MOV SUM, AX

### 调整偏移量伪指令

■ 规定程序或变量在逻辑段中的起始地址

默认情况下,程序或变量在逻辑段中的起始偏移地址为:0

利用ORG指令,可以改变程序或变量的起始偏移地址

### 调整偏移量伪指令

- 规定程序或变量在逻辑段中的起始地址
- 格式:
  - ORG 表达式

计算值为非负常数

■ 例:

DATA SEGMENT

ORG 1200H

BUFF DB 1,2

DATA ENDS

变量BUFF的偏 移地址=1200H



# 系统功能调用

#### BIOS、DOS功能调用

- BIOS
  - 驻留在ROM中的基本输入/输出系统
    - 加电自检,装入引导,主要I/O设备处理程序及接口控制
- DOS
  - 磁盘操作系统

DOS功能/BIOS功能调用是调用系统内核子程序

BIOS中断 DOS中断

DOS功能与BIOS功能均通过中断方式调用

#### DOS软中断

DOS中断包括:设备管理,目录管理,文件管理,其它用中断类型码区分

DOS软中断: 类型码为 21H

#### DOS软中断

- 关于DOS软中断说明:
  - 包含多个子功能的功能包;
  - 各子功能用功能号区分;
  - 用软中断指令调用,中断类型码固定为21H。

#### DOS功能调用的基本步骤

- 将调用参数装入指定的寄存器;
- 将功能号装入AH;

入口参数/出口参数

- 桉中断类型号调用DOS中断;
- 检查返回参数是否正确。
- 调用格式:

MOV AH, 功能号

<置相应参数>

INT 21H

# 1. 单字符输入

■ 调用方法:

MOV AH, 01 INT 21H

■ 输入的字符在AL中

# 单字符输入例

```
GET_KEY: MOV AH, 1
          INT 21H
          CMP AL, 'Y'
          JZ YES
          CMP AL, 'N'
          JZ NO
                                       交互式应
答程序
          JMP GET_KEY
     YES:
      NO:
```

#### 2. 字符串输入

- 接收由键盘输入一串字符
- 输入的字符串存储在内存指导区域中 —— 字符输入缓冲区
- 用户自定义缓冲区格式:



# 字符串输入

- 字符串输入功能号:
  - **1**0
- 缓存区须定义在数据段
- 方法:

AH ← 功能号

DS:DX ← 字符串在内存中的存放地址

INT 21H

### 输入字符串程序段

```
DAT1 DB 20, ? , 20 DUP (? )
                        在数据段
                        中定义
LEA DX, DAT1
MOV AH, OAH
INT 21H
```

### 输入缓冲区

**14H** 定义后的输入缓冲 区初始状态: 20个字节 0DH 存储输入 的字符

## 3. 单字符显示输出

AH ← 功能号2
DL ← 待输出字符
INT 21H

例:

MOV AH, 2

MOV DL, 41H

INT 21H

执行结果:

屏幕显示A

### 4. 字符串输出显示

AH → 功能号09HDS: DX → 持输出字符串的偏移地址INT 21H

#### 字符串输出显示

#### ■ 注意点:

- 被显示的字符串必须以'\$'结束;
- 所显示的内容不应出现非可见的ASCII码;
- 若考虑输出格式需要,在定义字符串后,加上回车符和换 行符。

#### 字符串输出显示例

```
DATA SEGMENT
  MESS1 DB 'Input String:', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
                            D:\cc>test
                            Input string:
MOV AH, 09
MOV DX, OFFSET MESS1
INT
     21H
```

# 5. 返回操作系统(DOS)功能

- 功能号:
  - **4CH**
- 调用格式:
  - MOV AH, 4CH
  - INT 21H
- 功能:
  - 程序执行完该2条语句后能正常返回OS
  - 常位于程序结尾处。

#### DOS功能调用小结

- 通过中断指令调用。1个中断类型码对应1个功能程序包;
- 每个程序包中的子功能通过功能号区分,调用时功能号须送 AH;
- 注意不同子功能的入口/出口参数要求;

#### DOS和BIOS中断均可能影响AX



# 汇编程序设计示例


#### 示例1:

变量在内存中的存储 (16进制表示)

以下数据区在内存中是如何存储的?

**NAMES** 





#### 示例2:

阅读程序段,说明该程序 段的功能

> 在屏幕上依次 输出123ABC

```
DATA SEGMENT
   A DB '123ABC'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA
 START: MOV AX, DATA
       MOV DS, AX
        LEA BX, A
        MOV CX, 6
   LP: MOV AH, 2
        MOV AL, [BX]
        XCHG AL, DL
        INC BX
        INT 21H
        LOOP LP
        MOV AH, 4CH
        INT 21H
  CODE ENDS
             START
        END
```

#### 示例3:

```
DATA SEGMENT
  TABLE DW 3400H, 5600H, 2300H, 4500H, 2300H, 1200H, 2344H, 3500H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
  ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START: MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
                                    转移目标地址存放于内存数据
                                    駿间偏接輪隸=BX+SI+2 起始
      MOV BX, OFFSET TABLE
                                    的4个单元中
      MOV SI, 06H
   A: JMP DWORD PTR[BX+SI+2]
```

程序执行完标号为A的指令后: CS= ( 1200H ) IP= ( 2300H )


#### 示例4:

#### 当程序执行到STOP时:

```
SI= ( 9 )
DI= ( 0015H)
CX= ( 3 )
FLAG= ( 0 )
ZF= ( 0 )
```

```
DATA SEGMENT
   STR1 DB 'HELLO WORLD! '
   STR2 DB 'HELLO WOOLD! '
   COUNT DW 12
   FLAG DB 2
DATA ENDS
CODE SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA
START: MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
      MOV ES, AX
      LEA BX, FLAG
      LEA SI, STR1
                             两字符串不相
      LEA DI, STR2
                             等,结束比较
      MOV CX, COUNT
      CLD
                             时ZF=0
      REPE CMPSB
      17 NEXT1
      MOV Byte PTR[BX], 00H
      JMP STOP
NEXT1: MOV Byte PTR [BX], 0FFH
STOP: .....
```

## 实例4:



#### 示例5:

```
如果从380H端口输入的是
45H,则程序执行完后:
```

$$AL=(45H)$$

SUM0—SUM7的内容为:

```
( FF,0,FF,0,0,0,FF,0 )
```

#### CF

AL 01000101

10100010

DATA SEGMENT SUM DB 8 DUP (0) DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS: CODE, DS: DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX LEA BX, SUM MOV DX, 380H 不含CF循 IN AL, DX 环右移1位 MOV CX, 8 ROR AL, 1 NEXT: JNC NEXT1 MOV Byte PTR[BX], 0FFH JMP NEXT2 NEXT1: MOV Byte PTR [BX], 0 NEXT2: INC BX LOOP NEXT



# 汇编程序设计小结

#### 汇编语言程序设计一般步骤

- 根据实际问题抽象出数学模型
- 确定算法
- 画程序流程图
- 分配内存工作单元和寄存器
- 程序编码
- ■调试

#### 内容提要

- 汇编语言源程序的结构
- 汇编语言语句 ———— <sup>变量</sup> 表达式中的运算符
- 伪指令
- DOS功能调用
  - 5个子功能的应用
- 简单汇编语言源程序的设计

## 注意点

- 变量的定义与应用
  - 明确所定义变量在内存中的分布
- 存储区的定义
  - 不能定义没有变量的存储区
- 完整的汇编语言源程序结构
  - 定义逻辑段,说明段的含义,初始化段寄存器
- 伪指令
  - 数据定义方式
- 字符及字符串的输入和显示输出
  - 字符输入缓冲区的定义,输出字符串的定义

### 注意点

- 汇编语言程序结构:
  - 顺序结构
  - 循环结构
    - 使用LOOP指令或条件转移指令实现
  - 分支结构
    - 一般用条件转移指令实现
  - 子程序结构
    - 子程序的定义和调用方式

#### 例:

- ◆ 定义20B的字符输入缓冲区BUFF以及20B的字节变量DATA;
- ◆ 显示字符串输入提示信息,然后从键盘接收字符'Hello, my friends!';
- ◆ 将BUFFER中的字符串按从左到右的方向传送到DATA中。

字符串显示输出

字符串输入串操作指令

#### **DSEG SEGMENT** MESS DB 'Please input string:', 0DH, 0AH, '\$' **BUFF DB 20**, ? , **20 DUP(?)** DATA DB 20 Dup(?) **DSEG ENDS** CSEG SEGMENT ASSUME CS: CSEG, DS: DSEG, ES: ESEG START: MOV AX, DSEG MOV DS, AX MOV ES, AX **AGAIN: LEA DX, MESS** MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX. BUFF **MOV AH. 10** INT 21H XOR CX, CX **MOV CL. BUFF+1** LEA DI. DATA LEA SI, BUFF+2 CLD **REP MOVSB** MOV AH, 4CH **INT 21H CSEG ENDS END SATRT** 

