
Android 硬件抽象层(HAL)概要介绍和学习计划

Android 的硬件抽象层,简单来说,就是对 Linux 内核驱动程序的封装,向上提供接口, 屏蔽低层的实现细节。也就是说,把对硬件的支持分成 了两层,一层放在用户空间(User Space),一层放在内核空间(Kernel Space),其中,硬件抽象层运行在用户空间,而Linux 内核驱动程序运行在内核空间。为什么要这样安排呢? 把硬件抽象层和内核驱动整合在一起 放在内 核空间不可行吗? 从技术实现的角度来看,是可以的,然而从商业的角度来看,把 对硬件的支持逻辑都放在内核空间,可能会损害厂家的利益。我们知 道,Linux 内核源代 码版权遵循 GNU License,而 Android 源代码版权遵循 Apache License,前者在发布产品时, 必须公布源代码,而后者无须发布源代码。如果把对硬件支持的所有代码都放在 Linux 驱动 层,那就意味着发布时要公开驱动程序的源代码,而公开源代码就意味着把硬件的相关参 数和实现都公开了,在手机市场竞争激烈的今天,这对厂家来说,损害是非常大的。因此, Android 才会想到把对硬件的支持分成硬件抽象层和内核驱动层,内核驱动层只提供简单的 访问硬件逻辑,例如读写硬件寄存器的通道,至于从硬件中读 到了什么值或者写了什么值 到硬件中的逻辑,都放在硬件抽象层中去了,这样就可以把商业秘密隐藏起来了。也正是由 于这个分层的原因,Android 被踢出了 Linux 内核主线代码树中。大家想想,Android 放在 内核空间的驱动程序对硬件的支持是不完整的,把 Linux 内核移植到别的机器上去时,由于 缺乏 硬件抽象层的支持,硬件就完全不能用了,这也是为什么说 Android 是开放系统而不 是开源系统的原因。

撇开这些争论,学习 Android 硬件抽象层,对理解整个 Android 整个系统,都是极其有用的,因为它从下到上涉及到了 Android 系统的硬件驱动 层、硬件抽象层、运行时库和应用程序框架层等等,下面这个图阐述了硬件抽象层在 Android 系统中的位置,以及它和其它层的关系:



在学习 Android 硬件抽象层的过程中,我们将会学习如何在内核空间编写硬件驱动程序、如何在硬件抽象层中添加接口支持访问硬件、如何在系统启动时提供 硬件访问服务以及 如何编写 JNI 使得可以通过 Java 接口来访问硬件,而作为中间的一个小插曲,我们还将

学习一下如何在 Android 系统中添加一个 C 可执行程序来访问硬 件驱动程序。由于这是一个系统的学习过程,笔者将分成六篇文章来描述每一个学习过程,包括:

- 一. 在 Android 内核源代码工程中编写硬件驱动程序。
- 二. 在 Android 系统中增加 C 可执行程序来访问硬件驱动程序。
- 三. 在 Android 硬件抽象层增加接口模块访问硬件驱动程序。
- 四. 在 Android 系统中编写 JNI 方法在应用程序框架层提供 Java 接口访问硬件。
- 五. 在 Android 系统的应用程序框架层增加硬件服务接口。
- 六. 在 Android 系统中编写 APP 通过应用程序框架层访问硬件服务。
- 学习完这六篇文章,相信大家对 Android 系统就会有一个更深刻的认识了,敬请关注。

在 Ubuntu 上为 Android 系统编写 Linux 内核驱动程序

在智能手机时代,每个品牌的手机都有自己的个性特点。正是依靠这种与众不同的个性来吸引用户,营造品牌凝聚力和用户忠城度,典型的代表非 iphone 莫属了。据统计, 截止 2011年5月,AppStore 的应用软件数量达381062个,位居第一,而 Android Market 的应用软件数量达294738,紧随 AppStore 后面,并有望在8月份越过 AppStore。随着 Android 系统逐步扩大市场占有 率,终端设备的多样性亟需更多的移动开发人员的参与。据业内统计,Android 研发人才缺口至少30万。目前,对 Android 人才需求一类是偏向硬件驱动的 Android 人才需求,一类是偏向软件应用的 Android 人才需求。总 的来说,对有志于从事 Android 硬件驱动的开发工程师来说,现在是一个大展拳脚的机会。那么,就让我们一起来看看如何为 Android 系统编写内核驱 动程序吧。

这里,我们不会为真实的硬件设备编写内核驱动程序。为了方便描述为 Android 系统编写内核驱动程序的过程,我们使用一个虚拟的硬件设备,这个设备只 有一个4字节的寄存器,它可读可写。想起我们第一次学习程序语言时,都喜欢用"Hello, World"作为例子,这里,我们就把这个虚拟的设备命名为"hello",而这个内核驱动程序也命名为 hello 驱动程序。其实,Android 内核驱 动程序和一般 Linux 内核驱动程序的编写方法是一样的,都是以 Linux 模块的形式实现的,具体可参考前面 Android 学习启动篇一文中提到的 Linux Device Drivers 一书。不过,这里我们还是从 Android 系统的角度来描述 Android 内核驱动程序的编写和编译过程。

- 一. 参照前面两篇文章<u>在 Ubuntu 上下载、编译和安装 Android 最新源代码</u>和<u>在 Ubuntu 上下载、编译和安装 Android 最新内核源代码(Linux Kernel)</u>准备好 Android 内核驱动程序开发环境。
 - 二. 进入到 kernel/common/drivers 目录,新建 hello 目录:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ cd kernel/common/drivers USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/kernel/common/drivers\$ mkdir hello

三. 在 hello 目录中增加 hello.h 文件:
#ifndef_HELLO_ANDROID_H_
#define_HELLO_ANDROID_H_

#include linux/cdev.h>
#include linux/semaphore.h>

#define HELLO_DEVICE_NODE_NAME "hello"
#define HELLO_DEVICE_FILE_NAME "hello"
#define HELLO_DEVICE_PROC_NAME "hello"
#define HELLO_DEVICE_CLASS_NAME "hello"
struct hello_android_dev {
 int val;
 struct semaphore sem;
 struct cdev dev;
};

#endif

这个头文件定义了一些字符串常量宏,在后面我们要用到。此外,还定义了一个字符设备结构体hello_android_dev,这个就是我们虚拟的硬件设备了,val成员变量就代表设备里面的寄存器,它的类型为int,sem成员变量是一个信号量,是用同步访问寄存器 val的,dev成员变量是一个内嵌的字符设备,这个Linux驱动程序自定义字符设备结构体的标准方法。

四. 在 hello 目录中增加 hello. c 文件,这是驱动程序的实现部分。驱动程序的功能主要是向上层提供访问设备的寄存器的值,包括读和写。这里,提供了三种访问设备寄存器的方法,一是通过 proc 文件系统来访问,二是通过传统的设备文件的方法来访问,三是通过 devfs 文件系统来访问。下面分段描述该驱动程序的实现。

首先是包含必要的头文件和定义三种访问设备的方法:

view plain

```
#include linux/init.h>
#include linux/module.h>
#include linux/types.h>
#include linux/fs.h>
#include linux/proc fs.h>
#include linux/device.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include "hello.h"
/*主设备和从设备号变量*/
static int hello major = 0;
static int hello minor = 0;
/*设备类别和设备变量*/
static struct class* hello_class = NULL;
static struct hello android dev* hello dev = NULL;
/*传统的设备文件操作方法*/
static int hello_open(struct inode* inode, struct file* filp);
static int hello release(struct inode* inode, struct file* filp);
static ssize t hello read(struct file* filp, char user *buf, size t count, loff t* f pos);
static ssize_t hello_write(struct file* filp, const char __user *buf, size_t count, loff_t* f_pos);
/*设备文件操作方法表*/
static struct file operations hello fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = hello open,
    .release = hello release,
    .read = hello read,
    .write = hello write,
};
```

```
/*定义设备属性*/
   static DEVICE ATTR(val, S IRUGO | S IWUSR, hello val show, hello val store);
   /*访问设置属性方法*/
   static ssize t hello val show(struct device* dev, struct device attribute* attr, char* buf);
   static ssize t hello_val_store(struct device* dev, struct device_attribute* attr, const char*
   buf, size t count);
      定义传统的设备文件访问方法,主要是定义 hello_open、hello_release、hello_read 和 hello_write 这四个打开、释放、读
和写设备文件的方法:
view plain
   /*打开设备方法*/
   static int hello_open(struct inode* inode, struct file* filp) {
        struct hello android dev* dev;
        /*将自定义设备结构体保存在文件指针的私有数据域中,以便访问设备时拿来用*/
        dev = container_of(inode->i_cdev, struct hello_android_dev, dev);
        filp->private data = dev;
        return 0;
   /*设备文件释放时调用,空实现*/
   static int hello_release(struct inode* inode, struct file* filp) {
        return 0;
   }
   /*读取设备的寄存器 val 的值*/
   static ssize_t hello_read(struct file* filp, char __user *buf, size_t count, loff_t* f_pos) {
        ssize t err = 0;
        struct hello_android_dev* dev = filp->private_data;
        /*同步访问*/
        if(down_interruptible(&(dev->sem))) {
            return -ERESTARTSYS;
        }
        if(count < sizeof(dev->val)) {
            goto out;
        }
        /*将寄存器 val 的值拷贝到用户提供的缓冲区*/
        if(copy_to_user(buf, &(dev->val), sizeof(dev->val))) {
            err = -EFAULT;
```

```
goto out;
        }
        err = sizeof(dev->val);
   out:
        up(\&(dev->sem));
        return err;
   }
   /*写设备的寄存器值 val*/
   static ssize t hello write(struct file* filp, const char user *buf, size t count, loff_t* f_pos) {
        struct hello_android_dev* dev = filp->private_data;
        ssize t err = 0;
        /*同步访问*/
        if(down_interruptible(&(dev->sem))) {
            return -ERESTARTSYS;
        }
        if(count != sizeof(dev->val)) {
            goto out;
        }
        /*将用户提供的缓冲区的值写到设备寄存器去*/
        if(copy_from_user(&(dev->val), buf, count)) {
            err = -EFAULT;
            goto out;
        }
        err = sizeof(dev->val);
   out:
        up(\&(dev->sem));
        return err;
   }
      定义通过 devfs 文件系统访问方法,这里把设备的寄存器 val 看成是设备的一个属性,通过读写这个属性来对设备进行
访问,主要是实现 hello_val_show 和 hello_val_store 两个方法,同时定义了两个内部使用的访问 val 值的方法__hello_get_val 和
__hello_set_val:
view plain
   /*读取寄存器 val 的值到缓冲区 buf 中,内部使用*/
   static ssize_t __hello_get_val(struct hello_android_dev* dev, char* buf) {
        int val = 0;
```

```
/*同步访问*/
    if(down interruptible(&(dev->sem))) {
         return -ERESTARTSYS;
    }
    val = dev -> val;
    up(\&(dev->sem));
    return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d/n", val);
}
/*把缓冲区 buf 的值写到设备寄存器 val 中去,内部使用*/
M static ssize t hello set val(struct hello android dev* dev, const char* buf, size t
count){
  int val = 0;
    /*将字符串转换成数字*/
    val = simple strtol(buf, NULL, 10);
    /*同步访问*/
    if(down_interruptible(&(dev->sem))) {
        return -ERESTARTSYS;
    }
    dev->val = val;
    up(\&(dev->sem));
    return count;
}
/*读取设备属性 val*/
static ssize_t hello_val_show(struct device* dev, struct device_attribute* attr, char* buf) {
    struct hello_android_dev* hdev = (struct hello_android_dev*)dev_get_drvdata(dev);
    return hello get_val(hdev, buf);
}
/*写设备属性 val*/
static ssize t hello val store(struct device* dev, struct device attribute* attr, const char* buf,
size t count) {
    struct hello_android_dev* hdev = (struct hello_android_dev*)dev_get_drvdata(dev);
    return hello set val(hdev, buf, count);
```

```
}
      定义通过 proc 文件系统访问方法,主要实现了 hello proc read 和 hello proc write 两个方法,同时定义了在 proc 文件
系统创建和删除文件的方法 hello_create_proc 和 hello_remove_proc:
view plain
   /*读取设备寄存器 val 的值,保存在 page 缓冲区中*/
   static ssize_t hello_proc_read(char* page, char** start, off_t off, int count, int* eof, void*
        if(off > 0) {
            *eof = 1;
            return 0;
        }
        return __hello_get_val(hello_dev, page);
   /*把缓冲区的值 buff 保存到设备寄存器 val 中去*/
   static ssize_t hello_proc_write(struct file* filp, const char __user *buff, unsigned long len,
   void* data) {
        int err = 0;
        char* page = NULL;
        if(len > PAGE_SIZE) {
            printk(KERN ALERT"The buff is too large: %lu./n", len);
            return -EFAULT;
        }
        page = (char*)__get_free_page(GFP_KERNEL);
        if(!page) {
            printk(KERN_ALERT"Failed to alloc page./n");
            return -ENOMEM;
        }
        /*先把用户提供的缓冲区值拷贝到内核缓冲区中去*/
        if(copy_from_user(page, buff, len)) {
            printk(KERN ALERT"Failed to copy buff from user./n");
            err = -EFAULT;
            goto out;
        }
        err = hello set val(hello dev, page, len);
   out:
        free_page((unsigned long)page);
        return err;
```

```
}
   /*创建/proc/hello 文件*/
   static void hello create proc(void) {
       struct proc_dir_entry* entry;
       entry = create\_proc\_entry(HELLO\_DEVICE\_PROC\_NAME, 0, NULL);
       if(entry) {
            entry->owner = THIS MODULE;
            entry->read_proc = hello_proc_read;
            entry->write_proc = hello_proc_write;
   }
   /*删除/proc/hello 文件*/
   static void hello_remove_proc(void) {
       remove_proc_entry(HELLO_DEVICE_PROC_NAME, NULL);
   }
最后,定义模块加载和卸载方法,这里只要是执行设备注册和初始化操作:
view plain
   /*初始化设备*/
   static int hello setup dev(struct hello android dev* dev) {
       int err;
       dev_t devno = MKDEV(hello_major, hello_minor);
       memset(dev, 0, sizeof(struct hello_android_dev));
       cdev_init(&(dev->dev), &hello_fops);
       dev->dev.owner = THIS MODULE;
       dev->dev.ops = &hello_fops;
       /*注册字符设备*/
       err = cdev_add(&(dev->dev),devno, 1);
       if(err) {
            return err;
       }
       /*初始化信号量和寄存器 val 的值*/
       init_MUTEX(&(dev->sem));
        dev - val = 0;
```

```
return 0;
}
/*模块加载方法*/
static int __init hello_init(void){
    int err = -1;
    dev_t dev = 0;
    struct device* temp = NULL;
    printk(KERN_ALERT"Initializing hello device./n");
    /*动态分配主设备和从设备号*/
    err = alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, HELLO_DEVICE_NODE_NAME);
    if(err < 0) {
        printk(KERN_ALERT"Failed to alloc char dev region./n");
        goto fail;
    }
    hello major = MAJOR(dev);
    hello_minor = MINOR(dev);
    /*分配 helo 设备结构体变量*/
    hello dev = kmalloc(sizeof(struct hello android dev), GFP KERNEL);
    if(!hello dev) {
        err = -ENOMEM;
        printk(KERN_ALERT"Failed to alloc hello_dev./n");
        goto unregister;
    }
    /*初始化设备*/
    err = __hello_setup_dev(hello_dev);
    if(err) {
        printk(KERN_ALERT"Failed to setup dev: %d./n", err);
        goto cleanup;
    }
    /*在/sys/class/目录下创建设备类别目录 hello*/
    hello_class = class_create(THIS_MODULE, HELLO_DEVICE_CLASS_NAME);
    if(IS ERR(hello class)) {
        err = PTR ERR(hello class);
        printk(KERN_ALERT"Failed to create hello class./n");
        goto destroy_cdev;
    }
```

```
/*在/dev/目录和/sys/class/hello 目录下分别创建设备文件 hello*/
    temp = device_create(hello_class, NULL, dev, "%s", HELLO_DEVICE_FILE_NAME);
    if(IS ERR(temp)) {
         err = PTR ERR(temp);
         printk(KERN_ALERT"Failed to create hello device.");
         goto destroy_class;
    }
/*在/sys/class/hello/hello 目录下创建属性文件 val*/
    err = device_create_file(temp, &dev_attr_val);
    if(err < 0) {
         printk(KERN_ALERT"Failed to create attribute val.");
         goto destroy_device;
    }
    dev_set_drvdata(temp, hello_dev);
    /*创建/proc/hello 文件*/
    hello_create_proc();
    printk(KERN_ALERT"Succedded to initialize hello device./n");
    return 0;
destroy_device:
    device destroy(hello class, dev);
destroy_class:
    class destroy(hello class);
destroy_cdev:
    cdev_del(&(hello_dev->dev));
cleanup:
    kfree(hello_dev);
unregister:
    unregister_chrdev_region(MKDEV(hello_major, hello_minor), 1);
fail:
    return err;
}
/*模块卸载方法*/
static void exit hello exit(void) {
```

```
dev_t devno = MKDEV(hello_major, hello_minor);
    printk(KERN ALERT"Destroy hello device./n");
    /*删除/proc/hello 文件*/
    hello_remove_proc();
    /*销毁设备类别和设备*/
    if(hello class) {
        device_destroy(hello_class, MKDEV(hello_major, hello_minor));
        class_destroy(hello_class);
    }
    /*删除字符设备和释放设备内存*/
    if(hello_dev) {
        cdev del(&(hello dev->dev));
        kfree(hello_dev);
    }
    /*释放设备号*/
    unregister_chrdev_region(devno, 1);
}
MODULE LICENSE("GPL");
MODULE DESCRIPTION("First Android Driver");
module_init(hello_init);
module exit(hello exit);
```

五.在 hello 目录中新增 Kconfig 和 Makefile 两个文件,其中 Kconfig 是在编译前执行配置命令 make menuconfig 时用到的,而 Makefile 是执行编译命令 make 是用到的:

Kconfig 文件的内容

```
config HELLO
tristate "First Android Driver"
default n
help
This is the first android driver.
Makefile 文件的内容
obj-$(CONFIG_HELLO) += hello.o
```

在 Kconfig 文件中,tristate 表示编译选项 HELLO 支持在编译内核时,hello 模块 支持以模块、内建和不编译三种编译方法,默认是不编 译,因此,在编译内核前,我们还 需要执行 make menuconfig 命令来配置编译选项,使得 hello 可以以模块或者内建的方法进行编译。

在 Makefile 文件中,根据选项 HELLO 的值,执行不同的编译方法。

六. 修改 arch/arm/Kconfig 和 drivers/kconfig 两个文件,在 menu "Device Drivers"和 endmenu 之间添加一行:

source "drivers/hello/Kconfig"

这样,执行 make menuconfig 时,就可以配置 hello 模块的编译选项了。. 七. 修改 drivers/Makefile 文件,添加一行:

obj-\$(CONFIG_HELLO) += hello/

八. 配置编译选项:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/kernel/common\$ make menuconfig 找到"Device Drivers" => "First Android Drivers"选项,设置为 y。

注意,如果内核不支持动态加载模块,这里不能选择 m,虽然我们在 Kconfig 文件中配置了 HELLO 选项为 tristate。要支持动态加载模块选 项,必须要在配置菜单中选择 Enable loadable module support 选项;在支持动态卸载模块选项,必须要在 Enable loadable module support 菜单项中,选择 Module unloading 选项。

九. 编译:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/kernel/common\$ make

编译成功后,就可以在 hello 目录下看到 hello.o 文件了,这时候编译出来的 zImage 已经包含了 hello 驱动。

十. 参照<u>在 Ubuntu 上下载、编译和安装 Android 最新内核源代码(Linux Kernel)</u> 一文所示,运行新编译的内核文件,验证 hello 驱动程序是否已经正常安装:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$

emulator

-kernel ./kernel/common/arch/arm/boot/zImage &

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ adb shell

进入到 dev 目录,可以看到 hello 设备文件: root@android:/#cd dev root@android:/dev#ls

进入到 proc 目录,可以看到 hello 文件:
root@android:/#cd proc
root@android:/proc#ls
访问 hello 文件的值:
root@android:/proc#cat hello
0

root@android:/proc # echo '5' > hello

root@android:/proc # cat hello

进入到 sys/class 目录,可以看到 hello 目录:

root@android:/#cd sys/class
root@android:/sys/class#ls
进入到 hello 目录,可以看到 hello 目录:
root@android:/sys/class#cd hello
root@android:/sys/class/hello#ls

进入到下一层 hello 目录,可以看到 val 文件:
root@android:/sys/class/hello # cd hello
root@android:/sys/class/hello/hello # ls
访问属性文件 val 的值:
root@android:/sys/class/hello/hello # cat val
5
root@android:/sys/class/hello/hello # echo '0' > val

root@android:/sys/class/hello/hello # cat val 0

至 此,我们的 hello 内核驱动程序就完成了,并且验证一切正常。这里我们采用的是系统提供的方法和驱动程序进行交互,也就是通过 proc 文件系统和 devfs 文件系统的方法,下一篇文章中,我们将通过自己编译的 C 语言程序来访问/dev/hello 文件来和 hello 驱动程序交互,敬请期待。

在 Ubuntu 上为 Android 系统内置 C 可执行程序测试 Linux 内核驱动程序

在前一篇文章中,我们介绍了如何在 Ubuntu 上为 Android 系统编写 Linux 内核驱动程序。在这个名为 hello 的 Linux 内核驱动程序 中,创建三个不同的文件节点来供用户空间访问,分别是传统的设备文件/dev/hello、proc 系统文件/proc/hello 和 devfs 系统属性 文件/sys/class/hello/hello/val。进一步,还通过 cat 命令来直接访问/proc/hello 和/sys/class /hello/hello/val 文件来,以验证驱动程序的正确性。在这一篇文章里,我们将通过自己编写的 C 可执行程序来访问设备文件/dev /hello。可能读者会觉得奇怪,怎么能在 Android 系统中用 C 语言来编写应用程序呢? Android 系统上的应用程序不都是 Java 应用程序吗? 其实是可以的,读者不妨用 adb shell 命令连上 Android 模拟器,在/system/bin 目录下可以看到很多 C 可执行程序,如 cat 命令。今天,我们就来学习一下怎么在 Android 系统中添加用 C 语言编写的可执行程序吧。

- 一. 参照<u>在 Ubuntu 上为 Android 系统编写 Linux 内核驱动程序</u>一文,准备好 Linux 驱动程序。使用 Android 模拟器加载包含这个 Linux 驱动程序的内核文件,并且使用 adb shell 命令连接上模拟,验证在/dev 目录中存在设备文件 hello。
 - 二. 进入到 Android 源代码工程的 external 目录, 创建 hello 目录:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ cd external

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/external\$ mkdir hello

三. 在 hello 目录中新建 hello. c 文件

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#define DEVICE_NAME "/dev/hello"
int main(int argc, char** argv)
{
    int fd = -1;
    int val = 0;
    fd = open(DEVICE_NAME, O_RDWR);
    if(fd == -1) {
        printf("Failed to open device %s./n", DEVICE_NAME);
        return -1;
    }
}
```

```
printf("Read original value:/n");
read(fd, &val, sizeof(val));
printf("%d./n/n", val);
val = 5;
printf("Write value %d to %s./n/n", val, DEVICE_NAME);
    write(fd, &val, sizeof(val));

printf("Read the value again:/n");
    read(fd, &val, sizeof(val));
    printf("%d./n/n", val);
close(fd);
return 0;
}
```

这个程序的作用中,打开/dev/hello 文件,然后先读出/dev/hello 文件中的值,接着写入值 5 到/dev/hello 中去,最后再次 读出/dev/hello 文件中的值,看看是否是我们刚才写入的值 5。从/dev/hello 文件读写的值实际上就是我们虚拟的硬件的寄存器 val 的值。

四. 在 hello 目录中新建 Android. mk 文件:

LOCAL_PATH := \$(call my-dir)

include \$(CLEAR_VARS)

LOCAL MODULE TAGS := optional

LOCAL MODULE := hello

LOCAL SRC FILES := \$(call all-subdir-c-files)

include \$(BUILD_EXECUTABLE)

注意,BUILD EXECUTABLE 表示我们要编译的是可执行程序。

五. 参照<u>如何单独编译 Android 源代码中的模块</u>一文,使用 mmm 命令进行编译:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ mmm ./external/hello

编译成功后,就可以在 out/target/product/gerneric/system/bin 目录下,看到可执行文件 hello 了。

六. 重新打包 Android 系统文件 system. img:

USER-NAME@MACHINE-NAME: \(^/\)Android\$ make snod

这样,重新打包后的 system. img 文件就包含刚才编译好的 hello 可执行文件了。

七. 运行模拟器,使用/system/bin/hello可执行程序来访问 Linux 内核驱动程序:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ emulator -kernel ./kernel/common/arch/arm/boot/zImage &

USER-NAME@MACHINE-NAME: ~/Android\$ adb shell

root@android:/ # cd system/bin

root@android:/system/bin # ./hello

Read the original value:

0.

Write value 5 to /dev/hello.

Read the value again:

5.

看到这个结果,就说我们编写的 C 可执行程序可以访问我们编写的 Linux 内核驱动程序了。

介绍完了如何使用C语言编写的可执行程序来访问我们的Linux内核驱动程序,读者可能会问,能不能在Android的ApplicationFrameworks提供Java接口来访问Linux内核驱动程序呢?可以的,接下来的几篇文章中,我们将介绍如何在Android的ApplicationFrameworks中,增加Java接口来访问Linux内核驱动程序,敬请期待。

在 Ubuntu 上为 Android 增加硬件抽象层(HAL)模块访问 Linux 内核驱动程序

在 Android 硬件抽象层(HAL)概要介绍和学习计划一文中,我们简要介绍了在 Android 系统为为硬件编写驱动程序的方法。简单来说,硬件驱动程序一方面分布在 Linux 内核中,另一方面分布在用户空间的硬件抽象层中。接着,在Ubuntu 上为 Android 系统编写 Linux 内核驱动程序一 文中举例子说明了如何在 Linux 内核编写驱动程序。在这一篇文章中,我们将继续介绍 Android 系统硬件驱动程序的另一方面实现,即如何在硬件抽象层 中增加硬件模块来和内核驱动程序交互。在这篇文章中,我们还将学习到如何在 Android 系统创建设备文件时用类似 Linux 的 udev 规则修改设备文件模式的方法。

- 一. 参照在 Ubuntu 上为 Android 系统编写 Linux 内核驱动程序一 文所示,准备好示例内核驱动序。完成这个内核驱动程序后,便可以在 Android 系统中得到三个文件,分别是/dev/hello、/sys/class /hello/hello/val 和/proc/hello。在本文中,我们将通过设备文件/dev/hello 来连接硬件抽象层模块和 Linux 内核驱 动程序模块。
- 二. 进入到在 hardware/libhardware/include/hardware 目录,新建 hello. h 文件:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ cd hardware/libhardware/include/hardware

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/hardware/libhardware/include/hardware\$\text{vi hello.h}

hello.h 文件的内容如下:

#ifndef ANDROID HELLO INTERFACE H

```
#define ANDROID_HELLO_INTERFACE_H
#include <hardware/hardware.h>

__BEGIN_DECLS

/*定义模块 ID*/
#define HELLO_HARDWARE_MODULE_ID "hello"

/*硬件模块结构体*/
struct hello_module_t {
    struct hw_module_t common;
};
```

```
/*硬件接口结构体*/
struct hello_device_t {
    struct hw_device_t common;
    int fd;
    int (*set_val)(struct hello_device_t* dev, int val);
    int (*get_val)(struct hello_device_t* dev, int* val);
};
__END_DECLS
```

#endif

这里按照 Android 硬件抽象层规范的要求,分别定义模块 ID、模块结构体以及硬件接口结构体。在硬件接口结构体中,fd 表示设备文件描述符,对应我 们将要处理的设备文件"/dev/hello",set_val 和 get_val 为该 HAL 对上提供的函数接口。

三. 进入到 hardware/libhardware/modules 目录,新建 hello 目录,并添加 hello.c 文件。 hello.c 的内容较多,我们分段来看。

首先是包含相关头文件和定义相关结构:

```
#define LOG TAG "HelloStub"
#include <hardware/hardware.h>
#include <hardware/hello.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <cutils/log.h>
#include <cutils/atomic.h>
#define DEVICE_NAME "/dev/hello"
#define MODULE NAME "Hello"
#define MODULE_AUTHOR "shyluo@gmail.com"
/*设备打开和关闭接口*/
static int hello_device_open(const_struct_hw_module_t* module, const_char* name, struct
hw device t** device);
static int hello_device_close(struct hw_device_t* device);
/*设备访问接口*/
static int hello set val(struct hello device t* dev, int val);
static int hello get val(struct hello device t* dev, int* val);
```

```
/*模块方法表*/
static struct hw module methods t hello module methods = {
    open: hello device open
};
/*模块实例变量*/
struct hello_module_t HAL_MODULE_INFO_SYM = {
    common: {
        tag: HARDWARE MODULE TAG,
        version_major: 1,
        version minor: 0,
        id: HELLO_HARDWARE_MODULE_ID,
        name: MODULE_NAME,
        author: MODULE AUTHOR,
        methods: &hello_module_methods,
};
       这里,实例变量名必须为 HAL_MODULE_INFO_SYM, tag 也必须为
HARDWARE_MODULE_TAG,这是 Android 硬件抽象层规范规定的。
       定义 hello_device_open 函数:
static int hello device open(const struct hw module t* module, const char* name, struct
hw_device_t** device) {
    struct
            hello device t*
                            dev;dev
                                           (struct
                                                    hello device t*)malloc(sizeof(struct
hello device t));
    if(!dev) {
        LOGE("Hello Stub: failed to alloc space");
        return -EFAULT;
    }
    memset(dev, 0, sizeof(struct hello_device_t));
    dev->common.tag = HARDWARE_DEVICE_TAG;
    dev->common.version = 0;
    dev->common.module = (hw module t*)module;
    dev->common.close = hello device close;
    dev->set_val = hello_set_val;dev->get_val = hello_get_val;
    if((dev->fd = open(DEVICE NAME, O RDWR)) == -1) {
        LOGE("Hello Stub: failed to open /dev/hello -- %s.", strerror(errno));free(dev);
        return -EFAULT;
    }
```

```
*device = &(dev->common);
LOGI("Hello Stub: open /dev/hello successfully.");
return 0;
}
```

DEVICE_NAME 定义为"/dev/hello"。由于设备文件是在内核驱动里面通过 device_create 创建的,而 device_create 创建的设备文件默认只有 root 用户可读写,而 hello_device_open 一般是由上层 APP 来调用的,这些 APP 一 般不具有 root 权限,这时候就导致打开设备文件失败:

Hello Stub: failed to open /dev/hello -- Permission denied.

解决办法是类似于 Linux 的 udev 规则, 打开 Android 源代码工程目录下, 进入到 system/core/rootdir 目录, 里面有一个名为 ueventd. rc 文件, 往里面添加一行:

```
添加一行:
        /dev/hello 0666 root root
        定义hello_device_close、hello_set_val和hello_get_val这三个函数:
static int hello device close(struct hw device t* device) {
    struct hello device t^* hello device = (struct hello device t^*)device;
    if(hello device) {
         close(hello device->fd);
         free(hello device);
    }
    return 0;
}
static int hello set val(struct hello device t* dev, int val) {
    LOGI("Hello Stub: set value %d to device.", val);
    write(dev->fd, &val, sizeof(val));
    return 0;
}
static int hello_get_val(struct hello_device_t* dev, int* val) {
    if(!val) {
         LOGE("Hello Stub: error val pointer");
         return -EFAULT;
    read(dev->fd, val, sizeof(*val));
```

LOGI("Hello Stub: get value %d from device", *val);

return 0;

}

四. 继续在 hello 目录下新建 Android. mk 文件:

LOCAL_PATH := \$(call my-dir)

include \$(CLEAR VARS)

LOCAL_MODULE_TAGS := optional LOCAL_PRELINK_MODULE := false

LOCAL_MODULE_PATH := \$(TARGET_OUT_SHARED_LIBRARIES)/hw

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := liblog

LOCAL_SRC_FILES := hello.c LOCAL_MODULE := hello.default include \$(BUILD_SHARED_LIBRARY)

注意,LOCAL_MODULE 的定义规则,hello 后面跟有 default,hello. default 能够保证我们的模块总能被硬象抽象层加载到。

五. 编译:

USER-NAME@MACHINE-NAME: ~/Android\$ mmm

hardware/libhardware/modules/hello

编译成功后,就可以在 out/target/product/generic/system/lib/hw 目录下看到 hello. default. so 文件了。

六. 重新打包 Android 系统镜像 system. img:

USER-NAME@MACHINE-NAME: \(^/\)Android\$ make snod

重新打包后, system. img 就包含我们定义的硬件抽象层模块 hello. default 了。

虽然我们在 Android 系统为我们自己的硬件增加了一个硬件抽象层模块,但是现在 Java 应用程序还不能访问到我们的硬件。我们还必须编写 JNI 方法 和在 Android 的 Application Frameworks 层增加 API 接口,才能让上层 Application 访问我们的硬件。在接下来的文章中,我们还将完成这一系统过程,使得我们能够在 Java 应用程序中访问我们自己定制的硬件。

在 Ubuntu 为 Android 硬件抽象层(HAL)模块编写 JNI 方法 提供 Java 访问硬件服务接口

在上两篇文章中,我们介绍了如何为 Android 系统的硬件编写驱动程序,包括如何在 Linux 内核空间实现内核驱动程序和在用户空间实现硬件抽象层接口。实现这两者的目的是为了向更上一层提供硬件访问接口,即为 Android 的 Application Frameworks 层提供硬件服务。我们知道,Android 系统的应用程序是用 Java 语言编写的,而硬件驱动程序是用 C语言来实现的,那 么,Java 接口如何去访问 C接口呢?众所周知,Java 提供了 JNI 方法调用,同样,在 Android 系统中,Java 应用程序通过 JNI 来调用硬件抽 象层接口。在这一篇文章中,我们将介绍如何为 Android 硬件抽象层接口编写 JNI 方法,以便使得上层的 Java 应用程序能够使用下层提供的硬件服务。

- 一. 参照<u>在 Ubuntu 上为 Android 增加硬件抽象层(HAL)模块访问 Linux 内核驱动程序</u>一文,准备好硬件抽象层模块,确保 Android 系统镜像文件 system. img 已经包含 hello. default 模块。
- 二. 进入到 frameworks/base/services/jni 目录,新建com android server HelloService.cpp 文件:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$cd frameworks/base/services/jni

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/frameworks/base/services/jni\$vi com_android_server_HelloService.cpp

在 com_android_server_HelloService.cpp 文件中,实现 JNI 方 法。注意文件的命令方法,com_android_server 前缀表示的是包名,表示硬件服务 HelloService 是放在 frameworks/base/services/java 目录下的 com/android/server 目录的,即存在一个命令为 com. android. server. HelloService 的类。这里,我们暂时略去 HelloService 类的描述,在下一篇文章中,我们将回 到 HelloService 类来。简单地说,HelloService 是一个提供 Java 接口的硬件访问服务类。

首先是包含相应的头文件:

#define LOG_TAG "HelloService"
#include "jni.h"
#include "JNIHelp.h"
#include "android_runtime/AndroidRuntime.h"
#include <utils/misc.h>
#include <utils/Log.h>

```
#include <hardware/hardware.h>
#include <hardware/hello.h>
#include <stdio.h>
接着定义 hello init、hello getVal 和 hello setVal 三个 JNI 方法:
namespace android
    /*在硬件抽象层中定义的硬件访问结构体,参考<hardware/hello.h>*/
        struct hello device t* hello device = NULL;
    /*通过硬件抽象层定义的硬件访问接口设置硬件寄存器 val 的值*/
        static void hello_setVal(JNIEnv* env, jobject clazz, jint value) {
        int val = value;
        LOGI("Hello JNI: set value %d to device.", val);
        if(!hello device) {
            LOGI("Hello JNI: device is not open.");
            return;
        }
        hello device->set val(hello device, val);
    }
        /*通过硬件抽象层定义的硬件访问接口读取硬件寄存器 val 的值*/
    static jint hello_getVal(JNIEnv* env, jobject clazz) {
        int val = 0;
        if(!hello device) {
            LOGI("Hello JNI: device is not open.");
            return val;
        hello device->get val(hello device, &val);
        LOGI("Hello JNI: get value %d from device.", val);
        return val;
    }
        /*通过硬件抽象层定义的硬件模块打开接口打开硬件设备*/
    static inline int hello device open(const hw module t* module, struct hello device t**
device) {
        return module->methods->open(module, HELLO HARDWARE MODULE ID, (struct
hw_device_t**)device);
    }
        /*通过硬件模块 ID 来加载指定的硬件抽象层模块并打开硬件*/
    static jboolean hello_init(JNIEnv* env, jclass clazz) {
        hello_module_t* module;
        LOGI("Hello JNI: initializing.....");
```

```
if(hw get module(HELLO HARDWARE MODULE ID,
                                                          (const
                                                                      struct
hw_module_t^* & module == 0) {
           LOGI("Hello JNI: hello Stub found.");
           if(hello device open(&(module->common), &hello device) == 0) {
              LOGI("Hello JNI: hello device is open.");
              return 0;
           LOGE("Hello JNI: failed to open hello device.");
           return -1;
       LOGE("Hello JNI: failed to get hello stub module.");
       return -1;
   }
       /*JNI 方法表*/
   static const JNINativeMethod method_table[] = {
       {"init_native", "()Z", (void*)hello_init},
       {"setVal_native", "(I)V", (void*)hello_setVal},
       {"getVal_native", "()I", (void*)hello_getVal},
   };
       /*注册 JNI 方法*/
   int register android server HelloService(JNIEnv *env) {
                   iniRegisterNativeMethods(env,
           return
                                               "com/android/server/HelloService",
method table, NELEM(method table));
};
      注意,在 hello_init 函数中,通过 Android 硬件抽象层提供的
hw get module 方法来加载模块 ID 为 HELLO HARDWARE MODULE ID 的硬件抽象层
模块,其中,HELLO HARDWARE MODULE ID 是在〈hardware/hello.h〉中定义的。
Android 硬件抽象层会根据 HELLO HARDWARE MODULE ID 的值在 Android 系统的
/system/lib/hw 目录中找到相应的模块, 然后加载起来, 并且返回 hw module t
接口给调用者使用。在 jniRegisterNativeMethods 函数中,第二个参数的值必
须对应 HelloService 所在的包的路径,即 com. android. server. HelloService。
      三. 修改同目录下的 onload. cpp 文件, 首先在 namespace android 增加
register_android_server_HelloService 函数声明:
      namespace android {
      int register android server HelloService(JNIEnv *env);
      };
```

```
在 JNI_onLoad 增加 register_android_server_HelloService 函数调用:
     extern "C" jint JNI onLoad (JavaVM* vm, void* reserved)
      register_android_server_HelloService(env);
      这样,在 Android 系统初始化时,就会自动加载该 JNI 方法调用表。
     四. 修改同目录下的 Android. mk 文件,在 LOCAL_SRC_FILES 变量中增加
一行:
     LOCAL_SRC_FILES:= \
     com android server AlarmManagerService.cpp \
     com android server BatteryService.cpp \
     com_android_server_InputManager.cpp \
     com_android_server_LightsService.cpp \
     com android server PowerManagerService.cpp \
     com android server SystemServer.cpp \
     com_android_server_UsbService.cpp \
     com android server VibratorService.cpp \
     com_android_server_location_GpsLocationProvider.cpp \
     com android server HelloService.cpp /
     onload. cpp
     五. 编译和重新找亿 system. img:
     USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$
mmm frameworks/base/services/jni
```

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ make snod

这样,重新打包的 system. img 镜像文件就包含我们刚才编写的 JNI 方法了,也就是我们 可以通过 Android 系统的 Application Frameworks 层提供的硬件服务 HelloService 来调用这些 JNI 方法,进而调用低层的硬件抽象层接口去访问硬件了。前面提到,在这篇文章中,我们暂时忽略了 HelloService 类的实现,在下一篇文章中,我们将描述如何实现硬件服务 HelloService,敬请关注。

在 Ubuntu 上为 Android 系统的 Application Frameworks 层增加硬件访问服务

在数字科技日新月异的今天,软件和硬件的完美结合,造就了智能移动设备的流行。今天大家对iOS和Android系统的趋之若鹜,一定程度上是由于这两个系统上有着丰富多彩的各种应用软件。因此,软件和硬件的关系,在一定程度上可以说,硬件是为软件服务的。硬件工程师研发出一款硬件设备,自然少了软件工程师为其编写驱动程序;而驱动程序的最终目的,是为了使得最上层的应用程序能够使用这些硬件提供的服务来为用户提供软件功能。对Android系统上的应用软件来说,就是要在系统的ApplicationFrameworks层为其提供硬件服务。在前面的几篇文章中,我们着重介绍了Linux内核层、硬件抽象层和运行时库层提供的自定义硬件服务接口,这些接口都是通过C或者C++语言来实现的。在这一篇文章中,我们将介绍如何在Android系统的ApplicationFrameworks层提供Java接口的硬件服务。

- 一. 参照<u>在 Ubuntu 为 Android 硬件抽象层(HAL) 模块编写 JNI 方法提供</u> Java 访问硬件服务接口一文所示,为硬件抽象层模块准备好 JNI 方法调用层。
- 二. 在 Android 系统中,硬件服务一般是运行在一个独立的进程中为各种应用程序提供服务。因此,调用这些硬件服务的应用程序与这些硬件服务之间的通信需要 通过代理来进行。为此,我们要先定义好通信接口。进入到frameworks/base/core/java/android/os 目录,新增 IHelloService.aidl 接口定义文件:

USER-NAME@MACHINE-NAME: ~/Android\$ cd frameworks/base/core/java/android/os

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/frameworks/base/core/java/android/os\$ vi IHelloService.aidl

IHelloService. aidl 定义了 IHelloService 接口:

```
package android.os;
interface IHelloService {
    void setVal(int val);
    int getVal();
}
```

IHelloService 接口主要提供了设备和获取硬件寄存器 val 的值的功能,分别通过 setVal 和 getVal 两个函数来实现。

三.返回到 frameworks/base 目录,打开 Android.mk 文件,修改 LOCAL_SRC_FILES 变 量的值,增加 IHelloService.aidl 源文件: ## ## When updating this list of aidl files, consider if that aidl is ## part of the SDK API. If it is, also add it to the list below that ## is preprocessed and distributed with the SDK. This list should ## not contain any aidl files for parcelables, but the one below should ## if you intend for 3rd parties to be able to send those objects ## across process boundaries. ## ## READ ME: LOCAL SRC FILES += / core/java/android/os/IVibratorService.aidl / core/java/android/os/IHelloService.aidl / core/java/android/service/urlrenderer/IUrlRendererService.aid1/ 四. 编译 IHelloService. aidl 接口: USER-NAME@MACHINE-NAME: ~/Android\$ mmm frameworks/base 这样,就会根据 IHelloService.aidl 生成相应的 IHelloService.Stub 接口。

五.进入到

```
frameworks/base/services/java/com/android/server 目录,新增
HelloService.java 文件:
package com.android.server;
import android.content.Context;
import android.os.IHelloService;
import android.util.Slog;
public class HelloService extends IHelloService.Stub {
    private static final String TAG = "HelloService";
    HelloService() {
       init_native();
   public void setVal(int val) {
       setVal_native(val);
   public int getVal() {
       return getVal_native();
    }
    private static native boolean init native();
       private static native void setVal_native(int val);
   private static native int getVal_native();
};
HelloService 主要是通过调用 JNI 方法 init_native、setVal native
和 getVal native (见在 Ubuntu 为 Android 硬件抽象层 (HAL) 模块编写 JNI
方法提供 Java 访问硬件服务接口一文)来提供硬件服务。
     六. 修改同目录的 SystemServer. java 文件,在 ServerThread::run 函数
中增加加载 HelloService 的代码:
     @Override
     public void run() {
             try {
```

```
Slog. i(TAG, "DiskStats Service");
                 ServiceManager.addService("diskstats", new
DiskStatsService(context));
           } catch (Throwable e) {
                 Slog. e(TAG, "Failure starting DiskStats Service", e);
           }
           try {
                 Slog. i (TAG, "Hello Service");
                  ServiceManager. addService ("hello", new
HelloService());
           } catch (Throwable e) {
                  Slog. e(TAG, "Failure starting Hello Service", e);
           }
  }
七. 编译 HelloService 和重新打包 system. img:
     USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$
mmm frameworks/base/services/java
```

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ make snod

这样,重新打包后的 system. img 系统镜像文件就在 Application Frameworks 层中包含了我们自定义的硬件服务 HelloService 了,并且会在系统启动的时候,自动加载 HelloService。这时,应 用程序就可以通过 Java 接口来访问 Hello 硬件服务了。我们将在下一篇文章中描述如何编写一个 Java 应用程序来调用这个 HelloService 接 口来访问硬件,敬请期待。

在 Ubuntu 上为 Android 系统内置 Java 应用程序测试

Application Frameworks 层的硬件服务

我们在Android系统增加硬件服务的目的是为了让应用层的APP能够通过 Java 接口来访问硬件服务。那么, APP 如何通过 Java 接口来访问 Application Frameworks 层提供的硬件服务呢?在这一篇文章中,我们将在 Android 系统的应用层增加一个内置的应用程序,这个内置的应用程序通过 ServiceManager 接口获取指定的服务,然后通过这个服务来获得硬件服务。

- 一. 参照<u>在 Ubuntu 上为 Android 系统的 Application Frameworks 层增加硬件访问服务</u>一文,在 Application Frameworks 层定义好自己的硬件服务 HelloService,并提供 IHelloService 接口提供访问服务。
- 二. 为了方便开发,我们可以在 IDE 环境下使用 Android SDK 来开发 Android 应用程序。开发完成后,再把程序源代码移植到 Android 源代码工程目录中。使用 Eclipse 的 Android 插件 ADT 创建 Android 工程很方便,这里不述,可以参考网上其它资料。工程名称为 Hello,下面主例出主要文件:

主程序是 src/shy/luo/hello/Hello. java

package shy.luo.hello;

```
import shy.luo.hello.R;
import android.app.Activity;
import android.os.ServiceManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.IHelloService;
import android.os.RemoteException;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
public class Hello extends Activity implements OnClickListener {
    private final static String LOG TAG = "shy.luo.renju.Hello";
    private IHelloService helloService = null;
    private EditText valueText = null;
    private Button readButton = null;
    private Button writeButton = null;
```

```
private Button clearButton = null;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     super.onCreate(savedInstanceState);
     setContentView(R.layout.main);
helloService = IHelloService.Stub.asInterface(
     ServiceManager.getService("hello"));
     valueText = (EditText)findViewById(R.id.edit value);
     readButton = (Button)findViewById(R.id.button_read);
     writeButton = (Button)findViewById(R.id.button write);
     clearButton = (Button)findViewById(R.id.button_clear);
readButton.setOnClickListener(this);
writeButton.setOnClickListener(this);
clearButton.setOnClickListener(this);
     Log.i(LOG_TAG, "Hello Activity Created");
}
@Override
public void onClick(View v) {
     if(v.equals(readButton)) {
     try {
              int val = helloService.getVal();
              String text = String.valueOf(val);
              valueText.setText(text);
     } catch (RemoteException e) {
          Log.e(LOG TAG, "Remote Exception while reading value from device.");
     }
     }
     else if(v.equals(writeButton)) {
     try {
              String text = valueText.getText().toString();
              int val = Integer.parseInt(text);
          helloService.setVal(val);
     } catch (RemoteException e) {
          Log.e(LOG TAG, "Remote Exception while writing value to device.");
     }
     else if(v.equals(clearButton)) {
```

```
String text = "";
                valueText.setText(text);
          }
     }
}
```

程序通过 ServiceManager.getService("hello") 来获得 HelloService, 接着通过 IHelloService.Stub.asInterface 函数转换为 IHelloService 接口。其中,服务名字"hello"是系统 启动时加 载 HelloService 时指定的,而 IHelloService 接口定义在 android.os.IHelloService 中, 具体可以参考在 Ubuntu 上为 Android 系统的 Application Frameworks 层增加硬件访问服务一 文。这个程序提供了简单的读定自定义硬件有寄存器 val 的值的功能,通过

```
IHelloService.getVal 和 IHelloService.setVal 两个接口实现。
     界面布局文件 res/layout/main.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</p>
        android:orientation="vertical"
        android:layout width="fill parent"
        android:layout height="fill parent">
        <LinearLayout
           android:layout width="fill parent"
           android:layout height="wrap content"
           android:orientation="vertical"
           android:gravity="center">
           <TextView
               android:layout width="wrap content"
               android:layout height="wrap content"
               android:text="@string/value">
           </TextView>
           <EditText
               android:layout width="fill parent"
               android:layout height="wrap content"
               android:id="@+id/edit value"
               android:hint="@string/hint">
           </EditText>
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
           android:layout_width="fill_parent"
           android:layout height="wrap content"
           android:orientation="horizontal"
           android:gravity="center">
           <Button
               android:id="@+id/button read"
               android:layout width="wrap content"
               android:layout height="wrap content"
               android:text="@string/read">
```

```
</Button>
           <Button
              android:id="@+id/button write"
              android:layout width="wrap content"
              android:layout height="wrap content"
              android:text="@string/write">
           </Button>
           <Button
              android:id="@+id/button clear"
              android:layout_width="wrap_content"
              android:layout height="wrap content"
              android:text="@string/clear">
           </Button>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
字符串文件 res/values/strings.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <resources>
        <string name="app name">Hello</string>
        <string name="value">Value</string>
        <string name="hint">Please input a value...</string>
        <string name="read">Read</string>
        <string name="write">Write</string>
        <string name="clear">Clear</string>
    </resources>
程序描述文件 AndroidManifest.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      package="shy.luo.hello"
      android:versionCode="1"
      android:versionName="1.0">
      <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app name">
         <activity android:name=".Hello"
                    android:label="@string/app_name">
             <intent-filter>
                  <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                  <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
             </intent-filter>
         </activity>
      </application>
    </manifest>
     三. 将 Hello 目录拷贝至 packages/experimental 目录,新增 Android.mk
文件:
```

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/packages/experimental\$ vi Android.mk

Android. mk 的文件内容如下:

LOCAL_PATH:= \$(call my-dir)

include \$(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE_TAGS := optional

LOCAL_SRC_FILES := \$(call all-subdir-java-files)

LOCAL_PACKAGE_NAME := Hello include \$(BUILD PACKAGE)

四. 编译:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ mmm packages/experimental/Hello 编译成功后,便可以在 out/target/product/generic/system/app 目录下看到 Hello.apk 文件了。

五. 重新打包系统镜像文件 system. img:

USER-NAME@MACHINE-NAME: \(^/\)Android\$ make snod

重新打包后的 system. img 文件就内置了 Hello. apk 文件了。

六. 运行 Android 模拟器:


USER-NAME@MACHINE-NAME: ~/Android\$ emulator -kernel

kernel/common/arch/arm/boot/zImage &

在 Home Screen 中可以看到 Hello 应用程序:



打开 Hello 应用程序:



点击 Read 按钮,可以从 HelloService 中读取硬件寄存器 val 的值;点击 Clear 按钮,可以清空文本框的值;在文本框中输入一个数值,再点击 Write 按钮,便可以将这个值写入到硬件寄存器 val 中去,可以再次点击 Read 按钮来验证是否正确写入了值。

至此,我们就完整地学习了在 Android 的 Linux 内核空间添加硬件驱动程序、在 Android 的硬件抽象层添加硬件接口、在 Android 的 Application Frameworks 层提供硬件服务以及在 Android 的应用层调用硬件服务的整个过程了,希望能为读者进入 Android 系统提供入门帮助。重新学习 整个过程,请参考 Android 硬件抽象层(HAL)概要介绍和学习计划。

---全文摘至 CSDN--老罗的 Android 之旅