# Linux 常见问题解答集中版

#### 转自小文论坛---红帽工作室制作

## 一、 如何建立多用户

提醒大家一句,别一直使用 root 用户,因为 root 用户在系统中有着至高无上的权力,一不小心就可能破坏系统。比如我们想删除/temp 目录下的文件却将命令不小心输成"rm / temp(在'/'后多了一个空格)",那么就极可能删去根目录下的所有文件。再者,"Linux 是一个真正意义上的多任务、多用户系统",不体会一下 Linux 的特色岂不可惜。为了方便自己和别人使用,就在 Linux 系统下多建几个用户吧。

输入"adduser newuser",回车,屏幕对命令没有一点儿反应,错啦?不,实际上,系统已接受了新用户。你应该接着输入命令 "passwd newuser",屏幕将提示输入口令,再次输入确认, 一个新的用户就增加成功,真简单。马上登录试一试吧。

Linux 提供了六个虚拟控制台,用 ALT+F1~F6 切换(在 X-window 下用 CRTL+ALT+F1~F6 切换),每个控制台均可以用不同的用户登录,运行不同的程序。赶快为家人和朋友建个用户吧。

# 二、在Linux 下如何使用软盘、光盘以及 DOS 等非 Linux 分区

这是 Linux 初学者问得最多的问题。由于大家已习惯了微软的访问方法,总想用类似的思路来找到软盘和光盘。但在 Linux 下,却沿袭了 UNIX 将设备当作文件来处理的方法。所以要访问软盘和光盘,就必须先将它们装载到 Linux 系统的/mnt 目录中来。

装载的命令是 mount, 格式如下: mount -t 文件系统类型 设备名 装载目录

文件系统类型就是分区格式, Linux 支持的文件系统类型有许多:

msdos DOS 分区文件系统类型 vfat 支持长文件名的 DOS 分区文件(可以理解为 Windows 文件)系统类型 iso9660 光盘的文件系统类型

ext2 Linux 的文件系统类型

. . . . . .

设备名,指的是你要装载的设备的名称。软盘一般为/dev/fd0 fd1;光盘则根据你的光驱的位置来决定,通常光驱装在第二硬盘的主盘位置就是/dev/hdc;如果访问的是 DOS 的分区,则列出其设备名,如/dev/hda1 是指第一硬盘的第一个分区。 装载目录,就是你指定设备的载入点。

#### 1. 装载软盘

首先用 mkdir /mnt/floppy 在/mnt 目录下建立一个空的 floppy 目录,然后输入 mount -t msdos /dev /fd0 /mnt/floppy 将 DOS 文件格式的一张软盘装载进来,以后就可以在/mnt/floppy 目录下找到这张软盘的所有内容。

# 2. 装载 Windows 所在的 C 盘

mkdir /mnt/c 在/mnt 目录下建立一个空的 c 目录;

mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c 将 Windows 的 C 盘按长文件名格式装载到/mnt/c 目录下,以后在该目录下就能读写 C 盘根目录中的内容。

## 3.装载光盘

mkdir /mnt/cdrom 在/mnt 目录下建立一个空的 cdrom 目录;

mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 将光盘载入到文件系统中来,将在/mnt/cdrom 目录下找到光盘内容。有的 Linux 版本允许用 mount /dev/cdrom 或 mount /mnt/cdrom 命令装载光盘。

要注意的是,用 mount 命令装入的是软盘、光盘,而不是软驱、光驱。有些初学者容易犯一个毛病,以为用上面命令后,软驱就成了/mnt/floppy,光驱就成了/mnt/cdrom,其实不然,当你要换一张光盘或软盘时,一定要先卸载,再对新盘重新装载。

## 4.卸载

卸载的命令格式是:umonut 目录名,例如要卸载软盘,可输入命令 umonut /mnt/floppy。要注意的是,在卸载光盘之前,直接按光驱面板上的弹出键是不会起作用的。

## 三、如何安装 Linux 的应用软件

对于普通用户,安装或升级软件可以用 Red Hat 公司的软件包安装与管理工具 RPM。使用后你就可以轻松安装软件、升级软件和卸载软件并查询软件信息。

如果你安装的是 Red Hat Linux,那么你就可以使用 RPM 了,如果不是,你可以先安装 RPM。方法如下:

- 1. 下载 RPM 软件包: **参ftp://ftp.redhat.com/pub/code/rpm/rpm-2.3.11.tar.gz**
- 2. 在 Linux 命令行下依次运行:

cd/

tar xzvf rmp-2.3.11.tar.gz

cd rpm-2.3.11

./configure

make

make install

mkdir /var/local /var/local/lib /var/local/lib/rpm /var/lib/rpm

这样,你就完成了 RPM 的安装,以后便可以在网上或光盘上寻找软件的 RPM 安装版。然后使用 RPM 进行安装, RPM 的使用方法很简单:

1. 用 RPM 安装软件包: rpm -ivh 软件文件名

例如 rpm -ivh fvwm95-2.0.43a.chinese-1.i386.rpm 屏幕上就会输出该软件包的名称和安装的进度条:

#### 

当进度条走到底,中文 fvwm95(一种 X-Window 的界面)就安装完了,再运行 X-Window,啊,全中文的 fvwm95 就在我的眼前。

2. 用 RPM 反安装软件包:rpm -e 软件名

例如:rpm -e fvwm95

3. 用 RPM 升级软件包:rpm -Uvh 软件升级版文件名

例如:rpm -Uvh fvwm95-2.1.0a.chinese-1.i386.rpm, RPM 自动反安装原来的老版本,将升级版的软件安装入系统。怎么样,不难吧!

#### 四 、如何在 Windows 系统中查看 Linux 的文件

通过使用装载命令 mount,我们能够在 Linux 中轻松地查阅、使用 Windows 的文件。俗话说有来有往嘛,我们当然也希望在 Windows 中能看到 Linux 的文件。可是 Windows 可不像 Linux 那么友好,并未备有与 Linux 沟通的工具,怎么办呢?别急,网络上有个小工具叫 Linuxdos,不到 500K,运行在 Windows 下,专用于查看 Linux 的文件。运行之后,你可以选择驱动器,然后它就像资源管理器一样列出 Linux 的文件系统。

## 五、如何汉化 Linux

Linux 的母语是英文,所以满屏幕都是"英国老鼠",用起来特不方便,如果想输入中文更没辙。 不过现在的中国软件人员可谓人才辈出,已经为 Linux 的汉化提供了全面的解决方案。

### 1.中文模拟终端 chdrv

首先,总得让 Linux 能显示中文吧! chdrv 是在命令行下的中文模拟终端,也就是说,只要你装上了它,你就可以在 Linux 的命令行状态下显示和输入汉字了。chdrv 启动后在 tty7(用 Ctrl+Alt+F7)建

立一个虚拟终端,用户在tty7上登录后就可以使用它提供的中文支持。tty1到tty6不会受到它的影响。

如果你能找到 RPM 格式的安装包,就可以轻松地使用 RPM 安装程序安装它。否则你可以到是ftp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/system 分别取得 chdrv 的已编译的 chdrvbin-0.23.gb.tar.gz 和字体文件 chdrvf ont.tar.gz。 然后用 root 登录,依次执行以下命令:

tar xvzf chdrvbin-0.23.gb.tar.gz 将编译好的 chdrv 解压到 chdrv-0.23.gb 目录 mv chdrvfont.tar.gz chdrv-0.23.gb/ 将字体文件移到 chdrv-0.23.gb 目录 cd chdrv-0.23.gb 进入此目录

./installbin 运行安装文件

### 2.中文输入服务器 xcin

如果你常在 X-Window 中使用 Linux,一定试试用 XCIN 来解决中文输入的问题。XCIN 是 Xwind ow Chinese INput 的缩写,是一个在 X-Window 模式下运行的中文输入系统,安装它后,X-Window 的 所有终端都将提供中文服务。

你可从**f**tp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/system/xcingb-2.2.tar.gz 取得 GB 码版的 XCIN 文件包。然后用 root 登录,依次执行以下命令:

tar xzvf xcingb-2.2.tar.gz 解压缩

cd xcingb-2.2 进入目录

./configure 修改安装选项

make sinstall 安装

同样,如果你能找到该软件的 RPM 安装版,可以用 RPM 来安装。

到此为止,我们已经介绍了在命令行下和 X-Window 中使用中文的方法。可是在文本编辑软件中依然只能显示中文,却无法输入汉字。要解决这个问题必须自己动手修改两个地方:

### 1) 为不同 shell 设置

若使用 Bash Shell:在 /etc/profile 增加下面的内容:

stty cs8 -istrip

stty pass8

export LANG=C

export LC\_CTYPE=iso-8859-1

若使用 Tcsh Shell:在 /etc/csh.login 或 /etc/csh.cshrc 增加设定如下:

stty cs8 -istrip

stty pass8

setenv LANG C

setenv LC CTYPE iso-8859-1

2) 在自己主目录下的.inputrc 文件中增加下面的内容:

set convert-meta off

set output-meta on

3.中文的窗口管理器 C-fvwm95

fvwm95 就像是 Linux 英文 Win95,中国的 Linux 用户一直期望有一天能在中文的窗口下使用 Linux。这一愿望现在终于成为现实。中国科学院高能物理研究所计算中心的于明俭先生将 fvwm95 作了汉化,我们终于可以将 fvwm95 上那些讨厌的英文换成汉字了!

大家可以到 ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/packages/中下载汉化了的 fvwm95 的源代码。它所用的字库也可以在 ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/fonts/pcf/中取得。下载文件中附带了安装说明。由于它的配置还是较麻烦的,所以最好去找找相应的 RPM 包。

4.下载 BluePoint Linux Star Preview (蓝点预览版)

蓝点预览版基于 Red Hat,内含:中文内核(kernel);控制台中文显示/输入;中文 Xserver(CXWI N 0.6),X的中文显示/输入;汉化 Message 和相应库文件,经过中文化和本地化处理的 NLS message 和库文件。

- a. 中文内核
- 1. 性能卓越, 内核实现中文支持, 占用资源极少, 速度极快.
- 2. 多语言支持, 同屏显示多内码(GB/BIG5).
- 3. 兼容性极好,内核兼容上层应用程序,最彻底的解决办法.
- 4. 支持高分辨率, 完全取决与用户自己的硬件限制.
- 5. 支持各种字体,支持简繁字体共14种.
- 6. 热键切换语言环境(GB/BIG5/EN).
- b. 中文 Xserver
- 1. 兼容性好,至少95%的纯西文应用软件可以支持中文处理.
- 2. 内置输入和显示支持,使用非常方便,无须另外安装输入模块.
- 3. TTF 字库支持.
- 4. 支持 GB/BIG5 内码.
- c. 汉化 Message 和相应库文件
- 1. 提示中文化,开机、关机和常用软件的消息提示全部中文显示。

如果需要安装中文 xwindow 和输入法,则需要下载 star-cxwin.tar.gz. 如果需要安装中文控制台及语言环境,则需要下载 star-zhcon.tar.gz 如果需要在控制台上使用 24 点阵汉字库,请下载 star-font24.tar.gz 注意:别忘了下载 Install 安装脚本!在安装前请仔细阅读 README 和 常见问题问答!

## 安装方法

- 1) 创建一个目录,将所有下载来的文件放在里面.
- 2) 以 root 身份执行安装脚本: # bash Install
- 3) 安装脚本会先检查系统的配置,还会自动搜索 TTF 字库,接下来就是对旧配置文件 进行备份,最后开始安装.
  - 4) 完成安装, 如果安装了中文控制台环境, 则需要重新启动.

## 六、如何设置声卡

不用我说,这可是十分要紧的工作!不过如果你安装了RED HAT Linux,则这项工作就简单了!

用 root 登录系统,运行/usr/sbin/sndconfig。出现选择声卡类型的画面。一般声卡可以选取 Sound B laster 。

选完声卡后再设置有关的资源。用 TAB 键结合方向键作出选择后,按 OK,如果听到 Linus(Linux 的创始人)说话的声音,就说明声卡设置成功了。真像老式 DOS 游戏的声卡设置······

# 七、如何设置显卡

要设置好你的显卡,首先,要知道你的显卡的型号,是什么公司出的,什么样的类型的显卡,显存有几 MB,还要知道显卡的显示芯片是什么类型的,是 ALG2302 的,还是 SIS6326 的,还是 Savage 3D 的,等;然后,在超级用户的权限下,你可以运行界面比较友好的 Xconfigurator 工具,这里的 X 记住一定要大写的,一步一步跟着指导来选择,应该不是很难的,当选择你的显卡的芯片的时钟时,不用选择它,让测试程序自动检查;最后,还要知道你的显示器的类型,是 VGA 的,还是 SVGA 的,以及水平和垂直分辩率。你还可以运行界面不友好的 xfree86,如果你比较精通 Linux 的话,用 xfree86 命令配置的 X Windows 效果比 Xconfigurator 好很多的。界面最友好的,当属 XF86Setup 工具,若你有安装这个工具的话,不妨就用这个工具来设置你的显卡吧。

#### 八、如何设置网卡

#### 九、如何播放 CD 音乐

声卡设置好了,可以在光驱中插入一张 CD,用装载命令 mount 将光盘载入,然后输入 cdp 命令就可以播放了。在屏幕上可以看到 CD 的音轨清单,小键盘的 9 是播放,7 是停止,6 进到下一音轨,4 退到前一音轨,0 退出播放程序,2 弹出 CD,8 是暂停。

如果是在 X-Window 中,可以用 xplaycd 播放 CD,这是一个有图形界面的播放器,按钮及功能一目了然,这里就不多说了。

- 10、如何播放 VCD 影碟
- 11、如何拨号上网

# 12、Linux下能玩游戏吗

光盘中有 bsd-games-2.1-3.src.rpm 文件包,用 RPM 命令进行安装,然后到安装目录中去找游戏吧。不过这些游戏都不够精致,如果你想玩好的,就须要进入 X-Window,acm 是空战模拟游戏,paradise 和 xpilot 是联网战斗游戏,xdemineur 是挖地雷(没想到吧),xjewel 是俄罗斯方块,xboard 是国际象棋,xpat2 是扑克牌游戏,xboing 是弹珠台游戏,还有 Doom——大名鼎鼎的第一人称射击游戏!这些游戏有的可以直接调出,有的须要用 RPM 命令安装。所有的 RPM 包都在安装光盘中的 srpms 目录下,自己去看看吧。

虽然 Linux 是个"自由"的系统,但是多多了解关于 UNIX 的基础知识有助于更好地理解 Linux,毕竟 UNIX 是 Linux 的"母亲"嘛。这里列出了一些常见的问题,希望对大家有帮助。如果你在学习 Linux 的过程中有什么新问题,请飞鸽传书 <u>zhuangrb@softhouse.com.cn</u>,咱们一起学习交流。

十.用 xvidtune 调整你的显示器

大家会发现装了 linux 之后在 windows 下用的好好的显示器有时进到 linux 的 xwindows 里后就歪掉了,调整好之后回到 windows 后 windows 的桌面也外调了,来回启动系统每次都要调整很麻烦的,这里介绍一个办法一劳永逸

j 进入 linux 启动 x 在 xterm 里执行 xvidtune,会弹出这个软件的窗口,点 Auto 然后点 Left,Right 等按钮调整你的显示器到最佳的位置, 然后点界面上的 Show 按钮会得到类似这样的输出:

"1152x864" 121.50 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911 +hsync -vsync

然后退出这个软件,修改你的/etc/X11/XF86Config-4文件在

Section "Monitor"

Identifier "AS 786T"

VendorName "Unknown"

ModelName "Unknown"

HorizSync 30 - 87

VertRefresh 50 - 160

Option "dpms"

EndSection

里加上刚才的输出,我的是:

Section "Monitor"

Identifier "AS 786T"

VendorName "Unknown"

ModelName "Unknown"

HorizSync 30 - 87

VertRefresh 50 - 160

Modeline "1152x864" 121.50 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911 +hsync -vsync

Option "dpms"

EndSection

保存然后重起试试看吧

十一.问: 我的机器是 windows 和 linux 双系统,如何改变 grub 默认启动的系统?

答:这需要修改/boot/grub/grub.conf。举一个例子你就明白了。假设你的/boot/grub/grub.conf是这样子的:

default=0

timeout=10

splashimage=(hd0,7)/grub/splash.xpm.gz

title Red Hat Linux (2.4.18-14)

root (hd0,7)

kernel /vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/

initrd /initrd-2.4.18-14.img

title DOS

rootnoverify (hd0,0)

chainloader +1

那么你的 grub 会默认启动 Red Hat Linux (2.4.18-14)这个系统,把 default=0 改成 default=1,那么 grub

会默认启动 DOS 这个系统。注意,这里的要点是:你想默认启动第 n 个 title 所指的系统,那么 default 应该是等于 n-1

十二.问:我的文本控制台怎么总是出现乱码呢?

答:这是因为你安装了中文支持的缘故。解决的方法是安装一个 zhcon(一个快速地外挂式 CJK(中文/日文/韩文)的多内码平台),我把他放在附件中提供大家下载。关于 zhcon 的更进一步的消息,大家可以到他的官方主页 zhcon.gnuchina.org 查看。安装和使用请参考这个连接 http://hepg.sdu.edu.cn/Service/tips/zhcon\_manual.html

十三.问:我在安装一个软件的时候,提示我缺少一个.so 文件,安装无法继续,怎么办?

答:.so 文件就像 windows 中的.dll 文件一样,是库文件。一个程序的正常安装和运行需要特定的库文件的支持。所以你需要去找到包含这个.so 的包装上。去 www.rpmfind.net 用你缺的那个.so 文件的名字为关键字搜一搜,你会找到所需要的.rpm 包

十四.我访问 windows 分区时发现所有 windows 分区中的文件和文件夹名中的中文全变成问号,怎么办?

答:在第三贴中我们讲解了通过编辑/etc/fstab 实现在 linux 中访问 windows 的 fat32 分区。同样,我们可以通过进一步修改/etc/fstab 来实现中文文件名显示。只要把/dev/hda1 /mnt/c vfat default 0 0 中的 de fault 全改为 iocharset=cp936 就行了。

十五.我的 rh8.0 中的 XMMS 不好使,不能播放 MP3,怎么办?

答:这是因为 rh 公司怕别人告他侵权,所以在 rh8.0 中去掉了 XMMS 对 MP3 的支持,8.0 以前的版本都是好使的。在 8.0 中要解决也很简单,装一个插件就行了。这个插件我放在本贴的附件里,rpm 格式,经 winrar 压缩

附件: 

http://www.chinalinuxpub.com/vbbforum/attachment.php?s=&postid=86299

十六.问:我在 linux 中怎样才能使用 windows 分区呢?

答:先说一点背景知识。linux 支持很多种文件系统,包括 windows 的 fat32 和 ntfs。对 fat32 的支持已经很好,可以直接使用,而对 ntfs 的支持还不是太好,只能读,而写是极危险的,并且对 ntfs 的支持不是默认的,也就是说你想要使用 ntfs 的话,需要重新编译内核。鉴于重编内核对于新手的复杂性,这里

只讲解使用 fat32 分区的方法 下面给出上述问题的两种解决方案: 1.在安装系统(linux),进行到分区 选择挂载点时,你可以建立几个挂载点,如/mnt/c,/mnt/d 等,然后选择你的 windows fat32 分区,把 它们分别挂载到前面建立的挂载点即可。(注意,正如前面所说,在这里你不能把一个 ntfs 分区挂载到一个挂载点,应为 ntfs 不是默认支持的。)这样你装好系统后就能直接使用你的 windows fat32 分区了。例如,你把 windows 的 c 盘(linux 中的/dev/hda1)挂载到/mnt/c,那么你就能在/mnt/c 目录中找到你的 c 盘中的全部数据。2. 如果你在安装系统时没有像方案 1 所说的那样挂载上你的 fat32 分区,没关系,仍然能够很方便的解决这个问题。首先,用一个文本编辑器(如 vi)打开/etc/fstab,在文件的最后加入类似如下的几行

/dev/hda1 /mnt/c vfat default 0 0

你所要做的修改就是,把/dev/hda1 改成你要挂载的 fat32 分区在 linux 中的设备号,把/mnt/c 改成相应的挂载点即可。注意,挂载点就是一个目录,这个目录要事先建立。举一个例子,我有三个 fat32 分区,在 windows 中是 c,d,e 盘,在 linux 中的设备号分别为/dev/hda1,/dev/hda5,/dev/hda6。那么我就要先建立3个挂载点,如/mnt/c,/mnt/d,/mnt/e,然后在/etc/fstab 中加上这么几行:

/dev/hda1 /mnt/c vfat default 0 0

/dev/hda5 /mnt/d vfat default 0 0

/dev/hda6 /mnt/e vfat default 0 0

保存一下退出编辑器。这样以后你重启机器后就能直接使用 c,d,e 这三个 fat32 格式的 windows 分区了

十七.问:我的机器重装 windows 后,开机启动就直接进入了 windows,原来的 linux 进不去了,怎么办?

答:这是由于 windows 的霸道。重装 windows 后, windows 重写了你的 mbr,覆盖掉了 grub。解决方法很简单:用你的 linux 第一张安装盘引导进入 linx rescue 模式(如何进入?你注意一下系统的提示信息就知道了),执行下面两条命令就可以了

chroot /mnt/sysimage #改变你的根目录

grub-install /dev/hda #安装 grub 到 mbr

十八.问:我的 linux 开机直接进入文本界面,怎样才能让它默认进入图形界面?

答:修改/etc/inittab文件,其中有一行 id:3:initdefault,意思是说开机默认进入运行级别 3(多用户的文本界面),把它改成 id:5:initdefault,既开机默认进入运行级别 5(多用户的图形界面)。这样就行了。

十九.如何同时启动多个 x

以前的帖子,估计很多人没看过,贴出来温习一下

Linux 里的 X-Windows 以其独特的面貌和强大的功能吸引了很多原先对 linux 不感兴趣的人,特别是 K

DE 和 GNOME, 功能强大不说, 而且自带了很多很棒的软件, 界面非常友好, 很适合于初学者。下面告诉大家一个同时启动 6 个 X 的小技巧:

在~/.bashrc 中加入 以下几行:

alias X='startx -- -bpp 32 -quiet&'

alias X1='startx -- :1 -bpp 32 -quiet&'

alias X2='startx -- :2 -bpp 32 -quiet&'

alias X3='startx -- :3 -bpp 32 -quiet&'

alias X4='startx -- :4 -bpp 32 -quiet&'

alias X5='startx -- :5 -bpp 32 -quiet&'

其中32是显示器的色彩深度,你应该根据自己的实际情况设置。

之后运行

# bash

使改变生效,以后只要依次运行 X,X1,X2,X3,X4,X5 就可以启动  $6 \land X$ -Windows 了。

二十.装了 rpm 的 postgresql 之后启动

/etc/init.d/postgresql start

是不能启动 postgresql 的 tcp/ip 连接支持的,所以打开/etc/init.d/postgresql 这个文件把

su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg\_ctl -D PGDATA -p /usr/bin/postmaster start > /dev/null 2>&1" < /dev/null

改为:

su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg\_ctl -o '-o -F -i' -w -D \$PGDATA -p /usr/bin/postmaster start > /dev/null

2>&1" < /dev/null

这样就可以启动数据库的 tcp/ip 链接了

# 二十一.如何将 man 转存为文本文件

以 ls 的 man 为例

man ls |col -b >ls.txt

将 info 变成文本,以 make 为例

info make -o make.txt -s

二十二.如何在文本模式下发送2进制文件

首先检查系统有没有 uuencode 和 uudecode 如果没有从光盘上装

rpm -ivh sharutils-x.xx.x-x.rpm

假设要发送的文件是 vpopmail-5.2.1.tar.gz 执行

uuencode -m vpopmail-5.2.1.tar.gz vpopmail.tar.gz>encodefile

说明:

uuenode 是编码命令,一m 是使用 mime64 编码,vpopmail-5.2.1.tar.gz 是要编码的文件,vpopmail.tar.gz 是如果解码后得到的文件名,encodefile 是编码后的文件名。

执行上述命令之后就可以通过 mail 命令发送编码后的文件了

mail <a href="mailto:chenlf@chinalinuxpub.com">chenlf@chinalinuxpub.com</a><encodefile

好了, 现在我来接收邮件

在控制台上输入 mail 命令:

mail

Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.

"/var/spool/mail/chenlf": 2 messages 2 new

>N 1 chenlf@ns1.catv.net Mon Jun 10 16:44 17/363

N 2 root@ns2.catv.net Mon Jun 10 16:45 6091/371145

& 2

Message 2:

From root@ns2.catv.net Mon Jun 10 16:45:28 2002

Date: Mon, 10 Jun 2002 16:44:51 +0800

From: root < root@ns2.catv.net>

To: chenlf@chinalinuxpub.com

begin-base64 644 vpopmai.tar.gz

H4sIABr15TwAA+w9a2PbNpL7NfwVqNPbWIIFPSzbiR2n9SuxE7/OcuLNtdmU

EiGLMUWqfFhWt7u//eYBgKRE2U7iTa+3VndjiQQGg5nBYDAYDC6H4XDgeH51

```
yW7ajdpf/h2fer1VX1lagr/1+spyq/BXff5SX2mtNBZXmovN5l/qjWZrqfEX
sfRvwWbik8aJEwnx17ifDofX1Lvp/Z/0c1nk/8uN/777NuqNen251ZrB/+XF
pcUG8r/ZbC0vL9ZXoPwi/O8von73qEx//sP5bwHHxanT8aUIe2IrDBIZJLFl\\
7QVJFFovpZOkkYxFL4yEFhVLCKhk1W2xG45E1wnEnohlIsJAiksvSlLHF24I
JQORhKIjRdKXYhh5Ayca6xcAD8DQm4HT7XuB/EGcSXgbPErEyAkSrNp3LqVw
grGoyaRbGzpxPHJFGssotq0Gtw6l9gTgJbixode9EOlQDMaTmEjE/AerydVc
rAY4jJzIFY7vC3wL2DgJvJIxIjFwkm6fWkfw1KoAIti/EgkWc3A6YRp05ReB
aeXAQH34GoXOwAvOVUnoEnwRYRqJeJAMgczRpYzEyEv6YQoUH8oACltLtjjD\\
Rr1YOCJ2BkPgJop1IuJu5A0TYh9xIdQwfrCWTdt9pMKvaZg4j5jT3PgojC5+
sFZswM0LAJzvSyhGXQSCOmLoO9DtEOAicBCD2qUT1agAg44BSd+1niIEzVPs\\
......
& s 2 encodefile
"encode" [New file]
& q
然后进行解码
uudecode encodefile
1s
encodefile vpopmai.tar.gz
tar zxvf vpopmail.tar.gz
OK了
二十三.将 man page 转成 HTML 格式
使用 man2html 这个指令,就可以将 man page 转成 HTML 格式了。用法是:
man2html filename > htmlfile.html
二十四.如何在 gnome 和 kde 之间切换。
如果你是以图形登录方式登录 linux,那么点击登录界面上的 session (任务)即可以选择 gnome 和 kde。
如果你是以文本方式登录,那执行 switchdesk gnome 或 switchdesk kde, 然后再 startx 就可以进入 gno
me 或 kde。
```

25...tar, .tar.gz, .bz2, .tar.bz2, .bz, .gz 是什么文件, 如何解开他们? 他们都是文件(压缩)包。 .tar: 把文件打包, 不压缩: tar cvf \*.tar dirName 解开: tar xvf \*.tar

.tar.gz: 把文件打包并压缩: tar czvf \*.tar.gz dirName 解开: tar xzvf \*.tar.gz

.bz2: 解开: bzip2 -d \*.bz2

.bz: 解开: bzip -d \*.bz

.gz: 解开: gzip -d \*.gz

26.linux 下如何解开.zip, .rar 压缩文件?

rh8下有一个图形界面的软件 file-roller 可以做这件事。令外可以用 unzip \*.zip 解开 zip 文件, unrar \*.r ar 解开 rar 文件, 不过 unrar 一般系统不自带,要到网上下载。

27.linux 下如何浏览.iso 光盘镜像文件?

a.建一个目录,如:mkdir a

b.把 iso 文件挂载到该目录上: mount -o loop xxxx.iso a

现在目录 a 里的内容就是 iso 文件里的内容了。

28.linux 下如何配置网络?

用 netconfig。 "IP address:" 就是要配置的 IP 地址,"Netmask:"子网掩码,"Default gateway (IP):" 网关,"Primary nameserver:" DNS 服务器 IP。

29.如何让鼠标支持滚轮?

在配置鼠标时,选择微软的鼠标,并正确选择端口如 ps2,usb 等

30.如何让控制台支持中文显示?

安装 zhcon。zhcon 需要 libimm\_server.so 和 libpth.so.13 这两个库支持。一般的中文输入法应该都有 libimm\_server.so。libpth.so.13 出自 pth-1.3.x。把这两个文件放到/usr/lib 下就行了。

31.如何配置 grub?

修改/boot/grub/grub.conf 文件。其中

"default=n" (n 是个数字)是 grub 引导菜单默认被选中的项,n 从 0 开始,0 表示第一项,1 表示第二项,依此类推。

"timeout=x"(x是一个数)是超时时间,单位是妙。也就是引导菜单显示后,如果x秒内用户不进行选择,那么grub将启动默认项。

"splashimage =xxxxxx",这是引导菜单的背景图,先不理他。

其它常用项我用下面的例子来说明:

title Red Hat 8.0

root (hd1,6)

kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=/dev/hdb7

initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img

其中"Red Hat 8.0"是在启动菜单列表里显示的名字

root (hdx,y)用来指定你的 boot 分区位置,如果你没有分 boot 分区(本例就没分 boot 分区),那就指向根分区就行了,hdx 是 linux 所在硬盘,hd0 是第一块硬盘,hd1 是第二块,依此类推。y 是分区位置,从 0 开始,也就是等于分区号减一,比如你要指向的分区是 hdx7,那么 y 就是 6,如果是 hdx1,那 y 就是 0。注意 root 后面要有一个空格。

kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14, 其中"/boot/vmlinuz-2.4.18-14"是你要用的内核路径,如果你编译了心内核,把它改成你的新内核的路径就行了。

ro 就不用管,写上不会有错。

root=/dev/hdxx 指定根分区,本例是 hdb7,所以 root=/dev/hdb7

initrd xxxxxxxxxxxx 这行不要也行,目前我还不清楚它是做什么用的。

上面是 linux 的,下面是 windows 的

title windows 98

rootnoverify (hd0,0)

chainloader +1

title xxxxxxx 不用解释了,上面有解释。

rootnoverify (hdx,y)用来指定 windows 所在分区, x, y 跟上面一样, 注意 rootnoverify 后有空格。 chainloader +1 照抄就行, 注意空格。

32.如何配置 lilo?

修改/etc/lilo.conf 文件, 然后运行 lilo 命令。

33.如何让 linux 启动后自动挂载制定分区?

编辑/etc/fstab 文件,在里面加入相应的行,如果你对/etc/fstab 的配置不熟悉,你可以用 ptm,一个自动 配置 fstab 的软件,在公社里应该有下载。

34.如何定制 linux 启动时启动的服务?

在控制台或终端下运行 ntsysv, 然后把要启动的服务选上, 如果要开机不启动某个那就把他的选中去掉。

35.没有软驱如何修复 grub/lilo 引导菜单?

a.把第一张 linux 安装盘里的 dosutils 目录复制到 windows 盘中。如果是 iso 可以用 winrar3 提取。

b.进入纯 dos, 进入 dosutils 目录,执行 loadlin autoboot/vmlinuz root=/dev/hdxx()hdxx 是你的 linux 根分区。这样就能进入 linux。

c.执行 grub-install /dev/hdx(x=a,b,c,d) 或 lilo 即可以重写引导。

另外还可以参考: 多http://www.linuxfans.org/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5101

36.如何配置鼠标?

打开一个终端或进入控制台,运行 mouseconfig 命令即可配置鼠标!

37.如何从 dos 下进入 linux?

首先你需要 loadlin.exe 这个程序,linux 第一张安装盘里的 dosutils 目录里有,另外你需要的就是 linux 内核,/boot/vmlinuz-2.4.xx-xx 就是,把他弄到 windows 盘中,并把他重命名为 vmlinuz(主要是 vmlinu z-2.4.xx-xx 在 dos 下显示有点问题),另外 dosutils 目录里的 autoboot 里也有一个 vmlinuz,也是 linux 内核,凑合能用,但很多设备不支持,如果 linux 引导程序或 linux 启动配置有问题,进不了 linux,可以用这个内核进去修复 linux。

然后用 loadlin vmlinuz root=/dev/hdxx (hdxx 是你的 linux 根分区),另外用 loadlin vmlinuz root=/de v/hdxx single 还可以实现单用户模式。

38.root 密码丢失解决

GRUB:在引导装载程序菜单上,键入 [e] 来进入编辑模式。

你会面对一个引导项目列表。查找其中类似以下输出 的句行:

kernel /vmlinuz-2.4.18-0.4 ro root=/dev/hda2

按箭头键直到这一行被突出显示, 然后按 [e]。

你现在可在文本结尾处空一格再添加 single 来告诉 GRUB 引导单用户 Linux 模式。按 [Enter] 键来使编辑结果生效。

你会被带会编辑模式屏幕,从这里,按 [b], GRUB 就会引导单用户 Linux 模式。 结束载入后,你会面对一个与以下相似的 shell 提示:

sh-2.05#

现在,你便可以改变根命令,键入:

bash# passwd root

你会被要求重新键入口令来校验。结束后,口令就会被改变,你便可以在提示下键入 reboot 来重新引导;然后,象平常一样登录为根用户。

LILO:当系统启动到出现 LILO 引导画面时,对于图形引导方式按 TAB 键进入文本方式,然后在 LILO 处

输入 linux single 回车即可进入免密码的控制台,进入以后使用 passwd 命令修改 root 的密码即可

一句话问答(网络无关篇+网络相关篇+程序开发篇+经典图书)

来源: 
<a href="mailto:blue">
<a href="mailto:

一句话问答(网络无关篇+网络相关篇+程序开发篇+经典图书)

0001

修改主机名(bjchenxu)

vi /etc/sysconfig/network, 修改 HOSTNAME — 行为 HOSTNAME=主机名(没有这行? 那就添加这一行吧), 然后运行命令: hostname 主机名。无论你是否重启,主机名都是新的主机名了。

0002

Ret Hat Linux 启动到文字界面(不启动 xwindow)(bjchenxu)

将/etc/inittab 中 id:5:initdefault: 一行中的 5 改为 3

0003

linux 的自动升级更新问题(hutuworm, NetDC)

对于 redhat,在 <u>www.redhat.com/corp/support/errata/</u>找到补丁,6.1 以后的版本带有一个工具 up2date,它能够测定哪些 rpm 包需要升级,然后自动从 redhat 的站点下载并完成安装。

升级除 kernel 外的 rpm: up2date -u

升级包括 kernel 在内的 rpm: up2date -u -f

Debian 跟别的发行版还是有很大的差别的,用 Debian 做服务器维护更加方便;红帽的升级其实挺麻烦的,当然,如果你交钱给红帽的话,服务是会不一样的。

Debian 下升级软件:

apt-get update

apt-get upgrade

前提: 配置好网络和/etc/apt/sources.list, 也可以用 apt-setup 设置。

0004

windows 下看 linux 分区的软件(bjchenxu)

Paragon.Ext2FS.Anywhere.2.5.rar 和 explore2fs-1.00-pre4.zip

0005

mount 用法(sakulagi)

fat32 的分区 mount -o codepage=936,iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/cdrom ntfs 的分区 mount -o iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/cdrom

iso 文件 mount -o loop /abc.iso /mnt/cdrom

软盘 mount /dev/fd0 /mnt/floppy

USB 闪存 mount /dev/sda1 /mnt/cdrom

所有/etc/fstab 内容 mount -a

可以指定文件格式"-t 格式", 格式可以为 vfat, ext2, ext3 等.

### 0006

在 vmware 的 LINUX 中使用本地硬盘的 FAT 分区(bjchenxu)

将本地的 FAT 分区共享,然后在 VMWARE 中使用 SMBFS 挂上。可以将如下的行放到/etc/fstab 中:

//win\_ip/D\$ /mnt/d smbfs defaults,auto,username=win\_name,password=win\_pass,codepage=936,iocharest=

gb2312 0 0

其中 win\_ip 是你的 windows 的 IP 地址;

D\$是你的 windows 里面共享的 D 盘的共享名;

/mnt/d 是要将该分区 mount 到 linux 的目录;

win\_name 和 win\_pass 是你的 WINDOWS 里面可以读取该分区的用户,比如你的管理员名和密码。

如果你运行了/etc/rc.d/init.d/netfs,那么在启动的时候就会自动挂载这个分区。

#### 0007.a

删除名为-a 的文件(bjchenxu)

rm ./-a

rm -- -a 告诉 rm 这是最后一个选项,参见 getopt

ls -i 列出 inum, 然后用 find . -inum inum of thisfile -exec rm '{}' \;

# 0007.b

删除名为\a 的文件(bjchenxu)

rm \\a

# 0007.c

删除名字带的/和'\0'文件(bjchenxu)

这些字符是正常文件系统所不允许的字符,但可能在文件名中产生,如 unix 下的 NFS 文件系统在 Mac 系统上使用

1.解决的方法,把 NFS 文件系统在挂到不过滤/"字符的系统下删除含特殊文件名的文件。

2.也可,将错误文件名的目录其它文件移走,ls-id显示含该文件目录的inum,umount文件系统,

clri 清除该目录的 inum, fsck, mount, check your lost+found, rename the file in it.

最好是通过 WINDOWS FTP 过去就可以删除任何文件名的文件了!

### 0007.d

```
删除名字带不可见字符的文件(bjchenxu)
列出文件名并转储到文件: ls -l >aaa
然后编辑文件的内容加入 rm 命令使其内容成为删除上述文件的格式:
[rm -r ******
把文件加上执行权限 chmod +x aaa
执行 $aaa
0007.e
删除文件大小为零的文件(bjchenxu)
rm -i `find ./ -size 0`
find \cdot/ -size 0 -exec rm {} \;
find ./ -size |xargs rm -f &非常有效
for file in * #自己定义需要删除的文件类型
do
if [! -s ${file}]
then
rm ${file}
echo "rm $file Success!"
fi
done
0008
redhat 设置滚轮鼠标(mc1011)
进入X后,选择鼠标的配置,选择 wheel mouse(ps/2)就可以了,
如果鼠标表现异常,重启计算机即可。
(或者 su, vi /etc/X11/XF86Config, 把 PS/2 改成 ImPS/2)
0009
加装 xwindow(bjchenxu)
用 linux 光盘启动,选择升级,然后单独选择包,安装即可
```

删除 linux 分区(bjchenxu)

做一张 partition magic 的启动软盘,启动后删除. 或者用 win2000 的启动光盘启动,然后删除.

### 0011

如何退出 man(bjchenxu)

q

#### 0012

不编译内核, mount ntfs 分区(bjchenxu)

原装 rh8, 未升级或编译内核

- 1. 上 google.com 搜索并下载 kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
- 2. rpm -ivh kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
- 3. mkdir /mnt/c
- 4. mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/c

# 0013

redhat 8.0 中用 xmms 听 mp3(bjchenxu)

下载 www.gurulabs.com/files/xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm

rpm -Uvh xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm

## 0014

使用 lilo/grub 时找回忘记了的 root 口令(bjchenxu)

三种办法:

- 1.在系统进入单用户状态,直接用 passwd root 去更改
- 2.用安装光盘引导系统,进行 linux rescue 状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:

cd /mnt

mkdir hd

mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd

cd hd

chroot ./

passwd root

这样可以搞定

3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的 linux 系统上,采用的办法与第二种相同

rh8 中

- 一. lilo
- 1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single

画面显示 lilo: linux single

- 2. 回车可直接进入 linux 命令行
- 3. #vi /etc/shadow

将第一行,即以 root 开头的一行中 root:后和下一个:前的内容删除,

第一行将类似于

root::....

保存

- 4. #reboot 重启, root 密码为空
- 二. grub
- 1. 在出现 grub 画面时,用上下键选中你平时启动 linux 的那一项(别选 dos 哟),然后按 e 键
- 2. 再次用上下键选中你平时启动 linux 的那一项(类似于 kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL =/), 然后按 e 键
- 3. 修改你现在见到的命令行,加入 single,结果如下:

kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/

- 4. 回车返回, 然后按 b 键启动, 即可直接进入 linux 命令行
- 5. #vi /etc/shadow

将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,

第一行将类似于

root:.....

保存

6. #reboot 重启, root 密码为空

0015

使 ctrl + alt + del 失效(bjchenxu)

vi /etc/inittab

将 ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now 这行注释掉,就可以了

0016

如何看出 redhat 的版本是 7 还是 8(hutuworm)

cat /proc/version 或者 cat /etc/redhat-release 或者 cat /etc/issue

文件在哪个rpm中(无双)

上 www.rpmfind.net 上搜,或者 rpm -qf 文件名得到

### 0018

把 man 或 info 的信息存为文本文件(bjchenxu)

以 tcsh 为例:

man tcsh | col -b > tcsh.txt

info tcsh -o tcsh.txt -s

# 0019

利用现存两个文件,生成一个新的文件(bjchenxu)

- 1. 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份)
- 2. 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
- 3. 删除交集, 留下其他的行
- 1. cat file1 file2 | sort | uniq
- 2. cat file1 file2 | sort | uniq -d
- 3. cat file1 file2 | sort | uniq -u

#### 0020

设置 com1 口, 让超级终端通过 com1 口进行登录(bjchenxu)

确认有/sbin/agetty,编辑/etc/inittab,添加

7:2345:respawn:/sbin/agetty/dev/ttyS0/9600

9600bps 是因为联路由器缺省一般都是这种速率,也可以设成

19200、38400、57600、115200

修改/etc/securetty,添加一行: ttyS0,确保 root 用户能登录

重启机器,就可以拔掉鼠标键盘显示器(启动时最好还是要看看输出信息)了

# 0021

删除目录下所有文件包括子目录(bjchenxu)

rm -rf 目录名

#### 0022

查看系统信息(bjchenxu)

cat /proc/cpuinfo - CPU (i.e. vendor, Mhz, flags like mmx)

cat /proc/interrupts - 中断

cat /proc/ioports - 设备 IO 端口

cat /proc/meminfo - 内存信息(i.e. mem used, free, swap size)

cat /proc/partitions - 所有设备的所有分区

cat /proc/pci - PCI 设备的信息

cat /proc/swaps - 所有 Swap 分区的信息

cat /proc/version - Linux 的版本号 相当于 uname -r

uname -a - 看系统内核等信息

#### 0023

去掉多余的回车符(bjchenxu)

sed 's/^M//' test.sh > back.sh, 注意^M 是敲 ctrl\_v ctrl-m 得到的

或者 dos2unix filename

#### 0024

切换 X 桌面(lnx3000)

如果你是以图形登录方式登录 linux,那么点击登录界面上的 session(任务)即可以选择 gnome 和 kde。如果你是以文本方式登录,那执行 switchdesk gnome 或 switchdesk kde,然后再 startx 就可以进入 gno me 或 kde。

(或者 vi ~/.xinitrc, 添加或修改成 exec gnome-session 或 exec startkde,

然后用 startx 启动 X)

#### 0025

通用的声卡驱动程序(lnx3000)

OSS www.opensound.com/ ALSA www.alsa-project.org/

### 0026

改变 redhat 的系统语言/字符集(beming/mc1011)

修改 /etc/sysconfig/i18n 文件, 如

LANG="en\_US", xwindow 会显示英文界面,

LANG="zh\_CN.GB18030", xwindow 会显示中文界面。

还有一种方法

cp /etc/sysconfig/i18n \$HOME/.i18n

修改 \$HOME/.i18n 文件,如

LANG="en\_US", xwindow 会显示英文界面,

LANG="zh\_CN.GB18030", xwindow 会显示中文界面。

这样就可以改变个人的界面语言,而不影响别的用户

(Debian 不支持 GB18030(RH 的 zysong 字库是有版权的)

现在好像没有 Free 的 GBK 和 GB18030 字库

vi .bashrc

export LANG=zh\_CN.GB2312

export LC\_ALL=zh\_CN.GB2312)

#### 0027

把屏幕设置为 90 列(bjchenxu)

stty cols 90

### 0028

使用 md5sum 文件(bjchenxu)

md5sum isofile > hashfile, 将 md5sum 档案与 hashfile 档案内容比对, 验证杂凑值

是否一致 md5sum - c hashfile

# 0029

一次解压多个 zip 文件(bjchenxu)

unzip "\*",注意引号不能少

# 0030

看 pdf 文件(bjchenxu)

使用 xpdf 或者安装 acrobat reader for linux

# 0031

查找权限位为 S 的文件(bjchenxu)

find . -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \) -exec ls -lg {} \;

#### 0032

装中文输入法(bjchenxu)

以 redhat8 为例,xwindow 及其终端下的不用说了吧,缺省就安装了,用 ctrl-space 呼出。

现在讨论纯 console,请下载 zhcon.gnuchina.org/download/src/zhcon-0.2.1.tar.gz,

放在任一目录中,tar xvfz zhcon-0.2.1.tar.gz, cd zhcon-0.2.1, ./configure,

make, make install。安装结束,要想使用,请运行 zhcon,想退出,运行 exit。

```
0033
```

把弹出的光盘收回来(beike)

#eject -t

0034

cd 光盘做成 iso 文件(弱智)

cp /dev/cdrom xxxx.iso

0035

快速观看开机的硬件检测(弱智)

dmesg | more

0036

查看硬盘的使用情况(bjchenxu)

df-k 以 K 为单位显示

df-h 以人性化单位显示,可以是b,k,m,g,t..

0037

查看目录的大小(bjchenxu)

du -sh dirname

-s 仅显示总计

-h 以 K、M、G 为单位,提高信息的可读性。KB、MB、GB 是以 1024 为换算单 位, -H 以 1000 为换 算单位。

0038

查找或删除正在使用某文件的进程(wwwzc)

fuser filename

fuser -k filename

0039

安装软件(bjchenxu)

rpm -ivh aaa.rpm

tar xvfz aaa.tar.gz; cd aaa; ./configure; make; make install

0040

字符模式下设置/删除环境变量(bjchenxu)

```
bash 下
```

设置: export 变量名=变量值

删除: unset 变量名

csh 下

设置: setenv 变量名 变量值

删除: unsetenv 变量名

# 0041

Is 如何看到.开头的文件(bjchenxu)

ls -a

### 0042

rpm 中的文件安装到哪里去了(bjchenxu)

rpm -qpl aaa.rpm

### 0043

使用 src.rpm(bjchenxu)

rpmbuild --rebuild \*.src.rpm

# 0044

vim 中显示颜色或不显示颜色(bjchenxu)

vi ~/.vimrc; 如果有 syntax on,则显示颜色, syntax off,则不显示颜色

# 0045

linux 是实时还是分时操作系统(bjchenxu)

分时

### 0046

make bzImage -j 的 j 是什么意思(wind521)

-j 主要是用在当你的系统硬件资源比较大的时候,比较富裕的时候,用这个可以来加快编译的速度,如 -j 3

#### 0047

源码包怎么没有(bjchenxu)

你没有安装源代码,你把你光盘上 rpm -i \*kernel\*source\*.rpm 装上,就可以看到你的源代码了。

修改系统时间(bjchenxu)

date -s "2003-04-14 cst", cst 指时区, 时间设定用 date -s 18:10

### 0049

开机就 mount 上 windows 下的分区(bjchenxu)

自动将 windows 的 d 盘挂到/mnt/d 上,用 vi 打开/etc/fstab,加入以下一行

/dev/hda5 /mnt/d vfat defaults,codepage=936,iocharset=cp936 0 0

注意, 先得手工建立一个/mnt/d 目录

### 0050

linux 怎么用这么多内存(bjchenxu)

为了提高系统性能和不浪费内存, linux 把多的内存做了 cache, 以提高 io 速度

#### 0051

FSTAB 最后的配置项里边最后两个数字是什么意思(Inx3000)

第一个叫 fs freq,用来决定哪一个文件系统需要执行 dump 操作, 0 就是不需要;

第二个叫 fs\_passno,是系统重启时 fsck 程序检测磁盘的顺序号

1 是 root 文件系统, 2 是别的文件系统。fsck 按序号检测磁盘, 0 表示该文件系统不被检测

dump 执行 ext2 的文件系统的备份操作

fsck 检测和修复文件系统

# 0052

linux 中让用户的密码必须有一定的长度,并且符合复杂度(eapass)

vi /etc/login.defs, 改 PASS\_MIN\_LEN

## 0053

linux 中的翻译软件(bjchenxu)

星际译王 xdict

#### 0054

不让显示器休眠(bjchenxu)

setterm -blank 0

setterm -blank n (n 为等待时间)

用 dat 查询昨天的日期(gadfly)

date --date='yesterday'

### 0056

xwindow 下如何截屏(bjchenxu)

Ksnapshot 或者 gimp

#### 0057

解压小全(bjchenxu)

tar xvfj example.tar.bz2

tar xvfz example.tar.gz

tar xvfz example.tgz

tar xvf example.tar

unzip example.zip

tar -jvxf some.bz, 就是把 tar 的 zvxf 改成 jvxf

zip/tar rh8下有一个图形界面的软件 file-roller 可以做这件事。另外可以用 unzip \*.zip 解开 zip 文件, u nrar \*.rar 解开 rar 文件, 不过 unrar 一般系统不自带,要到网上下载。

#### 0058

在多级目录中查找某个文件的方法(青海湖)

find /dir -name filename.ext

du -a | grep filename.ext

locate filename.ext

#### 0059

不让普通用户自己改密码(myxfc)

[root@xin\_fc etc]# chmod 511 /usr/bin/passwd

又想让普通用户自己改密码

[root@xin\_fc etc]# chmod 4511 /usr/bin/passwd

#### 0060

显卡实在配不上怎么办(win\_bigboy)

去<mark>参http://www.redflag-linux.com/</mark> ,下了 xfree86 4.3 安装就可以了.

超强删除格式化工具(弱智)

比 PQMagic 安全的、建立删除格式化的小工具: sfdisk.exe for msdos

http://www.wushuang.net/soft/sfdisk.zip

#### 0062

如何让 xmms 播放列表里显示正确的中文(myxfc)

-\*-\*-\*-iso8859-1,-misc-simsun-medium-r-normal--12-\*-\*-\*-gbk-0,\*-r-

把这个东西完全拷贝到你的字体里面

操作方法:

右键单击 xmms 播放工具的任何地方

会看到一个"选项",然后选择"功能设定"选择"fonts"

然后把上面的字体完整的拷贝到"播放清单"和 "user x font

### 0063

linux 下听 MP3(hehhb)

redhat 光盘原带的 xmms 不能播放 MP3(无声),要下载安装一个 RPM 包:xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm 安装即可.打开 xmms,ctl-p,在 font 栏中

先在上半部的小框内打勾,再选择 "fixed(misc) gbk-0 13"号字

体即可显示中文歌曲名。在音频输出插件中选择 "开放音频系统驱动

程序 1.2.7 [lioOSS.so]即可正常播放 MP3 文件.

### 0064

安装中文字体(hehhb)

(参考文献: 多http://www.linuxeden.com/edu/doctext.php?docid=2679)

SimSun18030.ttc 在微软网站可下载, Shttp://www.microsoft.com/china/windows2000/downloads/18

030.asp 它是个 msi 文件,在 mswindows 中安装用的,装好后在 windows 目录下的 fonts

目录里面就可以找到它。把 simsun.ttc, SimSun18030.ttc, tahoma.ttf, tahomabd.ttf

拷贝到/usr/local/temp, 然后下载的 shell 文件也放到这个目录里, 然后打开终端

cd /usr/local/temp

chmod 755 sm.sh

./sm.sh

装载 windows 分区的 FAT32、FAT16 文件系统(hehhb)

以 root 身份进入 KDE, 点击桌面上的"起点"图标, 在/mnt 目录下建立如下文件夹: c,d,e,f,g,usb.分别用作 windows 下各分区和 usb 闪盘。

用文本编辑器打开/etc/fstab 文件.加入如下:

/dev/hda1 /mnt/c vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0

/dev/hda5 /mnt/d vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0

/dev/hda6 /mnt/e vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0

/dev/hda7 /mnt/f vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0

/dev/hda8 /mnt/g vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0

/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,iocharset=gb2312,owner,kudzu,ro 0 0

/dev/sda1 /mnt/usb vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0

存盘退出. 重新启动后即可正常访问 FAT32 或 FAT16 格式分区,解决显示 WINDOWS 分区下和光盘中文文件名乱码

问题.其中共六列,每列用 Tab 键分开。注意此方法只能 mount 上 Fat 分区格式.sda1 是闪盘。

#### 0066

在 X 下使用五笔和拼音,区位输入法(hmkart)

从 http://www.fcitx.org/上下载 fcitx 的 rpm 包安装即可

### 0067

在 Linux 下如何解压 RAR 文件(hmkart)

http://www.linuxeden.com/download/softdetail.php?softid=883

下载 RAR for Linux 3.2.0,解压揭开后 make

然后可以用 unrar e youfilename.rar 解压 rar 文件

# 0068

硬盘安装后怎么添加/删除 rpm 包(sakulagi)

redhat-config-packages --isodir=<PATH>

可以指定 iso 文件所在的目录

#### 0069

字符下控制音量(grub007)

aumix

```
0070
```

用 dd 做 iso(grub007)

dd if=/dev/cdrom of=/tmp/aaa.iso

# 0071

删除几天以前的所有东西(包括目录名和目录中的文件)(shally5)

find . -ctime +3 -exec rm -rf  $\{\}\$ \;

或

find  $\cdot$ / -mtime +3 -print|xargs rm -f -r

# 0072

用户的 crontab 在哪里(hutuworm)

/var/spool/cron/下以用户名命名的文件

### 0073

以不同的用户身份运行程序(bjchenxu)

su - username -c "/path/to/command"

有时候需要运行特殊身份的程序, 就可以让 su 来做

# 0074

如何清空一个文件(bjchenxu)

> filename

# 0075

为什么 OpenOffice 下不能显示中文(allen1970)

更改字体设置

tools->options->font replacement

Andale Sans UI -> simsun

# 0076

如何备份 Linux 系统(Purge)

Symantec Ghost 7.5 以后的版本支持 Ext3 native 复制

# 0077

linux 上的 partition magic(wwwzc)

Linux 下一个有用的分区工具: parted

可以实时修改分区大小, 删除/建立分区.

### 0078

/proc/sys/sem 中每项代表什么意思? (sakulagi)

/proc/sys/sem 内容如下

250 32000 32 128

这 4 个参数依次为 SEMMSL(每个用户拥有信号量最大数量),SEMMNS(系统信号量最大数量),SEMOPM (每次 semop 系统调用操作数),SEMMNI(系统信号量集最大数量)

# 0079

Grub 引导菜单里 bigmem smp up 都是什么意思? (lnx3000)

smp: (symmetric multiple processor) 对称多处理器模式

bigmem: 支持 1G 以上内存的优化内核

up:(Uni processor) 单处理器的模式

### 0080

Oracle 的安装程序为什么显示乱码? (lnx3000)

现在 Oracle 的安装程序对中文的支持有问题,只能使用英文界面来安装,在执行 runinstaller 之前,执行: export LANG=C;export LC\_ALL=C

#### 0081

linux 下文件和目录的颜色代表什么(sakulagi,弱智)

蓝色表示目录;绿色表示可执行文件;红色表示压缩文件;浅蓝

色表示链接文件;灰色表示其它文件;红色闪烁表示链接的文件有问题了;黄色是设备文件,包括 block, char, fifo。

用 dircolors -p 看到缺省的颜色设置,包括各种颜色和"粗体",下划线,闪烁等定义。

### 0082

mysql 的数据库存放在什么地方(bjchenxu)

- 1. 如果使用 rpm 包安装,应该在/var/lib/mysql 目录下,以数据库名为目录名
- 2. 如果源码安装在/usr/local/mysql中,应该在/usr/local/mysql/var中,以数据库名为目录名

#### 0083

如何新增一块硬盘(好好先生)

一、关机,物理连接硬盘

如果是 IDE 硬盘,注意主、从盘的设置;如果是 SCSI 硬盘,注意选择一个没有被使用的 ID 号。

二、开机,检查硬盘有没有被 linux 检测到

dmesg |grep hd\*(ide 硬盘)

dmesg |grep sd\*(SCSI 硬盘)

或者 less /var/log/dmesg

如果你没有检测到你的新硬盘,重启,检查连线,看看 bios 有没有认出它来。

三、分区

你可以使用 fdisk, Sfdisk 或者 parted (GNU 分区工具,linux 下的 partition magic)

四、格式化

mkfs

五、修改 fstab

vi /etc/fstab

#### 0084

linux 下怎么看分区的卷标啊 (q1208c)

e2label /dev/hdxn, where x=a,b,c,d...; n=1,2,3...

#### 0085

RH8,9 中安装后如何添加新的语言包(好好先生)

一.8.0 中

1.放入第一张光盘

2.cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS

3.rpm -ivh ttfonts-ZH\_CN-2.11-29.noarch.rpm(简体中文,你可以用 tab 键来补齐后面的部分,以免输入有误)

4.rpm -ivh ttfonts-ZH\_TW-2.11-15.noarch.rpm(繁体中文)

如果你还想装日文、韩文,试试第二张光盘上的 ttfonts\*.rpm.

二.9.0 中

9.0 不在第一张盘上,在第三张盘上.rpm 包名分别为:

ttfonts-zh CN-2.12-1.noarch.rpm(简体中文)

ttfonts-zh\_TW-2.11-19.noarch.rpm (繁体中文)

# 0086

终端下抓屏(tsgx)

cat /dev/vcsX >screenshot 其中, X表示第 X 个终端

还可以运行 script screen.log, 记录屏幕信息到 screen.log 里。一会记录到你 exit 为此。这也是抓屏的好

方法。

这是在 debian 的 cookbook 上看到的。在 RH9 上能用。没有在其它的系统上测试过。请原谅

### 0087

让一个程序在退出登陆后继续运行(NetDC)

#nohup 程序名 &

### 0088

man 命令不在路径中,如何查看非标准的 man 文件(bjchenxu)

nroff -man /usr/man/man1/cscope.1 | more

#### 0089

以不同的用户身份运行程序(bjchenxu)

su - username -c "/path/to/file"

有时候需要运行特殊身份的程序...就可以让 su 来做...

#### 0090

编辑/etc/inittab 后直接生效(bjchenxu)

#init q

## 0091

让 linux 连续执行几个命令, 出错停止(bjchenxu)

command1 && command2 && command3

# 0092

如何将 grub 安装到 mbr(bjchenxu, NetDC)

grub> root (hd0, 0)

grub> setup (hd0)

也可以用#grub-install /dev/hda 来安装 grub。

## 0093

安装时把 grub(lilo)写到 linux 分区的引导区还是主引导扇区(MBR)(bjchenxu)

如果你想电脑一启动就直接进入操作系统启动菜单就把 grub(lilo)写到 MBR 上,如果写到 linux 分区的 引导区则要用引导盘引导。建议写到 MBR,方便点,至于说写到 MBR 不安全,该怎么解释呢?每装 一次 win98,MBR 都会被修改一次,大家觉得有什么不安全的吗?

如何让多系统共存(bjchenxu)

98 系统的话用 lilo(grub)引导, 2k/nt 则使用 osloader 引导多系统

### 0095

如何在图形界面和控制台(字符界面)之间来回切换(bjchenxu)

a.图形界面到控制台: Ctr+Alt+Fn(n=1,2,3,4,5,6)。

b.各控制台之间切换: Alt+Fn(n=1,2,3,4,5,6)。

c.控制台到图形: Alt+F7

### 0096

Redhat linux 常用的命令(bjchenxu)

<1>ls: 列目录。

用法: ls 或 ls dirName,参数: -a 显示所有文件,-l 详悉列出文件。

<2>mkdir: 建目录。

用法: mkdir dirName, 参数: -p 建多级目录, 如: mkdir a/b/c/d/e/f -p

<3>mount: 挂载分区或镜像文件(.iso,.img)文件。

用法:

a.磁盘分区: mount deviceName mountPoint -o options,其中 deviceName 是磁盘分区的设备名,比如/dev/hda1,/dev/cdrom,/dev/fd0,mountPoint 是挂载点,它是一个目录,options 是参数,如果分区是 linux 分区,一般不用-o options,如果是 windows 分区那 options 可以是 iocharset=cp936,这样 windows 分区里的中文文件名就能显示出来了。用例: 比如/dev/hda5 是 linux 分区,我要把它挂到目录 a 上(如没目录 a 那就先 mkdir a),mount /dev/hda5 a,这样目录 a 里的东西就是分区 hda5 里的东西了,比如 hda 1 是 windows 分区,要把它挂到 b 上,mount /dev/hda1 b -o iocharset=cp936。

b.镜像文件: mount fileName mountPoint -o loop, fileName 是镜像文件名(\*.iso,\*.img), 其它的不用说了, 跟上面一样。用例: 如我有一个 a.iso 光盘镜像文件, mount a.iso a -o loop, 这样进入目录 a 你就能浏览 a.iso 的内容了, \*.img 文件的用法一样。

<4>find: 查找文件。

用法: find inDir -name filename, inDir 是你要在哪个目录找, filename 是你要找的文件名(可以用通配符), 用通配符时 filename 做好用单引号引起来, 否则有时会出错, 用例: find . -name test\*, 在当前目录查找以 test 开头的文件。

<5>grep: 在文件里查找指定的字符串。

用法: grep string filename, 在 filename(可用通配符)里查找 string(最好用双引号引起来)。参数: -r 在 所有子目录里的 filename 里找。用例: grep hello \*.c -r 在当前目录下(包括子目录)的所有.c 文件里 查找 hello。

<5>vi:编辑器。不用说,用 linux 的话,这个东西一定要会用。

用法: (只能简单说一下), vi filename。filename 就是你要编辑的文本文件。用了执行 vi filename 后,你可能会发现你无法编辑文本内容,不要着急,这是因为 vi 还没进入编辑状态,按 a 或 i 就可以进入编辑状态了,进入编辑状态后你就可以编辑文本了。要退出编辑状态按 Esc 键就可以了。以下操作均要在非编辑状态下。查找文本:输入/和你要查找的文本并回车。退出:输入:和 q 并回车,如果你修改了文本,那么你要用:q!回车才能退出。保存:输入: w 回车,如果是只读文件要用: w!。保存退出:输入: wq 回车,如果是只读就: wq!回车。取消: 按 u 就可以了,按一次就取消一步,可按多次取消多步。复制粘贴一行文本:把光标移到要复制的行上的任何地方,按 yy (就是连按两次 y),把光标移到要粘贴地方的上一行,按 p,刚才那行文本就会被插入到光标所在行的下一行,原来光标所在行后面所有行会自动下移一行。复制粘贴多行文本:跟复制一行差不多,只是 yy 改成先输入要复制的行数紧接着按yy,后面的操作一样。把光标移到指定行:输入:和行号并回车,比如移到 123 行:123 回车,移到结尾: \$回车。

#### 0097

linux 文本界面下如何关闭 pc 喇叭(labrun)

将/etc/inputrc 中的 set bell-style none 前的#去掉, 或 echo "set bell-style none" >> ~/.bashrc

#### 0098

重装 windows 导致 linux 不能引导的解决办法(好好先生)

如果没有重新分区,拿 linux 启动盘(或者第一张安装光盘)引导,进入 rescue 模式。如果是 grub,输入 grub-install /dev/hd\*(根据实际情况);如果是 lilo,输入 lilo -v,然后重新启动。如果分区有所改变,对 应修改/etc/lilo.conf 和/boot/grub/grub.conf 然后再执行上述命令。

# 0099

为什么装了 LINUX 后 win2K 很慢(lnx3000)

老问题了,你在 2000 是不是能看见 Linux 的逻辑盘,但不能访问? 在磁盘管理里,选中这个盘,更改驱动器名和路径,清空即可。

# 0100

刻录 iso 的标准方法(bjchenxu)

windows 中,使用 nero,选择映象文件刻录,选择 iso 文件,刻录! 还得借用 windows 呀,呵呵,等 nero 的 linux 版出来就不用找它了,呵呵

#### 0101

屏幕变花时怎么办(双眼皮的猪)

当您一不小心 cat 了一个并不是文本的文件的时候,这时屏幕会变花,那么您可以按两下"Enter"键,再 敲"reset",那么屏幕就恢复正常了....

## 0102

卸载软件包时如何得知具体包名(diablocom)

大家知道删除软件包的命令是 rpm -e XXX,但是当我们不知道这个 XXX 的确切拼写的时候,可以用 rp m -q -a 查询所有安装的软件包或者用 rpm -qa |grep xxxx 查询出名子.

#### 0001

让 apache 的默认字符集变为中文(bjchenxu)

如果是 1.\*, vi httpd.conf

找到 AddDefaultCharset ISO8859-1 一行, 改为 AddDefaultCharset GB2312

如果是 2.\*的话, 需要改动一个地方, vi httpd.conf

AddDefaultCharset ISO-8859-1 改为 AddDefaultCharset off

## 0002

永久更改 ip(bjchenxu)

ifconfig eth0 新 ip

然后编辑/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, 修改 ip

## 0003

从 Linux 上远程显示 Windows 桌面(lnx3000)

安装 rdesktop 包

#### 0004

手动添加默认网关(bjchenxu)

以 root 用户, 执行: route add default gw 网关的 IP

想更改网关

1 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

更改 GATEWAY

2 /etc/init.d/network restart

### 0005

redhat 8.0 上 msn 和 qq(bjchenxu)

下载 Gaim 0.58 版:

gaim-0.58-2.i386.rpm

下载 QQ 插件 for gcc2.9 版:

libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz

将下载的文件放入/temp 目录, 然后将系统中已有的 Gaim 删除, 即在终端仿真器中键入命令: rpm -e gaim。

开始安装

打开终端仿真器,继续执行下列命令安装 Gaim 0.58 版,即:

cd /temp

(进入 temp 目录)

rpm -ivh gaim-0.58-2.i386.rpm (安装软件)

当安装成功后,你就可以在 GNOME 或 KDE 桌面建立 Gaim 图标了。

继续安装 QQ 插件,即键入命令:

gunzip libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz (解压缩文件)

cp libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so /usr/lib/gaim (复制插件到 gaim 库目录中)

软件设置

首次启动 Gaim 0.85 版时,会出现的登录界面。先选择"插件",在插件对话框中点击"加载",分别将 libmsn.so 和 libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so 文件装入,确认后关闭。然后再选择"所有帐号",在出现的帐号编辑器中继续点击"增加",当出现的修改帐号页面时,我们就可以输入自己的 QQ 或 MSN 号了,登录名填写 QQ 号码或 MSN 邮箱,密码填写对应的 QQ 或 MSN 密码,Alias 填写自己的昵称,协议选择相应的 QQ 或 MSN,其他的设置按默认的即可。当全部设置完成后就可以登录使用了。

由于 MS 对 msn 的协议经常升级,导致 linux 上的 gaim 和 msn 插件必须升级,目前尚无万无一失的解 决方案,请见谅

0006

查出 22 端口现在运行什么程序(bjchenxu)

lsof -i :22

0007

查看本机的 IP, gateway, dns(bjchenxu)

IP:

以 root 用户登录,执行 ifconfig。其中 eth0 是第一块网卡, lo 是默认的设备

Gateway:

以 root 用户登录, 执行 netstat -rn, 以 0.0.0.0 开头的一行的 Gateway 即为默认网关也可以查看/etc/sysconfig/network 文件, 里面有指定的地址!

DNS:

more /etc/reslov.conf, 内容指定如下:

nameserver 202.96.69.38 nameserver 202.96.64.38

## 0008

RH8.0 命令行下轻松改变 ping 的 TTL 值(cgweb)

#sysctl -w net.ipv4.ip\_default\_ttl=N

(N=0~255),若 N>255,则 ttl=0

## 0009

RH8.0 命令行下轻松改变系统配置默认值(houaq)

编辑/etc/sysctl.conf, 例如,将

 $net.ipv4.ip\_forward = 0$ 

变为

net.ipv4.ip\_forward = 1

重启后生效,用 sysctl -a 查看可知

## 0010

mount 局域网上其他 windows 机器共享出的目录(bjchenxu)

mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //machine/path /mnt/cdrom

#### 0011

允许 | 禁止 root 通过 SSH 登陆(Fun-FreeBSD)

修改 sshd\_config:PermitRootLogin nolyes

## 0012

让 root 直接 telnet 登陆(bjchenxu)

编辑/etc/pam.d/login, 去掉

auth required /lib/security/pam\_securetty.so 这句话

## 0013

在 linux 接 adsl 设备(bjchenxu)

需要一个运转正常的 Linux + 至少一块网卡 + 宽带设备已经申请完毕,同时已经开通 目前市场上大概有几种 ADSL 设备,他们工作的方式有一些细微的差别。

就是通过虚拟拨号来完成上网的这一过程,也就是利用 pppoe 设备来进行虚拟拨号的 叫作全向猫,就是一种加电后自动的进行拨号的工作,然后留给我们的接口是 RJ45,大连地区一般留给我们的网关都是 10.0.0.2,这种设备最容易对付,最后是直接分配

给用户一个固定的 IP, 相对大家来说也比较容易对付

1.第一种需要进行拨号:

这几种设备都是通过 eth 接口与计算机进行通讯的, 所以先将硬件设备的连接作好, 尤其是宽带猫的, 一定要确认无误(否则一会儿要不去可不算我的事情)

然后启动系统,确认系统上是否安装 rp-pppoe 这个软件(通过 rpm -qa|grep pppoe 来查找),如没有安装的用户,在光盘里或是到网上去 down 一个来,安装上后,以 root 用户执行 adsl-setup,这样就进入了 adsl 的资料的设定状态,要求输入申请宽带的用户名以及其他一些信息,确认没有问题,接受直至最后(里面都是 E 文,但是一看即能懂,比较简单,有关一个防火墙的设置,我一般都不用,选 0,大家可以具体考虑)。配置完成后,以 root 用户执行 adsl-start,这样将进行 adsl 的拨号工作,正常就会一下上线,如有什么具体问题,去看一下日志(/var/log/messages)里面告诉你什么了。

停掉 adsl, 执行 adsl-stop 就可以了(很简单的)

2.另外两种比较容易对付:

全向猫: 只要将你的网卡的 IP 设置成一个 10 网段的 IP, 然后网关指到全向猫的 IP 上 (10.0.0.2),基本上不有太大的问题

固定 IP: 就像配置本地儿的网卡一样,将 IP,网关,DNS 都按申请来的填写上就可以搞定了

#### 0014

让 linux 自动同步时间(shunz)

vi /etc/crontab

加上一句:

00 0 1 \* \* root rdate -s time.nist.gov

#### 0015

linux 的网上资源有哪些(bjchenxu)

国外

- http://lwn.net/
- http://www.tldp.org/
- http://www.yolinux.com/(flying-dance big big pig)
- http://www.justlinux.com/
- http://www.linuxtoday.com/
- http://www.linuxquestions.org/
- http://www.fokus.gmd.de/linux/
- http://www.linux-tutorial.info/
- http://public.www.planetmirror.com/

- http://www.freebsdforums.org/forums/
- http://www.netfilter.org/documentation/
- http://www-106.ibm.com/developerworks/linux/

## 国内

- http://www.fanqiang.com/
- http://www.linuxsir.com/
- http://www.chinaunix.net/
- http://www.linuxfans.org/(deadcat)
- http://www.linuxeden.com/
- http://www.linuxforum.net/
- http://www.linuxaid.com.cn/
- http://freesoft.online.sh.cn/
- http://www-900.ibm.com/developerWorks/cn/linux/index.shtml
- http://www.neweasier.com/software.html
- http://www.blueidea.com/bbs/archivecontent.asp?id=635906(sqh)
- http://westlinux.ywzc.net/(onesun)

## 0016

北京的培训点(bjchenxu)

http://www.milkyway.com.cn/

## 0017

改变 telnet 的端口(bjchenxu)

/etc/services 这个文件里你可修改想要的端口号.重启守护进程

# 0018

终端模式有问题(sakulagi)

export TERM=vt100

#### 0019

模仿超级终端, LINUX 里什么程序连接路由器和交换机(alstone)

minicom

ssh 上来能不能不自动断线(wind521)

那是 timetou 的设置,修改 TMOUT 变量值

## 0021

用什么工具做入侵检测(bjchenxu)

snort

#### 0022

Linux 下检测程序内存泄漏的工具(bjchenxu)

cchecker 或是 efence 库都可以

## 0023

linux 下如何监视所有通过本机网卡的数据(bjchenxu)

tcpdump iptraf

#### 0024

为什么 root 执行好多命令都说 command not found(bjchenxu)

你一定是 telnet 上来 d, 然后 su 成 root 的吧, 改改你的 su 命令格式, 应该是 su - root

## 0025

关闭用户的 POP3 权限(tiansgx)

把 POP3 的端口关了就可以了。 在文件/etc/services 中找到这一行 pop-3 110/tcp 把这一行前加个'#',把 它注释掉就可以了。

## 0026

linux 下播放 flash 动画(myxfc)

linux 下播放 flash 动画用这个东西,不会造成浏览器的关闭(其他的插件不好用)

首先下载 flash 播放动画在 linux 的插件

http://www.collaborium.org/onsite/jos2000/related/soft/flash\_linux.tar.gz

tar zxvf flash\_linux.tar.gz

打开包之后,会看到 Linux 文件夹

在 linux 文件颊里有两个文件 libflashplayer.so 和 shockwaveflash.class,把这两个文件拷贝到你的浏览器里的插件里(浏览器不一样,插件的位置可能也不一样)

/usr/lib/mozilla-1.0.1/plugins,就可以了

锁定 wu-ftp 用户目录(wangla)

编辑 ftpaccess 文件

restricted-uid \*

这一句很重要,限制了ftp用户在自己的目录里。

## 0028

服务器怎么不让 telnet(知秋一叶)

服务器上必须启动 telnet 服务 && 服务器的防火墙优先级应该设为低

## 0029

防止任何人使用 su 命令成为 root(xiaohu0)

1.vi /etc/pam.d/su

auth sufficient /lib/security/pam\_rootok.so debug

auth required /lib/security/pam\_wheel.so group=wheel

2.在/etc/pam. d/su 配置文件中定义了 wheel 组.

## 0030

如何使 lynx 浏览器能够浏览中文网页(Ghost\_Vale)

浏览简体中文网页就的修改如下设置

Save options to disk: [X]

Display and Character Set

Display character set: [Chinese\_\_\_\_\_]

Assumed document character set(!): [iso-8859-1\_\_\_\_]

CJK mode (!): [ON\_]

然后移到最下面的 Accept Changes 按下 Enter 保存就可以了 当然你的系统要支持简体中文才可以

## 0031

网卡激活了,却上不了网,怎么办?(Slock)

trace 一下,看看到底是在那一块被阻住的。

1.Ping 自己

2.Ping 网关

3.Ping DNS

4.trace DNS

```
If All=ok
```

then nslookup www.sina.com.cn

Ping sina's address

Tra sina' address

基本上就可以知道结果了

## 0032

在 redhat9 下配 samba, win2000 能访问, win98 不能访问? (squall2003)

如果是 wind98 必需修改注册表: HKEY\_LOCAL\_MACHINE/system/correntcontrolset/services/Vxd/VNET

SUP下建个D值: EnablePlainTextpasswd, 键值1

## 0033

如何得到网卡的 MAC 地址(bjchenxu, hutuworm)

arp -a | awk '{print \$4}'

ifconfig eth0 | head -1 | awk '{print \$5}'

## 0034

如何得到网卡的 IP 地址(mb)

ifconfig eth0 |awk '/inet addr/ {split(\$2,x,":");print x[2]}'

#### 0035

如何修改 Linux 机器所在的工作组(hutuworm)

vi /etc/samba/smb.conf, 修改 workgroup = 一行,将组名写在后面。

## 0036

一块网卡如何绑定两个 ip(linuxloveu)

#cd /etc/sysconfig/network-scripts

#cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1

#vi ifcfg-eth0:1

修改 IP 和设备名

## 0037

一个 ip 如何绑定两块网卡(hutuworm)

假设 192.168.0.88 是 ip,192.168.0.1 是网关:

/sbin/modprobe bonding miimon=100 mode=1

/sbin/ifdown eth0



Linux Apache Web Server 管理指南(Linux Apache Web Server Administration)(bjchenxu)

(美)Charles Aulds 译者: 马树奇 金燕

电子工业出版社

优点:目前我还没有发现哪个关于 apache 的问题这本书没有讲过

缺点:针对 1.3.x,最新的针对 2.0.\*的中文版待出

市场价: ¥46.00

总站会员价:

Y34.50(4-5 星会员) Y35.88(1-3 星会员) Y36.80(普通会员)

ISBN: 7-5053-6563-0

出版日期:2001-03-01

0003

Linux 内核情景分析(bjchenxu)

浙江大学出版社

优点:太透彻了,没法不懂

缺点: 还是版本问题, 呵呵, 内核更新太快了, 不过还是必读

0004

Unix 环境高级编程(bjchenxu)

Richard Stevens

机械工业出版社

优点:博大精深

缺点:初学者是很难理解的,否则怎么叫《高级编程》呢?

0005

编程精粹--Microsoft 编写优质无错 c 程序秘诀(bjchenxu)

Steve Maguire

电子工业出版社

优点: 不说了, 作者是微软的资深工程师

缺点: 很难找了, 1994年出的

0006

Understanding the Linux Kernel, 2nd Edition(hutuworm)

作者: Daniel P. Bovet & Marco Cesati

出版: O'Reilly

读了这本书之后,你就会明白在什么情况下 Linux 具有最佳的性能,以及它如何面对挑战,在各种环境中提供进程调度、文件访问和内存管理时的优良的系统响应。作者通过解释其重要性来引入每一个题目,并将内核操作与 Unix 程序员和用户熟悉的系统调用或实用程序联系起来。

## 0007

UNIX 操作系统教程(英文版)(弱智)

by Syed Mansoor Sarwar ...

机械工业出版社

特点: 浅显易懂, 着重 unix 基础概念和整体理解, 顺便复习英语。

缺点:目前没有中文版

#### 0008

UNIX 编程环境(弱智)

by Brian W.Kernighan, Rob Pike

陈向群 等译

机械工业出版社

特点:浅显,深入浅出讲解如何使用 UNIX 及各种工具,简单介绍 Unix 的编程环境;对比"UNIX 环境高级编程",此书适合新手入门。

缺点:目前没有英文版

## 0009

The Art of UNIX Programming(hutuworm)

作者: Eric Steven Raymond

网址: 
<a href="mailto:blue">
<a href="mailto:

优点: E.S. Raymond 经典著作的优点就不用说了

其他: 该书于 9 月 19 日停止更新,稳定为 1.0 版,并已送往 Addison-Wesley 出版社的打印机

# 0010

unix 网络编程--卷一《套接口 API 和 X/Open 传输接口 API》(slg1972)

清华

W.Richard Stevens 著(已故)

详细地讲解了 unix 网络的编程

非入门级的东西

unix 网络编程--卷二《进程间通讯》(slg1972)

清华

W.Richard Stevens 著(已故)

详细讲解了 unix 之间的进程,线程之间的关系,以及各种不同标准的进程编程的异同。

非入门级的东西

0012

unix 网络编程--卷三《应用程序》(slg1972, hutuworm)

我至今也没有买到,应该也不错。

没有买到是因为 Richard Stevens 大师英年早逝,再也不可能完成这计划中的第三卷了。据说其未竟稿可能由 Gary R. Wright 整理续写出来,但是自大师驾鹤以来一直杳无音信。

0013

《基于 C++ CORBA 高级编程》(slg1972)

清大

Michi Henning,Steve Vinoski 著

中间界的好书,通向 corba 应用的必备资料。

非入门级的东东。

0014

unix linux 网管通鉴(odin\_free)

电子版的,包括本版精华,请到本版 ftp 服务器下载

评价: 我见过关于 unix 知识最全面、最实用的 chm 文档,相当于一个小型网站,里面支持全文检索,推荐所有还没有的兄弟姐妹们下载

101.linux 的升级,更新命令?

我用的是 vine linux 2.5

ls /etc/apt/

会发现里面有一个文件

sources.list

里面是升级用的网站名称.把他们的注释去掉,呵呵保证你的

机器能出国啊.

然后运行

apt-get upgrade 自动升级

apt-get update 自动更新

102. Proftpd 1.2.7 mod\_sql 编译错误及解决

其实很简单了,1.2.7 实现了一个完成了 fs 抽象层实现,结果 fs.h 变成了 fsio.h

但是 mod\_sql.c 里面还是使用 fs.h,所以编译出错,只要改成 fsio.h 就 ok 了

Index: mod\_sql.c

\_\_\_\_\_\_

RCS file: /cvsroot/proftp/proftpd/contrib/mod\_sql.c,v

retrieving revision 1.33

diff -u -r1.33 mod\_sql.c

--- mod\_sql.c 5 Dec 2002 21:16:48 -0000 1.33

+++ mod\_sql.c 6 Dec 2002 08:32:05 -0000

@@ -44,7 +44,7 @@

#include "conf.h"

#include "privs.h"

-#include "fs.h"

+#include "fsio.h"

#include "mod\_sql.h"

103.在 linux 下使用 Logitech M-S48a OEM 鼠标的滚轮

引言:

普通 PS/2 三键鼠标只要把/etc/X11/XF86Config 的"Mouse0"一节的"Protocol"

由"PS/2"改为"IMPS/2"就可以支持鼠标滚轮。

但一款很常见的 Logitech 的三键鼠标,用这种方法却不起作用,

表现为鼠标在屏幕上乱串。原因是这款鼠标使用的协议不标准。

它的型号为 M-S48a, 特征是 Logitech 的 logo 不是彩色的。

使用 ps2monitor, 终于让这款臭名昭著的 Logitec OEM 鼠标使用上了滚轮! 安装方法:

- 1。解开后在当前目录 make
- 2. mv ps2mon /usr/bin
- 3。把/etc/X11/XF86Config 中的"Mouse0"一节的"Protocol"

由"PS/2"改为"IMPS/2"。

4。在/etc/rc.d/rc.local 加入如下一行

ps2mon --bd69

然后重启就行了(好让/etc/rc.d/rc.local 新加的那一行被执行)。

下载路径:

http://www.faime.demon.co.uk/linux/download/ps2monitor-090.tar.gz

或**e**ftp://162.105.69.232/pub/wheelmouse

104. 时间与时区设置

步骤如下:

# timeconfig "Asia/Shanghai" 设置时区 (不用 UTC)

这时会将/usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai 拷贝为/etc/localtime

# date 查看一下时间,时区应变为 CST

Thu Dec 26 00:37:40 CST 2002

# date MMDDhhmm[CCYY] 可设置时间

如果安装了ntp-4.1.1-1,就不用自己设置时间了,执行下面这条命令可以机器时间与NTP服务器校准。该服务器在香港,可以从教育网访问。如果需要经常校准机器时间就去设置NTP Client或者将下面的命令加入到cron任务中。

# /usr/sbin/ntpdate clock.cuhk.edu.hk

105.mount ntfs partion with Cinese charset

mount -t ntfs -o utf8,iocharset=gb2312 /dev/hda9 /mnt/e

问:安装 Linux 时,Swap 区要设置为多大才合适?

答:一般来说(非大负荷服务器),如果内存在 256MB 以下,Swap 区以设为内存的两倍为宜;内存在 256MB 及其以上,Swap 区设为 128MB 即可。

问: Linux 下如何访问 Windows 分区(FAT32 格式)内容?

答: 在 Linux 下访问硬盘分区的内容,必须先用 mount 命令将分区加载到 Linux 的某个目录下才能访问。

先用"fdisk-1"命令(某些版本可能需要用"fdisk-1 硬盘设备名")查看硬盘分区情况,操作如下:

\$ fdisk -1

Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 4865 cylinders

Units = cylinders of 16065 \* 512 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/hda1 1 386 3100513+ b Win95 FAT32

/dev/hda2 \* 387 388 16065 83 Linux

/dev/hda3 389 4865 35961502+ f Win95 Ext'd (LBA)

/dev/hda5 389 399 88326 82 Linux swap

/dev/hda6 400 1445 8401963+ b Win95 FAT32

/dev/hda7 1446 1963 4160803+ b Win95 FAT32

/dev/hda8 1964 2491 4241128+ 83 Linux

/dev/hda9 2492 3537 8401963+ b Win95 FAT32

/dev/hda10 3538 4347 6506293+ b Win95 FAT32

/dev/hda11 4348 4865 4160803+ 83 Linux

可以看到,硬盘上有 5 个 Windows 分区,分别是/dev/hda1、/dev/hda6、/dev/hda7、/dev/hda9、/dev/hda10。

mount 命令的一般使用方法如下:

mount -t 分区格式 分区位置 加载位置

要访问/dev/hda1的内容,可以用以下代码进行加载:

\$ mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c

-t vfat 表示类型是 vfat(Windows 95 FAT32)分区格式;/dev/hda1 是被加载的分区位置;/mnt/c 代表 Linux 里/mnt 目录下的名字为 c 的目录,如果不存在,则先用 mkdir 命令建立这个目录。如果要求对分区进行写操作,则用以下命令:

\$ mount -rw -t vfat /dev/hda1 /mnt/c

其中的-rw 参数表示 Read 和 Write。

问:如何使 Windows 分区里面的中文文件名(目录名)正确显示?

答:用 mount 命令加载 Windows 分区后,中文常显示为"?"号。这是因为发行版自带的内核默 认用 ISO-8859 编码来处理加载上的 Windows 分区文件(目录)名,只能处理单字节的英文字体而无法显示双字节的中文字体。要正确显示,可以用下面的代码加载 Windows 分区:

\$ mount -t vfat -o iocharset=cp936 /dev/hda1 /mnt/c

这个命令能让内核以 cp936 编码处理 Windows 分区的文件(目录)名,从而正确显示中文文件(目录)名。

还有一个"一劳永逸"的方法,即重新配置内核,在"File systems"-"Native Language Support"-"Default NLS Option"里填入 cp936。重新编译内核后,无需加上-o iocharset=cp936 参数也能正确显示。

问:为何使用-rw参数加载 Windows 分区后,只有 root 用户能够读写,普通用户还是只能读、不能写?

答:直接用 mount -rw 加载的 Windows 分区,所有文件对普通用户都只有读权限而没有写权限(但 root 用户有写权限)。要想让普通用户也能读写,可在 mount 命令中加上 umask=000 参数,代码如下:

\$ mount -rw -t vfat -o umask=000, iocharset=cp936 /dev/hda1 /mnt/c

问:如何让Linux启动时自动进入图形化界面?

答:编辑/etc/inittab 文件,找到下面这行代码:

id:3:initdefault:

它定义 Linux 进入系统后执行的 init 动作级别,共有以下 6个级别:

级别 0, 挂起、关机模式;

级别 1,单用户模式;

级别 2, 多用户模式, 但没有网络功能;

级别 3,全功能的单用户模式;

级别 4,没用到;

级别 5, X11 模式, 也就是图形化界面模式;

级别 6, 重起模式。

很明显,要自动进入图形化界面,将 3 改成 5 即可。注意千万不要设成 0 或 6,否则 Linux 开机后进入系统就会自动关机或自动重起。

问:如何让普通用户也能使用声卡?

答:应用程序默认通过访问/dev/dsp 这个设备文件来使用声卡。在某些版本中,/dev/dsp 设备的权限设置成只有 root 用户可以访问(读)。要想让普通用户也使用/dev/dsp,执行以下命令:

\$ chmod 666 /dev/dsp

问:如何使 xmms 播放 MP3 时正确显示中文歌曲列表?

答: xmms 默认使用的字体是 ISO-8859 编码,不能处理双字节字体。以 xmms 1.2.7 为例,要正确显示中文,可以进行以下操作:运行 xmms,在主窗口点击右键;在弹出的选单里选择"选项"-"功能设定"-"Fonts";选中"Use fontssets"和"Use X font"选项;然后点击"浏览"按钮,在弹出的"字形选择"窗口中选择一种中文字体(如 fangsong ti);点击"应用"即可见到效果。

问:如何用 vi 编辑和保存文件?

答: vi 是 Linux 终端下或控制台下常用的编辑器,基本的操作方式为:

vi /路径/文件名

例如,vi /etc/fstab 表示显示/etc/fstab 文件的内容。使用键盘上的 Page Up 和 Page Down 键可以上下翻页;按下 Insert 键,可以见到窗口左下角有"Insert"字样,表示当前为插入编辑状态,这时从键盘输入的内容将插入到光标位置;再按下 Insert 键,左下角将有"Replace"字样,表示当前为替换编辑状态,这时从键盘输入的内容将替换光标位置的内容。编辑完内容后,按下 Esc 键,并输入":wq",然后回车就可以保存退出。如果不想保存而直接退出,则按下 Esc 键后,输入":q!",然后回车即可。"wq"表示 Write 和 Quit,即保存退出;"q!"表示忽略修改强行退出。

问: 重装 Windows 后, LILO 启动选单不见了, 启动时无法进入 Linux 系统, 如何恢复?

答:如果安装 Linux 过程中制作了启动软盘,可用它启动进入 Linux 系统,再执行 lilo 命令恢复即可。如果没有启动盘,那么可以用 Linux 安装光盘按以下步骤恢复。

- 1. 根分区和/boot 分区是同一分区,用 Linux 发行版光盘启动计算机,看到安装欢迎画面后,按下ALT+2,将转到控制台(出现"bash#"字样);然后执行以下命令:
  - \$ mkdir /mnt/root

#建立目录

\$ mount /dev/hda\* /mnt/root

#hda\*是原来 Linux 的根分区,有时要用-t参数指定分区类型

\$ chroot /mnt/root

#将/mnt/temp 目录转成根目录。

这步如果成功,将显示"bash-2.0.5#"字样,然后执行以下命令:

- \$ cd /sbin
- \$ ./lilo

#如果要重新设置 LILO 的安装位置,需要先自行修改/etc/lilo.conf

- \$ exit
- \$ umount /mnt/root
- #一定要执行 umount, 否则磁盘容易出错。

最后重起计算机即可。

- 2. 如果/boot 为一个单独分区,由于重写引导管理器时也将重写/boot 下的一些文件,所以需要将/boot 挂到正确的位置。用 Linux 发行版光盘启动计算机,看到安装画面后,按下 Alt+2,转到控制台,执行以下命令:
- \$ mkdir /mnt/root
- \$ mount /dev/hda\* /mnt/root
- \$ mount /dev/hdaX /mnt/root/boot

#hdaX 是原来的/boot 所在分区,比如/dev/hda2

\$ chroot /mnt/root

#将/mnt/temp 目录转成根目录。

这步如果成功,将显示"bash-2.0.5#"字样,然后执行以下命令:

- \$ cd /sbin
- \$ ./lilo

#如果要重新设置 LILO 的安装位置,也要先自行修改/etc/lilo.conf

- \$ exit
- \$ umount /mnt/root/boot
- \$ umount /mnt/root

最后重起计算机即可。

# 2003.07.03

1.我的系统是 kde,root 用户,以前锁定屏幕的时候总是有时候可以有时候失灵。锁定失灵的时候总有一个 kdesktop\_lock 进程僵死,把它杀掉就可以锁定。究其原因是我全屏运行 vmware 一断时间后,scre ensaver 被激活,但是无法运行,自己就翘了。所以,我把自动运行屏保选项去掉,一切 ok 了。