Flume

Flume介绍
定义
优势
应用场景
架构
source
channel
Sink
Agent处理流程
案例
Flume到HDFS
Flume到Kafka
Flume的复制分发

Flume介绍

定义


Flume是Cloudera提供的一个高可用的,高可靠的,分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统。

Agent是Flume任务启动和运行的基本单元。

Flume基于流式架构,灵活简单。

Flume经常和HDFS、Hbase、Kakfa和Hive配合使用,用于数据的收集、存储和分析。

以下是Flume的简单应用架构。




优势

- 1、直接和大数据集群对接,如数据直接存储到HDFS和Hbase中
- 2、自动平衡数据传输速率。当Flume收集速度大于Flume数据输出的速度时,会自动平衡
 - 3、Flume易干水平扩展
 - 4、丰富的数据对接类型,并支持自定义对接类型


应用场景

1、数据采集单一数据采集。




2、日志合并

日志收集中的一种非常常见的情况是,大量的日志生成客户端将数据发送 到连接到存储子系统的几个使用方代理。例如,从数百台Web服务器收集的 日志发送到许多写入HDFS群集的代理。



3、多路分发(Multiplexing Channel Selector)-或复制分发 (Replicating Channel Selector)

将事件流复用到一个或多个目的地。这是通过定义一种流多路复用器来实现的,该流多路复用器可以将事件复制或选择性地路由到一个或多个通道。



架构

Flume每个任务由一个Agent构成,Agent是一个JVM进程,每个Agent由三个组件构成,Source、Channel和Sink。其中Event是组件间数据传输的基本单位。

Source是数据采集的组件,事件采集后形成Event消息传给Channel。

Channel是中间数据缓冲区,将Event写入Sink。

Sink是数据输出的组件,将Event事件写入到外部系统,如Kafka、HDFS、 Hbase或Flume。

source

Source是负责接收数据到Flume Agent的组件。Source组件可以处理各种类型、各种格式的日志数据:

- avro, 从Avro客户端接收流数据
- thrift, 从Thrift客户端接收流数据
- exec, 从命令行接收数据, 如tail -f /var/log/flume/flume.out
- jms, 从消息队列获取数据, Kafka
- spooling directory, 监视目录并从目录中获取数据,只能新增数据文件,不能对已有文件进行修改。TailDir
- netcat, 从端口监听数据获取数据流, 区分UDP和TCP
- sequence generator, 生成序列化的数字, 从0开始, ,常用于测试

channel

Channel是位于Source和Sink之间的缓冲区。因此,Channel允许Source和Sink运作在不同的速率上。Channel是线程安全的,可以同时处理几个Source的写入操作和几个Sink的读取操作。

Flume自带两种Channel: Memory Channel和File Channel。

Memory Channel是内存中的队列。Memory Channel在不需要关心数据丢失的情景下适用。如果需要关心数据丢失,那么Memory Channel就不应该使用,因为程序死亡、机器宕机或者重启都会导致数据丢失。

File Channel将所有事件写到磁盘。因此在程序关闭或机器宕机的情况下不会丢失数据。

Sink


Sink不断地轮询Channel中的事件且批量地移除它们,并将这些事件批量写入到存储或索引系统、或者被发送到另一个Flume Agent。

Sink是完全事务性的。在从Channel批量删除数据之前,每个Sink用Channel启动一个事务。批量事件一旦成功写出到存储系统或下一个FlumeAgent,Sink就利用Channel提交事务。事务一旦被提交,该Channel从自己的内部缓冲区删除事件。

Sink组件目的地如下:

- hdfs,将数据写入到HDFS文件系统
- hive,将数据写入Hive表或Hive表的分区中
- avro, 写入avro服务, 和Source的Avro类型相匹配
- file,将数据写入文件
- HBase,将数据写入Hbase
- solr,将数据写入Solr
- Kafka,将数据写入到Kafka

Agent处理流程



案例

以下操作在节点cdh-3.bigdata.com完成,相关配置文件在/app目录下。

Flume到HDFS

此操作演示使用CDH集成的flume,使用节点3演示。

读取目录到HDFS,操作目录是/app/flume_data。

```
1 tier1.sources = source1 # source的名字
 2 tier1.channels = ch-1 # channel的名字
 3 tier1.sinks = sink1 # sink的名字
5 tier1.sources.source1.type = spooldir # source的类型
 6 tier1.sources.source1.channels = ch−1 # source对应的channel类型
7 tier1.sources.source1.spoolDir = /app/flume_data # source的目录
 8 tier1.sources.source1.fileHeader = true # 使用绝对路径作为header
10 tier1.channels.ch-1.type = memory # channel的类型
11
12 tier1.sinks.sink1.type = hdfs # sink的输出
13 tier1.sinks.sink1.channel = ch−1 # sink对应的channel
14 tier1.sinks.sink1.hdfs.path = /flume/events/%y-%m-%d/ # 输出路径
15 tier1.sinks.sink1.hdfs.filePrefix = events-
                                                     # 文件前缀
16 tier1.sinks.sink1.hdfs.round = true
17 tier1.sinks.sink1.hdfs.roundValue = 10 #
18 tier1.sinks.sink1.hdfs.roundUnit = minute
19 tier1.sinks.sink1.hdfs.useLocalTimeStamp = true # 使用本地时间作为e
  vent header
20
21 tier1.channels.channel1.capacity = 10000 # channel的事件数量
```

上述配置会产生很多小文件。小文件合并策略,使用CDH-2节点二的agent 演示。

```
1 tier1.sources = source1 # source的名字
2 tier1.channels = ch−1 # channel的名字
```

```
3 tier1.sinks = sink1 # sink的名字
5 tier1.sources.source1.type = spooldir # source的类型
6 tier1.sources.source1.channels = ch−1 # source对应的channel类型
7 tier1.sources.source1.spoolDir = /app/flume data # source的目录
8 tier1.sources.source1.fileHeader = true # 使用绝对路径作为header
10 tier1.channels.ch-1.type = memory # channel的类型
12 tier1.sinks.sink1.type = hdfs # sink的输出
13 tier1.sinks.sink1.channel = ch−1 # sink对应的channel
14 tier1.sinks.sink1.hdfs.path = /flume/events_roll/%y-%m-%d/ #
   输出路径
15 tier1.sinks.sink1.hdfs.filePrefix = events- # 文件前缀
16 tier1.sinks.sink1.hdfs.rollSize=0
17 tier1.sinks.sink1.hdfs.rollCount=0
18 tier1.sinks.sink1.hdfs.useLocalTimeStamp = true # 使用本地时间作为e
  vent header
19
20 tier1.channels.channel1.capacity = 10000 # channel的事件数量
```

小文件的其他处理方式呢?

Flume到Kafka

此操作演示使用命令行方式,在节点三cdh-3.bigdata.com上进行演示。

配置文件在: /app/flume_conf/flume2kafka.conf, 操作也再次目录中。

```
1 pro.sources = s1
2 pro.channels = c1
3 pro.sinks = k1
4
5 pro.sources.s1.type = exec
6 pro.sources.s1.command = tail -F /app/flume_kafka.log
7
8 pro.channels.c1.type = memory
```

```
9 pro.channels.c1.capacity = 1000
10 pro.channels.c1.transactionCapacity = 100
11
12 pro.sinks.k1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
13 pro.sinks.k1.kafka.topic = flume
14 pro.sinks.k1.kafka.bootstrap.servers = cdh-1:9092,cdh-2:9092
15 pro.sinks.k1.kafka.flumeBatchSize = 20
16 pro.sinks.k1.kafka.producer.acks = 1
17 pro.sinks.k1.kafka.producer.linger.ms = 1
18 pro.sinks.k1.kafka.producer.compression.type = snappy
19
20 pro.sources.s1.channels = c1
21 pro.sinks.k1.channel = c1
```

启动命令

flume-ng agent -c /app/flume_conf/ -n pro -f flume2kafka.conf

需要注意的问题是,权限问题。

Flume的复制分发

此操作演示使用命令行方式,在节点三cdh-3.bigdata.com上进行演示。

配置文件在: /app/flume_conf/flume_multi_sink.conf, 操作也再次目录中。

```
1 pro.sources = s1
2 pro.channels = c1 c2
3 pro.sinks = k1 k2
4
5 pro.sources.s1.type = exec
6 pro.sources.s1.command = tail -F /app/flume_kafka.log
7 pro.sources.s1.shell = /bin/bash -c
```

```
9 pro.channels.c1.type = memory
10 pro.channels.c1.capacity = 1000
11 pro.channels.c1.transactionCapacity = 100
12
13
14 pro.channels.c2.type = memory
15 pro.channels.c2.capacity = 1000
16 pro.channels.c2.transactionCapacity = 100
17
18 pro.sinks.k1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
19 pro.sinks.k1.kafka.topic = flume2
20 pro.sinks.k1.kafka.bootstrap.servers = cdh-1:9092,cdh-2:9092
21 pro.sinks.k1.kafka.flumeBatchSize = 20
22 pro.sinks.k1.kafka.producer.acks = 1
23 pro.sinks.k1.kafka.producer.linger.ms = 1
24 pro.sinks.k1.kafka.producer.compression.type = snappy
26 pro.sinks.k2.type=logger
27
28 pro.sources.s1.selector.type = replicating
29 pro.sources.s1.channels = c1 c2
30 pro.sinks.k1.channel = c1
31 pro.sinks.k2.channel = c2
```

启动命令

flume-ng agent -c /app/flume_conf/ -n pro -f flume multi sink.conf

多路分发的配置如下所示。

```
1 pro.sources = s1
2 pro.channels = c1 c2
3 pro.sinks = k1 k2
4
```

```
5 pro.sources.s1.type = exec
 6 pro.sources.s1.command = tail -F /app/flume_kafka.log
7 pro.sources.s1.shell = /bin/bash -c
9 pro.channels.c1.type = memory
10 pro.channels.c1.capacity = 1000
11 pro.channels.c1.transactionCapacity = 100
12
13
14 pro.channels.c2.type = memory
15 pro.channels.c2.capacity = 1000
16 pro.channels.c2.transactionCapacity = 100
17
18 pro.sinks.k1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
19 pro.sinks.k1.kafka.topic = flume2
20 pro.sinks.k1.kafka.bootstrap.servers = cdh-1:9092,cdh-2:9092
21 pro.sinks.k1.kafka.flumeBatchSize = 20
22 pro.sinks.k1.kafka.producer.acks = 1
23 pro.sinks.k1.kafka.producer.linger.ms = 1
24 pro.sinks.k1.kafka.producer.compression.type = snappy
25
26 pro.sinks.k2.type=logger
27
28 ##################### 多路分发
29
30
31 pro.sources.s1.selector.type = multiplexing
32 pro.sources.s1.selector.header = state
33 pro.sources.s1.selector.mapping.CZ = c1
34 pro.sources.s1.selector.mapping.US = c2
35 # pro.sources.s1.selector.default = c4
37 pro.sourcess1.s1.channels = c1 c2
38 pro.sinks.k1.channel = c1
39 pro.sinks.k2.channel = c2
```