第十八讲

上次课:

● 能流 & 能量

$$\langle \vec{S}_p \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\vec{E} \times \vec{H}^*) = \langle u \rangle \vec{v}$$

● 偏振

• 色散介质的响应原则为<mark>时域非瞬时</mark>, $D(\vec{r},t) = \int \varepsilon(t-t')\vec{E}(\vec{r},t')dt'$ 在单频谐变电场(复场, $\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_{\omega}(\vec{r})e^{-i\omega t}$)激励下,

$$\vec{D}_{\omega} = \varepsilon(\omega) \cdot \vec{E}_{\omega} , \quad \vec{j}_{\omega} = \sigma(\omega) \cdot \vec{E}_{\omega}$$

金属(更广义讲是导电介质)是非常重要的一类电磁介质,其对电磁波的响应主要以自由电流的形式展现。静态时金属的本构关系就是欧姆定律 $\vec{j}=\sigma_c \vec{E}$ 。 当外电场随时间谐变时,即 $\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}$,类似受迫振动,电流 \vec{j} 也带有时间因子 $e^{-i\omega t}$,即 $\vec{j}(\vec{r},t)=\vec{j}_\omega(\vec{r})e^{-i\omega t}$ 。此时,可定义频域的电导率 $\sigma(\omega)$

$$\vec{j}_{\omega}(\vec{r}) = \sigma(\omega)\vec{E}_{\omega}(\vec{r})$$
 (8.3.6)

原则上讲, $\sigma(\omega)$ 的严格求解应当借助于量子力学。对良导体,通常可以把体系看作电子自由地在晶格正离子组成的背景中运动 — 此即是自由电子气模型,也就是高能物理中所谓的等离子体模型。在常温下,我们可以用经典理论借助等离子体模型来求解金属的 $\sigma(\omega)$ 。


2. 金属的有效电导率


当有一束单频的电磁波施加在等离子体中时,空间有电场 $\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}(\vec{r})e^{-i\omega t}$ 存在,则电子将受到电场力 $e\vec{E}$ 。同时,电子运动时将受到其他粒子(声子,杂质等)的散射而丢失能量及动量。描述这种**散射力**的最简单的模型是"迟逾时间近似",即**散射力**可写成

$$\vec{F}_{sca} = -\frac{m\vec{v}}{\tau} \tag{8.3.7}$$

这个式子的物理意义是: 电子平均 τ 时间受到一次"异种粒子"的散射而丢失其所有动量。因此,电子的运动方程为

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} = e\vec{E} - \frac{m\vec{v}}{\tau} \tag{8.3.8}$$





在长波近似下,在电子来回运动的区间内可以近似认为电场不发生显著变化:

 $\vec{E}(\vec{r}) \sim \vec{E}_0$ (*做这个近似相当于我们忽略了非局域响应*)。显然电子将在单频外场力的作用下做"受迫振动",将电子运动的复场试解 $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 e^{-i\omega t}$ (取了电场的复场表达式意味着我们把(8.3.8)做了复场延拓)代入(8.3.8)可得

$$\vec{v}_{0} = \frac{e / m}{-i\omega + 1 / \tau} \vec{E}_{0} \tag{8.3.9}$$

因此, 电子的运动速度为

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 e^{-i\omega t} = \frac{e/m}{-i\omega + 1/\tau} \vec{E}_0 e^{-i\omega t} = \frac{e/m}{-i\omega + 1/\tau} \vec{E}(t)$$
 (8.3.10)

与之前一样,这里速度的复数形式只是为计算方便(基础是方程是线性方程!),真正有物理意义的是场量的实部。根据电流密度的定义,我们发现

$$\vec{j}(\vec{r},t) = n_e e \vec{v}(\vec{r},t) = \frac{n_e e^2 / m}{-i\omega + 1 / \tau} \vec{E}(\vec{r},t)$$
(8.3.11)

式中 n_e 为单位体积内的电子数目。将(8.3.11)与(8.3.6)对比,可得电导率为

$$\sigma(\omega) = \frac{n_e e^2 / m}{-i\omega + 1 / \tau}$$
(8.3.12)

对此做如下讨论:

(1) 当 $\omega \to 0$ 时,上式应当回到直流情况下金属的电导率 σ_c 。将(8.3.12)取 $\omega \to 0$ 的极限,有 $\sigma_c = \frac{n_e e^2}{m} \tau$ 。这其实就是<u>迟逾时间近似下</u>金属直流电导

率的结果, 故, 人们常用金属的直流电导率的实验值来反过来确定参数 τ 。

- (2) 复数形式电导率不能只取实部!其实部、虚部都有明确的物理意义!对场量(如 $\vec{E}, \vec{j}, \vec{v}$)我们才取其实部讨论,对电导率这个<u>中间产物</u>我们不可以这样做。比如有一交变电场,复场表示为: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$,其中 \vec{E}_0 为实数。此时体系中激发的电流的复场表示为: $\vec{j} = \sigma(\omega)\vec{E}_0 e^{-i\omega t}$ 。考虑真实的电流为复场的实部: $\mathrm{Re}(\vec{j}) = \mathrm{Re}(\sigma(\omega))\vec{E}_0 \cos(\omega t) \mathrm{Im}(\sigma(\omega))\vec{E}_0 \sin(\omega t)$,因此电导率的实部、虚部都有贡献!可以证明 $\sigma(\omega)$ 的实部对应着实际的欧姆能量耗散,因为欧姆耗散对应: $dQ/dt = \int \mathrm{Re}(\vec{E})\cdot\mathrm{Re}(\vec{j})d\tau$ = $\int |\vec{E}_0|^2 d\tau$ $\left\{\mathrm{Re}(\sigma(\omega))\cos^2(\omega t) \mathrm{Im}(\sigma(\omega))\sin(\omega t)\cos(\omega t)\right\}$ 。显然,一个周期平均下来,电场对电流的做功只有 $\mathrm{Re}(\sigma(\omega))$ 对应的项不为 $\mathrm{0}$,而 $\sigma(\omega)$ 的虚部对应的瞬时做功不为 $\mathrm{0}$,但平均值为 $\mathrm{0}$,总体并不对应能量耗散。这与直流电导率有着本质的不同!
- (3) 事实上,Fourier 分析表明只有在复场表示下(即以 $e^{-i\omega t}$ 为基)才可以定义响应函数(如 $\varepsilon(\omega)$, $\mu(\omega)$, $\sigma(\omega)$ 等,参考(8.3.3)-(8.3.5)的推导),对实场形式($\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$)无法得到线性正比关系,因此无法定义响应函数!换言之,纯数学语言来说:只有 $e^{-i\omega t}$ 为单频,而 $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$ 都非单频场。
- (4) 对一般良导体我们发现 $\tau \sim 10^{-14}s$,因此
 - (A) 在 GHz 以下的频段(微波), $1/\tau >> \omega$,此时 $\sigma(\omega) \approx \sigma_c$,即有效电导率就是静态时的电导率。这里的原因是电子碰到一次散射的平均时间 τ 远小于电场发生变化的时间间隔 $T \sim 1/\omega$,电场还没有发生显著变化电子已经与杂质碰撞了成千上万次。因此这种条件下电导率与直流时相比并没有什么明显不同。
 - (B) **在可见光频段**, $1/\tau << \omega \sim 10^{15} \, s^{-1}$,此时 $\sigma(\omega) \approx i \frac{n_e e^2}{m \omega}$,亦即,复数电导率的实部(对应耗散部分)远小于虚部(非能量耗散部分)。这里的物理图像是,电子在高频电场的作用下来回运动,还没有碰到散射(需要费时 $\sim \tau$)就已经折返。因此,此时电子的行为与静态时极不相同,其

主要行为是与电场相互交换能量(表现为电导率呈现虚部,电场不对电流做功),而不是与杂质碰撞耗散能量。

3. 金属有效介电函数

有了金属的有效电导率,我们可以进一步导出其**有效介电函数**。根据 Maxwell 方程组的第 4 条方程,在单频条件下,

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{H} = \left[\sigma(\omega) - i\omega \varepsilon_0 \right] \vec{E}$$
 (8.3.13)

一般在静电、静磁条件下,我们把金属中的电流作为独立于金属的"自由电流"来处理,也就是说,在 Maxwell 方程中明显地写出 j 这一项,而把去除了"传导电流"的金属的介电响应认为和真空无异($\varepsilon=\varepsilon_0$),当然有时也会把金属中的"价带"电子(束缚电荷)的影响考虑进去,此时,可取 $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$ 。

然而在交变条件下,电流和电场一样随着时间协变。而且所谓自由电子也不再自由,必须在交变场的作用下做"<u>折返跑</u>"。从这个意义上讲,传导电流也变成了束缚在金属中的响应电流。而频率越高,这种折返跑导致"自由电流"越来越成为"束缚电流"。因此,此时可以将金属也看成一种有效电介质,把传导电流作为金属的束缚电流来考虑。对一个电介质,(8.3.13)应当写成

$$\nabla \times \vec{H} = -i\omega \varepsilon(\omega)\vec{E} \tag{8.3.14}$$

两式比较可得金属的有效介电常数为

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + i \frac{\sigma(\omega)}{\omega} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_r(\omega) = 1 + i \frac{\sigma(\omega)}{\varepsilon_0 \omega}$$
 (8.3.15)

将(8.3.11)代入上式,即得金属的有效介电常数

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i/\tau)}$$
(8.3.16)

其中,

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m}} \tag{8.3.17}$$

是个只与金属性质有关的常量,叫做等离子共振频率。(8.3.16)即是著名的 Drude模型,它非常好地描述了良导体从直流($\omega=0$)到紫外($\omega>10^{16}$ Hz)的整个频谱的介电行为。 ω_p 描述的是自由电子气在外场下的一个集体震荡共振行为一

显然密度越大,质量越小,这个集体振动的频率就越大。良导体的 ω_p 大都在紫外频区。

我们讨论两种典型情况下的金属的介电行为:

(A) GHz 及以下 -

$$\varepsilon_r(\omega) \approx -const. + \frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0 \omega} \approx \frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0 \omega},$$
 (8.3.18)

此时金属的 ε_r 具有一个极大的正的虚部,以及一个负的实部(不随频率变化)。(注意:此时不能直接把(8.3.16)中分母中的 ω 设为 0,而需要将整个公式展开成实部、虚部,然后再取 $\omega \to 0$ 。)

(B) 光波段:

$$\varepsilon_r(\omega) \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$
 (对金、银等良导体),
(8.3.19)

(C) 从光波段到 GHz, $\varepsilon_r(\omega)$ 有一个由负实部主导到正的虚部主导的一个转变。

§8.4 电磁波在导电介质中的传播

上节中我们系统介绍了金属的有效介电函数 $\varepsilon_r(\omega)$,下面我们研究电磁波在导电介质中的传播。原则上,我们需要在金属中求解如下时域下 Maxwell 方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \end{cases}$$
(8. 1. 1)

而针对一个特定频率 ω ,所有的场量均以 $e^{-i\omega t}$ 形式随时间谐变,

$$\left(\vec{E}(\vec{r},t), \vec{H}(\vec{r},t), \rho(\vec{r},t), \vec{j}(\vec{r},t)\right) = \left(\vec{E}(\vec{r}), \vec{H}(\vec{r}), \rho(\vec{r}), \vec{j}(\vec{r})\right) e^{-i\omega t}$$
(8.4.1)

将金属中的"传导电流"吸收到电位移矢量中(参考(8.3.14)式),并利用连续性方程 $\nabla \cdot \vec{j} + \partial \rho / \partial t = 0$,可以证明 Maxwell 方程针对时谐场的形式为:

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\varepsilon(\omega)\vec{E}) = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = i\omega\mu_0\vec{H} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = -i\omega\varepsilon(\omega)\vec{E} \end{cases}$$
(8.4.2)

对 (8.4.2) 中第 2 式同时作用 $\nabla \times$,并利用 $\nabla \cdot \vec{H} = 0$,可得

$$-\nabla^{2}\vec{H} = \nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \omega^{2} \varepsilon(\omega) \mu_{0} \vec{H}$$
 (8.4.3)

我们立刻发现这个针对单频的"时谐"Maxwell 方程和无色散介质中磁场满足的方程(8.1.5)完全一样!只不过这时"介电常数"依赖于频率,只针对目前的所设的频率正确。(8.4.3)的解是平面波, $\vec{H}(\vec{r}) = \vec{H}_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ (此时只需考虑空间变化部分,时间部分总是 $e^{-i\omega t}$),代入可解得电磁波传播的色散关系

$$k^{2} = \left(\frac{\omega}{c}\right)^{2} \varepsilon_{r}(\omega) \tag{8.4.4}$$

这与一般介质中的色散关系全一样,除了此处 ε_r 是频率的函数,因此只要知道了 $\varepsilon_r(\omega)$ 就可以求解(8.4.4)得到电磁波传播的行为。注意,上面的讨论是一般成立的,对任何 <u>线性各向同性介质</u>,只要体系在频域的本构关系 $\vec{D}(\omega) = \varepsilon(\omega)\vec{E}(\omega)$ 已 知,我们就可以利用(8.4.4)式电磁波传播的色散关系。下面考虑几个特殊情形。

1. 良导体在 GHz 及以下频段

A. 复波矢

良导体,如金银铜等,在 GHz 及以下频段的有效介电常数为


 $\alpha = \sqrt{\frac{\sigma_c \mu_0 \omega}{2}}$

$$\varepsilon_r(\omega) \approx -const. + \frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0 \omega} \approx \frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0 \omega}$$
 (8.4.5)

将(8.4.5)式代入(8.4.4)可得

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} \approx \sqrt{\frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0 \omega}} \frac{\omega}{c} = (1+i)\alpha$$

其中



则


$$\vec{k} = (1+i)\alpha \cdot \vec{e} \tag{8.4.8}$$

其中 \vec{e} 任意单位矢量(传播方向)。注意很多教材上假设 $\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{i\sigma_c}{\varepsilon_0\omega}$,这其实并不完全正确。但事实上,这并不影响解的形式 — 当 $\mathrm{Im}(\varepsilon_r) >> \mathrm{Re}(\varepsilon_r)$ 时,解就是(8.4.6)式的形式,根本与 ε_r 的实部无关!(参看右上图)。

将(8.4.8)带入(8.4.1),则电磁波在金属中的电场(假设传播方向为 z 方向)为

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\alpha z - \omega t)} \tag{8.4.9}$$

当然横波条件要求 \vec{E}_0 的方向在xy平面。可见,此时平面波的振幅沿传播方向指数衰减,但注意这里电场是一边衰减一边继续振荡的。



振幅衰减到r=0处的 $\frac{1}{e}$ 倍的距离 $\frac{1}{\alpha}$ 称为**透入深度(也叫趋肤深度)**,定义为

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\sigma_c \mu \omega}} \tag{8.4.10}$$

因此电磁波不能渗入在导电介质的内部,而是很快在表面的一个厚度为 δ 的薄层内衰减掉。与此相对应:金属上产生的交流电流一定也只是局域在表层的这个薄层内 – 这个结论我们曾在讨论准静态近似下的电流的趋肤效应时得到过。

Tips: 这种衰减表示电磁波的能量有消耗。但对良导体, $\sigma_c o \infty$, $\delta o 0$,入射的电磁波几乎被 100% 反射回去。因此,良导体几乎不能吸收电磁波(在 GHz),可以看作理想导体。

B. 电磁场强度之间的关系

由(8.4.2) 式中的第2式可得


$$\vec{B}_0 = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}_0 = \frac{\alpha}{\omega} (1+i) \cdot \vec{e} \times \vec{E}_0 = e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{\sigma_c \mu_0}{\omega}} \vec{e} \times \vec{E}_0$$
 (8.4.11)

良导体内的电磁波有如下重要特点:

- (1) 与介质中的电磁波 \vec{B} 、 \vec{E} 之间 同相位不同,此处 \vec{B} 、 \vec{E} 之间有 $\frac{\pi}{4}$ 的相位差, 趋向导体内部时,2 者均以 **指数形式振荡衰减**。
- (2) 良导体内部的电磁能量是以磁场能形式存在的:

$$U_{\scriptscriptstyle B} \sim \frac{1}{2\mu_{\scriptscriptstyle 0}} B_{\scriptscriptstyle 0}^2 = \frac{\sigma_{\scriptscriptstyle c}}{2\omega} E_{\scriptscriptstyle 0}^2 = \frac{\sigma_{\scriptscriptstyle c}}{\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0} \omega} \left(\frac{\varepsilon_{\scriptscriptstyle 0}}{2} E_{\scriptscriptstyle 0}^2\right) >> U_{\scriptscriptstyle E}$$
 (8.4.12)

这种趋势随着频率的减小增大。当 $\omega=0$ 时,磁能是电能的无限大倍,因此 \vec{E} 只能为0--- 此时电磁场能量只以磁能的形式出现。*这与静电时金属内部不存在静电场(但可以存在静磁场)的结果一致*。导电介质中电磁波的传播特性如图8.3~所示。



注意:

- (1) 这里 $U_E \sim rac{\mathcal{E}_0}{2} E_0^2$ 指的是纯粹的电场的能量,并没有把"传导电流"携带的能量(其机械能及与电磁场的相互作用能)算上。
- (2) 对色散介质,利用 $U_E \sim \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \sim \frac{1}{2} \varepsilon(\omega) \big| E \big|^2$ 计算介质中电磁场的总能量是不对的,否则你就得到负能量这个荒谬的结论。色散介质中的能量是个复杂的问题,要得到完整的答案,请参考 Landau 的书。

2. 良导体在光波段(等离子体中的光波)


在光波段,金属的有效介电常数为 $\varepsilon_r(\omega)\approx 1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}$,这个模型也被广泛应用于研究其他自由电荷组成的等离子体(唯一的区别是电荷密度不同导致 ω_p^2 不

同)。将其带入色散关系可得

$$k^{2} = \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \left(1 - \frac{\omega_{p}^{2}}{\omega^{2}}\right) = \frac{1}{c^{2}} \left(\omega^{2} - \omega_{p}^{2}\right)$$
(8.4.13)

对此我们作如下的讨论:

(1) 当 $\omega < \omega_p$ 时,k为一纯虚数,可写成 $k = i/\delta$, 其中 $\delta = \sqrt{\frac{c^2}{\omega_p^2 - \omega^2}} \quad (8.4.14)$



此时金属中的 **电磁场是纯粹的指数衰**


减的,
$$E \sim E_0 e^{ikr} = E_0 e^{-r/\delta}$$
, 与(8.4.9)

式表示的一边衰减一边振荡(传播)略有不同。这种波称为衰逝波,或者叫消逝波,倏逝波等(Evanescent wave)。当电磁波由空气入射到金属上时,进入金属后电磁波后的透入深度为 δ 。若金属为半无限大,则电磁波完全不能通过金属,因此将被反射回去;若金属板为有限厚度,则会有衰逝波隧穿过去。 δ 越大,则隧穿过去的电磁波就越多(如右图所示)。<mark>这种效应非常类似量子力学中的隧穿效应</mark>,而在这里金属(ε_r <0)就类比于量子力学中的势垒,电介质(ε_r >0)类比于势阱。

(2) 磁场为

$$\vec{B}(z,t) = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times E_0 \vec{e}_x e^{-z/\delta} e^{-i\omega t} = \frac{i}{\omega \delta} E_0 \vec{e}_y e^{-z/\delta} e^{-i\omega t}$$
(8.4.15)

这里磁场与电场有 $\pi/2$ 的相差,与介质、良导体在 GHz 等情形均不相同! 这个相位的不同,造成了能流形式在各种介质中的不同! (参考作业题)



- (3) 当 $\omega = \omega_p$ 时, $\delta \to \infty$,此时隧 穿效应达到极值。
- (4) 当 $\omega > \omega_p$, $0 < \varepsilon_r < 1$, $n = \sqrt{\varepsilon_r} < 1$, 此时金属(或是等离子体)是比真空还要光疏的介质,光波

可以在其中传播。但因为折射率与空气毕竟不同,所以此时一个有限厚度的金属板对电磁波仍然有反射,造成透射率的降低。因此, $\omega=\omega_p$ 就定义了一个由不透明到透明的等离子共振带边,实验上常利用这个现象来探测金属的等离子体共振频率。

(5)金属在 GHz 和在光波段均可以很好的反射电磁波,但机理及表现形式完全不同。前者是靠金属的介电常数的虚部,而后者靠的是负的介电常数。

Tips: $\omega = \omega_p$ 时。 $\varepsilon_r \to 0, n \to 0$,我们发现体系具有许多奇异的特性。比如,根据(8.4.15), $\vec{B} \to 0$,也就是此时体系内部只存在电场。另外,这种隧穿透明现象与体系的厚度无关,这一点又与光学中法布里-帕罗效应很不相同。尽管现在研究的金属只能在紫外(ω_p)具有这个性质,基于 Metamaterials,任何其实可以在任意频段均实现这种奇异材料。这种材料 叫 epsilon-near-zero (ENZ)或者 zero-index-material (ZIM),是目前非常热的前沿研究课题。

习题 P. 205, 8.3 (这里的金属指在 GHz 以下的良导体)

补充题:

- 1)针对课件中讨论的导电介质的 3 种情形,分别写出当一支初始振幅为 $E_0 \vec{e}_x$ 的平面电磁波在 3 种介质中沿 z 方向传播时,能流密度的时间平均值($\left\langle \vec{S}(z,t) \right\rangle$),以及在 z 点附近单位体积内单位时间产生的焦耳热的时间平均值 $\left\langle \frac{d}{dt} Q(z,t) \right\rangle$ 。
- 2) 利用连续性方程 $\nabla \cdot \vec{j} + \partial \rho / \partial t = 0$, 证明时谐条件下电磁场满足 (8.4.2) 及 (8.5.8)。
- 3) Ag 的电子密度为 $n_e = 5.88 \times 10^{28} \, m^{-3}$,静态电导率为 $\sigma_c = 6.17 \times 10^7 (\Omega \cdot m)^{-1}$,计算迟逾时间 τ 和等离子共振频率 ω_p ;分别在 f = 1 GHz , $\lambda = 1.5 \, \mu m$, $\lambda = 550 \, \mu m$ 三个条件下计算其相对介电常数。
- 4) 在交变条件下,计算电场对金属中的电流的做功(参考 Lect-5 中的 Eq.(2.1.2))的瞬时值及时间平均值,证明复电导率的虚部不对应体系的能量耗散,而只有的实部才对应能量耗散。(思考)进一步讨论:电导率的虚部不对应耗散,那对应什么样的物理过程?

思考、阅读文献,并整理成 Note

1) 课件上推导的是金属的"局域"的介电函数的行为。然而实际情况下,一束电磁波照过来,电磁场应当是 $\vec{E}_0e^{i(kr-\omega t)}$,电场并非均匀场。为什么我们可以设电场为均匀场来计算 ε ?这样做有什么后果?另外,我们并没有考虑磁场带来的 Lorentz 力?你预期考虑了 Lorentz

力之后结论会有何不同?

- 2) 仔细讨论复电导率的实部和虚部的物理涵义。若 $\sigma(\omega)$ 的虚部不对应能量的耗散,那么它的作用到底是什么? 能否具体地讨论电磁场与电子气之间的能量交换。
- 3) 查阅参考书, 计算在可见光照射下, 金属中电子的典型"活动范围"。由此理解为什么高频下"自由电子"其实不再自由, 而我们通常把自由电子作为金属的束缚电子来处理。
- 4) 利用网络查看一些原始文献及书籍,弄清楚实验上如何测量各种金属的电导率(介电函数)以及确定 Drude 模型中的各个参数的。
- 5) 之前我们推导出准静近似成立的频率条件是 $\omega << \omega_c = \frac{\sigma_c}{\varepsilon_0}$ (Lect-16, (6.1.1)),并指出这个条件是个过于松的条件。在 Drude 模型的框架下探讨 ω_c 的物理意义,并讨论为什么 (6.1.1) 式不严格,严格的条件又是什么?