Rider Service — Plan de Testing

Octubre 2026

1. Objetivo, alcance y referencias

Este plan verifica que Rider Service cumpla, para la entrega del lunes 2 de noviembre de 2026, todos los requisitos MUST de la SRS y el criterio de aceptación global de su sección 10. A diferencia de la Entrega 1, ahora se prueba funcionalidad real: autenticación, persistencia en Supabase, RLS, tiempo real, GPS, máquina de estados y pago simulado con comisión.

Dentro del alcance

- Las 10 pantallas MUST: Login, Registro, Inicio, Perfil, Editar perfil, Solicitar asistencia (4 pasos), Solicitud confirmada, Seguimiento, Mis solicitudes / Mis servicios y Pago del servicio.
- La lógica del servidor: triggers de perfil, `aceptar_solicitud`, `cambiar_estado_solicitud`, `registrar_pago`, RLS y Storage.
- Las 3 pantallas SHOULD (Mecánicos cerca tuyo, Detalle de mecánico, Mis ganancias) y la disponibilidad del mecánico, solo si se implementan.
- Los requisitos no funcionales MUST y SHOULD (RNF-UX, PERF, COMP, SEC, MAIN, SCAL, REL, TRACE, TEST, PRIV, AI).
- Las reglas de negocio RN-001 a RN-005, RN-007 a RN-010 y RN-012 a RN-015.

Fuera del alcance (se verifica que NO exista comportamiento real)

- Recuperación de contraseña, notificaciones push, GPS del mecánico en vivo, presupuesto con desglose, Mercado Pago, traslado, Rider Shop, comunidad, calificaciones y panel de administración.
- La pantalla de selección de rol (RF-VIEW-001, WON'T): no debe formar parte del flujo.
- El pago no debe llamar a ninguna pasarela real; si lo hace, se registra como desvío de alcance.

Referencias: SRS (`requerimientos.md`), Plan de Testing de la Entrega 1, maquetas de diseño, migraciones en `supabase/migrations/` y tablero de Trello.

2. Estrategia y niveles de prueba

La estrategia combina pruebas manuales en Android con pruebas automáticas en los dos puntos de mayor riesgo: la base de datos (reglas de negocio, RLS y cálculo de comisión) y la capa `/services`. Las reglas que viven en PL/pgSQL se prueban contra Supabase, no a través de la interfaz.

Nivel	Qué verifica	Cómo	Herramienta	Prioridad
Estático	Tipado estricto, lint, ausencia de hex o medidas a mano, ningún acceso a Supabase o JSON fuera de `/services`, ningún secreto versionado	`tsc --noEmit`, `expo lint`, búsqueda con grep	TypeScript, ESLint	Alta
Base de datos	Transiciones de estado, RN-002, RN-009, RN-010, RN-012 a RN-015, RLS por rol, triggers	Script con dos usuarios (cliente y mecánico) que ejecuta llamadas válidas e inválidas	`scripts/verificar-supabase.mjs`, SQL Editor	Alta
Unitario	Funciones de `/services`: mapean errores, devuelven tipos de `/types`, manejan nulos y listas vacías	Pruebas con cliente de Supabase simulado	Jest + jest-expo	Media
Componente	Componentes reutilizables con datos límite	Render y aserciones	React Native Testing Library	Baja
Funcional manual	Cada pantalla contra sus criterios de aceptación	Casos de las secciones 6 a 8	Android físico y emulador	Alta
Tiempo real / multi-dispositivo	Cambios del mecánico vistos por el cliente sin recargar	Dos dispositivos con sesiones distintas	Expo Go en ambos	Alta
E2E manual	Recorridos 1 a 10 de la SRS	Sección 10	Expo Go	Alta

No funcional	Rendimiento, adaptabilidad, contraste, teclado, compatibilidad	Sección 9	Perfilador de Expo, inspección visual	Media
Repositorio y gestión	Git, PRs, README, secretos, migraciones, Trello	Sección 11	Revisión manual, `git log`	Alta

Enfoque de ejecución: cada tarjeta de Trello se prueba al cerrarse su Pull Request. La regresión completa se hace sobre `main` antes de la entrega, después de aplicar todas las migraciones en un proyecto de Supabase limpio.

Diseño de casos: cada caso cita el ID del requisito (RNF-TRACE), tiene precondición, pasos y un resultado verificable. Los MUST se ejecutan al 100 %; los SHOULD, solo si la pantalla existe. Cada regla de negocio tiene al menos un caso negativo (intento de violarla).

3. Entorno, dispositivos, cuentas y herramientas

La matriz cubre pantallas de 5" a 6.7" (RNF-COMP-003) e incluye dos dispositivos simultáneos, porque los recorridos de asignación y pago necesitan un cliente y un mecánico conectados a la vez.

ID	Dispositivo	Tamaño / sistema	Uso
ENV-01	Android físico gama media	6.1"–6.5", Android 10+	Pasada principal como cliente; GPS real; rendimiento y arranque
ENV-02	Emulador pantalla chica	5", Android 10	Cortes y superposiciones; sesión de mecánico en recorridos de tiempo real
ENV-03	Emulador pantalla grande	6.7", Android 13+	Áreas seguras, notch; Google OAuth con navegador del sistema
ENV-04	iOS (si hay hardware)	iPhone estándar	Compatibilidad de código (SHOULD)
ENV-DB	Proyecto Supabase de prueba	Migraciones de `supabase/migrations/` aplicadas	Pruebas de base de datos y RLS

Cuentas de prueba (creadas para las pruebas, sin datos personales reales; las contraseñas se guardan en el gestor del equipo, nunca en el repositorio):

ID	Rol	Origen	Uso
CTA-01	Cliente	Correo y contraseña	Recorridos 1, 4, 6, 8, 9
CTA-02	Cliente	Google	Recorrido 2, RN-015
CTA-03	Mecánico disponible	Formulario completo	Recorridos 5, 7
CTA-04	Mecánico disponible	Formulario completo	Prueba de doble aceptación (RN-002)
CTA-05	Mecánico no disponible	Formulario completo	RN-003
CTA-06	Cliente	Correo y contraseña	Intentos de leer datos de CTA-01 (RLS)

Herramientas: Expo Go, Jest + jest-expo, React Native Testing Library, ESLint, `tsc`, panel y SQL Editor de Supabase (tablas, logs de Auth y Realtime), `scripts/verificar-supabase.mjs`, perfilador de Expo, verificador de contraste de WebAIM y Trello para casos y defectos.

Configuración previa: `main` limpia, `npm install` sin advertencias, `.env` creado desde `.env.example`, proveedor Google y URL de retorno (`exp://**`, `riderservice://**`) configurados en Supabase, permisos de ubicación otorgados en ENV-01 y probados también denegados.

4. Datos de prueba

Los datos operativos viven en Supabase y se cargan con una migración o script de seed; consejos y promociones siguen en JSON. Todos deben permitir recorrer las pantallas con casos límite (RNF-TEST-002) y sin datos personales reales (RNF-PRIV-001).

ID	Origen	Dato límite requerido	Pantallas que lo consumen
TD-01	`perfiles`	Nombre de 60+ caracteres	Inicio, Perfil, Seguimiento

TD-02	`perfiles`	Teléfono y foto nulos	Inicio, Perfil, tarjeta de contacto
TD-03	`mecanicos`	Mecánico no disponible	Inicio, Mapa, Detalle, bandeja
TD-04	`mecanicos`	Sin taller ni descripción (campos opcionales)	Detalle, tarjetas
TD-05	`mecanicos`	20+ mecánicos con ubicaciones a distintas distancias	Mapa, destacados
TD-06	`mecanicos`	Mecánico con todas las especialidades	Tarjetas, filtro del mapa
TD-07	`categorias_averia`	Exactamente las 8 categorías	Solicitud, paso 1
TD-08	`solicitudes`	Una solicitud en cada uno de los 6 estados y una cancelada	Mis solicitudes, Seguimiento
TD-09	`solicitudes`	Cliente sin solicitudes	Mis solicitudes (vacío), Perfil (estadísticas en cero)
TD-10	`solicitudes`	Finalizada con `monto_final` = 1234.57 (redondeo)	Pago, Ganancias
TD-11	`solicitudes` + `pagos`	Finalizada y ya pagada	Seguimiento, Mis solicitudes, Ganancias
TD-12	`solicitudes`	Descripción de exactamente 200 caracteres	Seguimiento, bandeja del mecánico
TD-13	JSON editorial	Consejo con título largo e imagen nula	Inicio
TD-14	Storage	Imágenes de 4.9 MB y 5.1 MB; un archivo .gif o .pdf	Editar perfil (foto)

Verificación de privacidad: buscar en el seed y en los JSON teléfonos, correos y direcciones reales; ninguno debe aparecer. Las ubicaciones de los mecánicos son puntos genéricos de la zona, no domicilios.

5. Criterios de entrada, salida y severidad de defectos

La entrega se aprueba cuando se cumple el criterio de salida; cada tarjeta se prueba solo cuando cumple el de entrada.

Criterio de entrada (por tarjeta)

- El Pull Request está abierto, compila sin errores de TypeScript y pasa `expo lint`.
- Si cambia el esquema, la migración está en `supabase/migrations/` y se aplicó en ENV-DB.
- La pantalla obtiene sus datos solo a través de `/services`.
- Las cuentas y datos de prueba de las secciones 3 y 4 están disponibles.

Criterio de salida (de la entrega) — espeja la sección 10 de la SRS:

- Todos los requisitos MUST en ✓ y 100 % de los casos MUST ejecutados.
- 0 defectos abiertos de severidad Crítica o Alta.
- Recorridos MUST (1 a 6, 8 y 9) sin errores en Android.
- `npx tsc --noEmit` y `npx expo lint` sin errores; sin hex ni medidas a mano.
- Ningún secreto privado versionado; README completo; todo cambio entró por PR revisado.
- Defectos Medios y Bajos resueltos o aceptados por el equipo, con registro.

Severidad	Definición	Ejemplo	Acción
Crítica	Cierre de la app, pérdida o fuga de datos, o una regla de seguridad violada	Un cliente lee la solicitud de otro; un servicio se paga dos veces	Bloquea la entrega
Alta	Un criterio de aceptación MUST no se cumple	El cliente no ve el cambio de estado sin recargar	Bloquea la entrega
Media	Desvío visual o de contenido sin bloquear el uso	El monto no tiene formato de pesos	Se corrige o se acepta con registro
Baja	Detalle estético menor	Espaciado distinto a la maqueta	Se registra, puede diferirse

Formato de defecto (tarjeta de Trello): ID del caso, ID del requisito, dispositivo y cuenta usada, pasos, resultado obtenido frente al esperado, captura o video y severidad.

6. Casos de prueba funcionales MUST

Cada caso verifica comportamiento real contra Supabase. Estado: P = pasó, F = falló, B = bloqueado (se completa durante la ejecución).

6.1 Iniciar sesión y cerrar sesión — RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-LOG-01	Abrir la app sin sesión	Se muestra Login con todos sus elementos; no aparece la selección de rol	
CP-LOG-02	Ingresar con CTA-01	Entra al Inicio con el nombre real del perfil	
CP-LOG-03	Contraseña incorrecta	Mensaje genérico que no indica qué campo falló; no entra	
CP-LOG-04	Correo inexistente	El mismo mensaje genérico que CP-LOG-03	
CP-LOG-05	Campos vacíos o correo con formato inválido	Mensajes de validación en pantalla; no se llama a Supabase	
CP-LOG-06	Ingresar, cerrar la app por completo y volver a abrirla	La sesión persiste y abre en Inicio (RF-DATA-003)	
CP-LOG-07	Perfil → Cerrar sesión → Cancelar	Aparece la confirmación; al cancelar sigue la sesión	
CP-LOG-08	Perfil → Cerrar sesión → Confirmar	Vuelve al Login; el botón Atrás no regresa a pantallas privadas	
CP-LOG-09	Sin conexión, intentar ingresar	Mensaje de error; nunca se informa éxito (RNF-REL-002)	

6.2 Inicio de sesión con Google — RF-AUTH-007, RN-015

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-GOO-01	Tocar "Continuar con Google"	Abre el navegador del sistema con la selección de cuenta	
CP-GOO-02	Elegir una cuenta nueva (CTA-02)	Vuelve a la app y entra al Inicio con nombre y foto de Google	
CP-GOO-03	Revisar `perfiles` en Supabase	La cuenta tiene rol cliente, nombre de `full_name` o `name` y foto de `avatar_url`	
CP-GOO-04	Cancelar la selección de cuenta	Vuelve al Login sin mensaje de error	
CP-GOO-05	Usar Google con el correo de una cuenta creada con contraseña	Supabase vincula ambas identidades a la misma cuenta; se conservan los datos	
CP-GOO-06	Probar en Expo Go	Funciona con la URL de retorno `exp://`	
CP-GOO-07	Buscar el client secret en el repositorio y su historial	No aparece	

6.3 Registro — RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-REG-01	Registrar un cliente con datos válidos	Se crea la cuenta y su perfil con rol cliente	
CP-REG-02	Contraseña de 5 caracteres	Error de validación; no se crea la cuenta	
CP-REG-03	Contraseñas que no coinciden	Error de validación	
CP-REG-04	Sin aceptar términos	No permite crear la cuenta	
CP-REG-05	Correo ya registrado	Mensaje de error claro; no se duplica la cuenta	
CP-REG-06	Registrar un mecánico con taller, ubicación y especialidades	El trigger crea el perfil con rol mecánico y la ficha en `mecanicos`	
CP-REG-07	Registro de mecánico sin ubicación o sin especialidades	Error de validación	
CP-REG-08	Ingresar con la cuenta nueva	Entra con el rol correcto	
CP-REG-09	Recorrer el formulario con el teclado abierto	El campo activo nunca queda tapado	

6.4 Inicio — RF-VIEW-004

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-HOM-01	Abrir Inicio con CTA-01	Saludo con el nombre real; mecánicos destacados desde la base; consejos y promociones desde JSON	
CP-HOM-02	Con TD-01 (nombre largo)	El saludo se ajusta sin romper el encabezado	
CP-HOM-03	Con TD-03 en destacados	El indicador de no disponible es visible	
CP-HOM-04	Con la tabla de mecánicos vacía	Estado de lista vacía; la pantalla no queda en blanco	
CP-HOM-05	Con TD-13	Marcador visual en lugar de la imagen; título ajustado	
CP-HOM-06	Tocar "Solicitar asistencia"	Abre el paso 1 del flujo	
CP-HOM-07	Sin conexión	Estado de error con opción de reintentar	

6.5 Perfil y Editar perfil — RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-PER-01	Abrir Perfil	Nombre, rol, foto y datos reales	
CP-PER-02	Revisar estadísticas con TD-08	Totales y resueltas coinciden con la base; no se muestran en cero	
CP-PER-03	Revisar estadísticas con TD-09	Muestra cero sin "null" ni "NaN"	
CP-PER-04	Editar nombre y teléfono válidos y guardar	El Perfil se actualiza al volver y persiste tras reiniciar	
CP-PER-05	Guardar con nombre vacío o teléfono inválido	Error de validación; no se guarda	
CP-PER-06	Cambiar la foto con un JPG de 4.9 MB (TD-14)	Se sube a `avatars/<id del usuario>/` y se ve en Perfil e Inicio	
CP-PER-07	Subir una imagen de 5.1 MB	Se rechaza con mensaje; la foto anterior no cambia	
CP-PER-08	Subir un .gif o .pdf	Se rechaza con mensaje	
CP-PER-09	Con TD-02 (foto nula)	Se muestra un avatar por defecto	

6.6 Solicitar asistencia — RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-SOL-01	Tocar SOS desde Inicio y desde Perfil	Abre el paso 1	
CP-SOL-02	Paso 1 sin categoría, tocar Continuar	No avanza; indica que falta la categoría	
CP-SOL-03	Paso 1	Se ven las 8 categorías de la base; solo una queda seleccionada	
CP-SOL-04	Paso 2 con permiso de ubicación otorgado	Pide permiso explicando el motivo y obtiene la ubicación real	
CP-SOL-05	Paso 2 con permiso denegado o GPS apagado	Mensaje claro; no avanza sin ubicación	
CP-SOL-06	Paso 3: pegar 250 caracteres	Se corta en 200 y el contador muestra 200/200	
CP-SOL-07	Paso 3 vacío	Permite avanzar (descripción opcional)	
CP-SOL-08	En los pasos 2 a 4, botón Atrás de Android	Vuelve al paso anterior conservando los datos	
CP-SOL-09	En el paso 1, botón Atrás	Sale del flujo de forma coherente	
CP-SOL-10	Paso 4: confirmar	Crea la solicitud con código `RS-AAAA-NNNN`, fecha y hora y estado pendiente; muestra Solicitud confirmada	
CP-SOL-11	Con una solicitud activa, iniciar otra	Se rechaza con mensaje (RN-010)	
CP-SOL-12	Tocar Confirmar dos veces seguidas	Se crea una sola solicitud	

6.7 Lado del mecánico — RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-MEC-01	CTA-03 abre "Disponibles"	Ve las solicitudes pendientes	
CP-MEC-02	Un cliente crea una solicitud mientras CTA-03 mira la bandeja	Aparece sin recargar (Realtime)	
CP-MEC-03	Aceptar sin ETA	No permite aceptar	
CP-MEC-04	Aceptar con ETA de 15 min	Pasa a aceptado, queda asignada a CTA-03 y desaparece de la bandeja de los demás	
CP-MEC-05	CTA-03 y CTA-04 aceptan la misma solicitud casi a la vez	Solo uno queda asignado; el otro recibe un mensaje (RN-002)	
CP-MEC-06	Abrir "Mis servicios"	Lista los servicios asignados con su estado	

6.8 Máquina de estados y monto final — RF-STATE-001 a 005, RF-QUOTE-001, RN-004, RN-005, RN-014

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-EST-01	Avanzar aceptado → en camino → llegué → trabajando	Cada cambio se guarda y queda en `historial_solicitudes` con actor y fecha	
CP-EST-02	Tocar Finalizado	Pide el monto final en pesos	
CP-EST-03	Monto 0, negativo o vacío	Se rechaza con mensaje; el estado no cambia	
CP-EST-04	Monto 15000	Pasa a finalizado y el monto queda en la solicitud	
CP-EST-05	Intentar cualquier cambio sobre una finalizada	Se rechaza (RN-005)	

6.9 Seguimiento y cancelación — RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-SEG-01	Abrir el seguimiento tras crear la solicitud	Código, fecha y hora, estado pendiente, mapa y línea de tiempo de 6 estados	
CP-SEG-02	El mecánico avanza cada estado (dos dispositivos)	El cliente ve cada cambio sin recargar, con la hora de cada estado	
CP-SEG-03	Tras la aceptación	Se ven el mecánico, el ETA y los botones de contacto	
CP-SEG-04	Tocar Llamar y WhatsApp	Abren el marcador y WhatsApp con el número del mecánico	
CP-SEG-05	Cancelar en pendiente con motivo	Queda cancelada con el motivo en la bitácora	
CP-SEG-06	Cancelar sin motivo	No permite cancelar	
CP-SEG-07	Con la solicitud en trabajando	El botón Cancelar no aparece o está deshabilitado	
CP-SEG-08	Con la solicitud finalizada	Muestra el monto final (RF-QUOTE-002)	
CP-HIS-01	Abrir Mis solicitudes (cliente)	Activas separadas de finalizadas, con estado y fecha	
CP-HIS-02	Con TD-09	Estado de lista vacía	
CP-HIS-03	Tocar una solicitud	Abre su seguimiento	

6.10 Pago simulado — RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-PAG-01	Seguimiento de una solicitud no finalizada	No se ve "Pagar servicio"	
CP-PAG-02	Seguimiento de una finalizada con monto	Se ve "Pagar servicio" y el estado "Pendiente de pago"	
CP-PAG-03	Abrir la pantalla de pago	Código, mecánico, monto total y medio de prueba rotulado como simulado	

CP-PAG-04	Confirmar el pago de 15000	Vuelve con "Pagado"; en `pagos`: monto 15000, comisión 1500, neto 13500, estado aprobado	
CP-PAG-05	Pagar TD-10 (1234.57)	Neto 1111.11 y comisión 123.46; la suma da 1234.57	
CP-PAG-06	Tocar Confirmar dos veces seguidas	Se registra un solo pago	
CP-PAG-07	Volver a abrir el pago de TD-11	No permite pagar de nuevo (RN-013)	
CP-PAG-08	Revisar Mis solicitudes y el seguimiento	Ambos muestran "Pagado"	
CP-PAG-09	Revisar `historial_solicitudes`	El pago quedó registrado como evento	
CP-PAG-10	Sin conexión al confirmar	Mensaje de error; no se informa como pagado	

6.11 Navegación — RF-VIEW-011, RF-AUTH-001

ID	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-NAV-01	Revisar la barra inferior	Inicio, Mapa, SOS central destacado, Solicitudes y Perfil	
CP-NAV-02	Tocar Mapa	Abre el mapa o muestra "Próximamente"; nunca error	
CP-NAV-03	Como mecánico	Ve "Mis servicios" y "Disponibles"; no ve acciones de cliente	
CP-NAV-04	Como cliente	No ve la bandeja de disponibles ni acciones de mecánico	
CP-NAV-05	Botón Atrás en cada pantalla	Comportamiento coherente; nunca una pantalla rota o en blanco	

6.12 Capa de servicios — RF-VIEW-012, RNF-MAIN-003, RNF-SCAL-001

ID	Tipo	Verificación	Resultado esperado	Estado
CP-DAT-01	Estático	Buscar `supabase` e imports de `.json` en `/app` y `/components`	Cero coincidencias; solo `/services` accede a datos	
CP-DAT-02	Unitario	Cada función de `/services`	Es asíncrona y devuelve el tipo de `/types`	
CP-DAT-03	Unitario	Error de Supabase simulado	El servicio lo propaga como error; nunca devuelve éxito	
CP-DAT-04	Estático	Buscar cálculos de comisión o neto en la app	Ninguno; la app solo envía el ID de la solicitud (RNF-SEC-005)	

7. Casos de seguridad, RLS y reglas de negocio en la base

Estos casos se ejecutan directamente contra Supabase con la clave publishable y la sesión de cada cuenta de prueba, porque una regla que solo se cumple en la interfaz se puede saltear. Se automatizan en `scripts/verificar-supabase.mjs` (RNF-TEST-003) y se corren antes de cada merge que toque migraciones.

ID	Req.	Intento (con la sesión indicada)	Resultado esperado	Estado
CP-DB-01	RF-SEC-001, RN-008	CTA-06 lee las solicitudes de CTA-01	Cero filas	
CP-DB-02	RF-PROF-001	CTA-06 lee el perfil completo de CTA-01	Cero filas o solo los datos públicos previstos	
CP-DB-03	RF-SEC-001	CTA-06 actualiza una solicitud de CTA-01	Rechazado	
CP-DB-04	RF-SEC-001	CTA-04 cambia el estado de un servicio asignado a CTA-03	Rechazado	
CP-DB-05	RN-004	Pasar de pendiente a trabajando, o de llegué a en camino	Rechazado por `cambiar_estado_solicitud`	
CP-DB-06	RN-005	Cambiar el estado de una solicitud finalizada	Rechazado	
CP-DB-07	RN-009	El cliente cancela una solicitud en trabajando	Rechazado	
CP-DB-08	RN-010	El cliente inserta una segunda solicitud activa	Rechazado	

CP-DB-09	RN-001	Insertar una solicitud sin sesión o con `cliente_id` de otro usuario	Rechazado	
CP-DB-10	RN-002	Dos llamadas concurrentes a `aceptar_solicitud`	Exactamente una tiene éxito	
CP-DB-11	RN-003	CTA-05 (no disponible) lista las pendientes y acepta una	Cero filas; la aceptación se rechaza	
CP-DB-12	RN-014	El cliente o CTA-04 cargan `monto_final`	Rechazado	
CP-DB-13	RN-014	Finalizar sin monto	Rechazado	
CP-DB-14	RNF-SEC-005	El cliente inserta o actualiza directamente en `pagos`	Rechazado por RLS	
CP-DB-15	RN-013	`registrar_pago` sobre una solicitud no finalizada	Rechazado	
CP-DB-16	RN-013	`registrar_pago` dos veces sobre la misma solicitud	La segunda se rechaza; hay una sola fila	
CP-DB-17	RN-013	CTA-06 llama `registrar_pago` sobre la solicitud de CTA-01	Rechazado	
CP-DB-18	RN-012	`registrar_pago` con montos 100, 1234.57 y 0.01	Neto = 90 % redondeado a 2 decimales; comisión = monto − neto	
CP-DB-19	RN-007	Revisar que el estado "Pagado" solo depende de una fila aprobada en `pagos`	No existe otro camino para marcar como pagado	
CP-DB-20	RF-SEC-001	CTA-06 lee la tabla `pagos`	Solo ve sus propios pagos	
CP-DB-21	RN-015	Crear un usuario con proveedor Google y metadatos de mecánico	El perfil queda con rol cliente	
CP-DB-22	RNF-SEC-004	CTA-06 sube un archivo a la carpeta de CTA-01 en `avatars`	Rechazado	
CP-DB-23	RF-FILE-001	Un usuario sin permisos lee el bucket `archivos`	Rechazado (bucket privado)	
CP-DB-24	RNF-SEC-003	Listar tablas sin RLS en el panel de Supabase (o con el asesor de seguridad)	Ninguna	

8. Casos de prueba de pantallas SHOULD

Se ejecutan solo para lo que llegue a la entrega, después de cerrar los MUST. Una pantalla entregada en parte se prueba en lo implementado y lo omitido se documenta en el README.

ID	Req.	Pantalla	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-MAP-01	RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	Abrir con permiso de ubicación	Mapa Leaflet con marcadores de los mecánicos y la posición del usuario	
CP-MAP-02	RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	Revisar distancias con TD-05	Cada mecánico muestra su distancia; la lista se ordena de forma coherente	
CP-MAP-03	RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	Filtrar por una especialidad	Solo quedan los mecánicos con esa especialidad, en la lista y en el mapa	
CP-MAP-04	RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	Filtro sin resultados	Estado de lista vacía	
CP-MAP-05	RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	Permiso de ubicación denegado	Se muestra el mapa sin distancias y un mensaje; no hay error	
CP-MAP-06	RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	Tocar "Ver perfil"	Abre `/mecanico/[id]` del mecánico elegido	
CP-DET-01	RF-VIEW-010	Detalle de mecánico	Abrir desde el mapa y desde destacados	Datos, descripción, especialidades, ubicación y contacto	
CP-DET-02	RF-VIEW-010	Detalle de mecánico	Con TD-03 y TD-04	Estado no disponible visible; campos opcionales ausentes sin "null"	
CP-DET-03	RF-VIEW-010	Detalle de mecánico	Tocar Llamar y WhatsApp	Abren las apps con el número correcto	
CP-GAN-01	RF-VIEW-015, RF-	Mis ganancias	CTA-03 con TD-10 y TD-11	Lista los servicios cobrados con el neto (90 %) de	

	PAY-004		pagados	cada uno	
CP-GAN-02	RF-PAY-004	Mis ganancias	Revisar el total	Total a liquidar = suma de los netos	
CP-GAN-03	RF-PAY-004	Mis ganancias	Servicio finalizado sin pagar	No aparece en las ganancias	
CP-GAN-04	RF-PAY-004	Mis ganancias	Mecánico sin servicios cobrados	Estado vacío	
CP-GAN-05	RF-AUTH-006	Mis ganancias	Intentar abrir `/ganancias` como cliente	No tiene acceso	
CP-DIS-01	RF-PROF-003, RN-003	Perfil del mecánico	Desactivar la disponibilidad	Persiste; la bandeja "Disponibles" no muestra solicitudes nuevas	
CP-DIS-02	RF-PROF-003	Perfil del mecánico	Reactivar la disponibilidad	Vuelve a ver las pendientes	
CP-DIS-03	RF-PROF-003	Inicio y mapa	Revisar a un mecánico que se desactivó	Aparece como no disponible	

9. Casos de prueba de requisitos no funcionales

Cada caso tiene un umbral medible, sin términos ambiguos.

ID	Req.	Prior.	Método	Criterio de aprobación	Estado
CP-UX-01	RNF-UX-001	MUST	Buscar en `/app` y `/components` hex (#), `rgb(` y medidas fijas	Cero coincidencias; los colores de íconos salen de `src/lib/tema.ts`	
CP-UX-02	RNF-UX-002	MUST	Comparar cada pantalla con su maqueta	Misma estructura, jerarquía y contenido	
CP-UX-03	RNF-UX-003	MUST	Red lenta (throttling), tabla vacía y sin conexión en cada pantalla con datos	Siempre hay estado de carga, vacío o error; ninguna pantalla en blanco	
CP-UX-04	RNF-UX-004	MUST	Tocar cada control interactivo	100 % muestra estado presionado, activo o deshabilitado	
CP-UX-05	RNF-UX-005	SHOULD	Medir contraste de los pares texto-fondo principales	4.5:1 o más	
CP-UX-06	RNF-UX-005	SHOULD	Medir áreas táctiles de botones, pestañas y chips	44×44 pt o más	
CP-UX-07	RNF-UX-006	SHOULD	Abrir el teclado en Login, Registro, Editar perfil, paso 3, monto final y cancelación	El campo activo queda visible	
CP-UX-08	RNF-UX-008	SHOULD	Cronometrar de SOS a Solicitud confirmada, 5 veces	60 s o menos y 8 interacciones o menos	
CP-UX-09	RNF-UX-007	COULD	Recorrer con TalkBack los controles principales	Cada uno tiene etiqueta de accesibilidad	
CP-PERF-01	RNF-PERF-001	MUST	Cronometrar 10 navegaciones en ENV-01	Ninguna supera 300 ms percibidos	
CP-PERF-02	RNF-PERF-002	SHOULD	Arranque en frío con sesión guardada, 5 mediciones	Menos de 3 s en promedio	
CP-PERF-03	RF-TRACK-002	MUST	Medir el tiempo entre el cambio del mecánico y su aparición en el cliente	Menos de 3 s en red estable	
CP-COMP-01	RNF-COMP-001	MUST	Recorridos MUST en Android 10+, Expo Go y dispositivo físico	Todos sin errores	
CP-COMP-02	RNF-COMP-	SHOULD	Recorridos 1 a 6 en iPhone, si hay hardware	Sin errores; si no hay, se registra como no ejecutado	

	002				
CP-COMP-03	RNF-COMP-003	MUST	Todas las pantallas en ENV-02 (5") y ENV-03 (6.7")	Sin cortes ni superposiciones; áreas seguras respetadas	
CP-REL-01	RNF-REL-001	MUST	Cargar TD-01 a TD-14 en todas las pantallas	Ningún cierre ni texto "null", "undefined" o "NaN"	
CP-REL-02	RNF-REL-002	MUST	Cortar la red durante crear solicitud, aceptar, cambiar estado, guardar perfil y pagar	Cada operación muestra error y nunca se informa como exitosa	
CP-REL-03	RNF-REL-003	MUST	Crear datos, cerrar la app y reabrir en otro dispositivo con la misma cuenta	Los datos están intactos	
CP-REL-04	RNF-REL-001	MUST	Revisar la consola durante todos los recorridos	Cero errores y cero advertencias	
CP-SEC-01	RNF-SEC-001	MUST	Revisar `.gitignore` y buscar `service_role`, client secret y `.env` en todo el historial	`.env` ignorado; solo la clave publishable en `.env.example`	
CP-SEC-02	RNF-SEC-002	MUST	Inspeccionar AsyncStorage tras iniciar sesión	Hay tokens de sesión; nunca la contraseña	
CP-PRIV-01	RNF-PRIV-001	MUST	Revisar seed y JSON	Ningún dato personal real	
CP-PRIV-02	RNF-PRIV-002	MUST	Instalación limpia: observar cuándo se pide la ubicación	Se pide recién en el paso 2 o en el mapa, explicando el motivo	
CP-MAIN-01	RNF-MAIN-003	MUST	Revisar la estructura de carpetas	`/app`, `/components`, `/services`, `/types`, `/data`, `/lib`, `/hooks`; solo `/services` accede a datos	
CP-MAIN-02	RNF-MAIN-004	SHOULD	`npx tsc --noEmit`	Cero errores	
CP-MAIN-03	RNF-MAIN-005	SHOULD	`npx expo lint`	Cero errores	
CP-MAIN-04	RNF-MAIN-007	MUST	Aplicar todas las migraciones en un proyecto Supabase vacío	El esquema queda completo sin pasos manuales	
CP-SCAL-01	RNF-SCAL-002	SHOULD	Agregar una categoría o especialidad solo en la base	Aparece en la app sin tocar componentes	

10. Recorridos de verificación de punta a punta

Son los 10 recorridos de la sección 9 de la SRS. Los MUST son condición de aprobación: se ejecutan en ENV-01 y se repiten en un emulador. Los recorridos 5 y 6 usan dos dispositivos a la vez (cliente en ENV-01, mecánico en ENV-02) y se graban en video corto como evidencia.

ID	Prior.	Recorrido	Cuentas	Qué se comprueba	Casos que cubre	Estado
REC-1	MUST	Login con correo → Inicio → cerrar sesión → Login	CTA-01	Sesión real, persistencia y confirmación de	CP-LOG-01 a 09	

				cierre		
REC-2	MUST	Login → Continuar con Google → Inicio con nombre y foto de Google	CTA-02	OAuth, perfil con rol cliente	CP-GOO-01 a 07	
REC-3	MUST	Registro de cliente y de mecánico → Login con la cuenta nueva	Nuevas	Validaciones, trigger de perfil y ficha del mecánico	CP-REG-01 a 09	
REC-4	MUST	Cliente: SOS → 4 pasos con GPS → Confirmada → Seguimiento en pendiente	CTA-01	Validación por paso, GPS, código RS, RN-010	CP-SOL-01 a 12, CP-SEG-01	
REC-5	MUST	Mecánico: Disponibles → Aceptar con ETA → En camino → Llegué → Trabajando → Finalizado con monto; el cliente ve cada cambio en tiempo real	CTA-03 + CTA-01	Asignación, máquina de estados, Realtime, monto final	CP-MEC-01 a 06, CP-EST-01 a 05, CP-SEG-02 a 04, CP-SEG-08	
REC-6	MUST	Cliente: Seguimiento finalizado → Pagar servicio → pago simulado → "Pagado"	CTA-01	Pago, comisión, pago único, estado visible	CP-PAG-01 a 10	
REC-7	SHOULD	Mecánico: Mis ganancias muestra el neto del servicio pagado (90 %)	CTA-03	Neto y total a liquidar	CP-GAN-01 a 05	
REC-8	MUST	Cliente: cancelar una solicitud antes de trabajando → queda cancelada con el motivo	CTA-01	RN-009, bitácora	CP-SEG-05 a 07	
REC-9	MUST	Perfil → Editar perfil → guardar → Perfil actualizado; cambiar la foto	CTA-01	Edición, validación, Storage	CP-PER-01 a 09	
REC-10	SHOULD	Inicio → Mecánicos cerca tuyo → Ver perfil → volver	CTA-01	Mapa, distancia, filtro, detalle	CP-MAP-01 a 06, CP-DET-01 a 03	

Prueba de exploración (30 minutos, sin guion): alguien que no desarrolló las pantallas intenta romper la app. Toques rápidos repetidos en Aceptar, Finalizado y Pagar; perder la red en medio de una operación; minimizar y volver durante el login con Google; dos solicitudes desde dos dispositivos con la misma cuenta; rotación y textos larguísimos. Cada hallazgo se registra con la severidad de la sección 5.

11. Verificación de repositorio, gestión y evidencia

Cubre los puntos 3 a 7 del criterio de aceptación global y los requisitos de mantenibilidad, trazabilidad e IA. Es una auditoría de 30 a 45 minutos hecha por alguien distinto de quien armó el repositorio.

ID	Req.	Prior.	Verificación	Resultado esperado	Estado
CP-REP-01	RNF-MAIN-001	MUST	Clonar `main`, crear `.env` desde `.env.example`, instalar y ejecutar	La app arranca siguiendo solo el README	
CP-REP-02	RNF-MAIN-002	MUST	Revisar el historial de PRs	Todo cambio entró por PR con revisión de otro integrante; sin pushes directos a `main`	
CP-REP-03	Criterio 7	MUST	`git shortlog -sn`	Commits distribuidos entre los integrantes	
CP-REP-04	RNF-MAIN-006	MUST	Leer el README	Descripción, stack, alcance (incluido y fuera de alcance), instalación, variables de entorno, estructura e integrantes	
CP-REP-05	RNF-MAIN-007	MUST	Comparar el esquema de producción con `supabase/migrations/`	Ningún cambio de esquema fuera de las migraciones	
CP-REP-06	RNF-SEC-001	MUST	Ver CP-SEC-01	Sin credenciales privadas versionadas	
CP-TRZ-01	RNF-	MUST	Revisar tarjetas de Trello	Cada tarjeta cita el ID del requisito	

	TRACE				
CP-TRZ-02	RNF-TRACE	MUST	Revisar commits y títulos de PR	Citan el mismo ID	
CP-TRZ-03	RNF-TRACE	MUST	Comparar el tablero con el código	Una tarjeta en Done cumple la definición de pantalla terminada	
CP-TRZ-04	RNF-TRACE	MUST	Revisar los identificadores de la SRS	Cada requisito tiene un ID único que se cita en tarjetas, commits y PR	
CP-IA-01	RNF-AI-001	SHOULD	Buscar la sección de uso de IA en el README	Indica herramientas, finalidad y alcance	
CP-IA-02	RNF-AI-002	MUST	Elegir 3 fragmentos al azar (al menos una función PL/pgSQL) y pedir a su autor que los explique	Los explica sin ayuda	
CP-IA-03	RNF-AI-003	MUST	Declaración del equipo y revisión de prompts compartidos	No se enviaron credenciales, `service_role` ni datos personales a herramientas de IA	

Definición de "pantalla terminada" como lista de control (sección 4.1 de la SRS). Antes de pasar una tarjeta a Done, el revisor confirma:

- [ ] Usa solo el tema de NativeWind, sin valores a mano (CP-UX-01).
- [ ] Obtiene sus datos solo a través de `/services` (CP-DAT-01).
- [ ] Contempla carga, lista vacía y error (CP-UX-03).
- [ ] Es navegable y el botón Atrás de Android es coherente (CP-NAV-05).
- [ ] No se rompe con textos largos ni campos nulos (CP-REL-01).
- [ ] Sin errores ni advertencias en consola; pasa `tsc` y `expo lint` (CP-REL-04, CP-MAIN-02, CP-MAIN-03).
- [ ] Probada en Android, físico o emulador (CP-COMP-01).

12. Matriz de trazabilidad requisito a caso

Todo requisito MUST y SHOULD de la SRS tiene al menos un caso. Los COULD y WON'T no se prueban, salvo RNF-UX-007 (CP-UX-09) y la ausencia de la selección de rol (CP-LOG-01).

Requisito	Prior.	Casos de prueba	Recorrido
RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, 009 — Login	MUST	CP-LOG-01 a 06, 09	REC-1
RF-AUTH-005 — Cierre de sesión	MUST	CP-LOG-07, 08	REC-1
RF-AUTH-007, RN-015 — Google	MUST	CP-GOO-01 a 07, CP-DB-21	REC-2
RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, 004 — Registro	MUST	CP-REG-01 a 09	REC-3
RF-AUTH-001, 006 — Rol y acceso	MUST	CP-NAV-03, 04, CP-GAN-05, CP-DB-01 a 04	REC-3, 5
RF-VIEW-004 — Inicio	MUST	CP-HOM-01 a 07	REC-1, 4
RF-VIEW-005, 013, RF-PROF-001, 002, 007 — Perfil	MUST	CP-PER-01 a 09, CP-DB-02	REC-9
RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001 — Solicitud	MUST	CP-SOL-01 a 12	REC-4
RF-ASSIST-008, RN-009 — Cancelación	MUST	CP-SEG-05 a 07, CP-DB-07	REC-8
RF-MATCH-001, 003, 004, RN-002, RN-003 — Asignación	MUST	CP-MEC-01 a 06, CP-DB-10, 11	REC-5
RF-STATE-001 a 005, RN-004, RN-005, RN-014 — Estados y monto	MUST	CP-EST-01 a 05, CP-DB-05, 06, 12, 13	REC-5
RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004 — Seguimiento	MUST	CP-SEG-01 a 08, CP-HIS-01 a 03, CP-PERF-03	REC-4, 5
RF-VIEW-009 — Mis solicitudes / Mis servicios	MUST	CP-HIS-01 a 03, CP-MEC-06	REC-4, 5
RF-QUOTE-001, 002 — Monto final	MUST	CP-EST-02 a 04, CP-SEG-08, CP-PAG-03	REC-5, 6
RF-VIEW-014, RF-PAY-001 — Pago simulado	MUST	CP-PAG-01 a 06, 10	REC-6
RF-PAY-002, RN-012, RN-013, RNF-SEC-005 — Registro del pago	MUST	CP-PAG-04 a 07, 09, CP-DB-14 a 18, CP-DAT-04	REC-6

RF-PAY-003, RN-007 — Estado de pago	MUST	CP-PAG-02, 08, CP-DB-19	REC-6
RF-VIEW-011 — Navegación	MUST	CP-NAV-01 a 05	Todos
RF-VIEW-012, RNF-SCAL-001 — Capa de servicios	MUST	CP-DAT-01 a 04	—
RF-DATA-001 a 004 — Persistencia, sesión y bitácora	MUST	CP-LOG-06, CP-EST-01, CP-PAG-09, CP-REL-03	REC-1, 5
RF-FILE-001, RNF-SEC-004 — Storage	MUST	CP-PER-06 a 08, CP-DB-22, 23	REC-9
RF-SEC-001, RN-001, RN-008, RN-010, RNF-SEC-003 — RLS	MUST	CP-DB-01 a 04, 08, 09, 20, 24, CP-SOL-11	—
RF-VIEW-007 — Mecánicos cerca tuyo	SHOULD	CP-MAP-01 a 06	REC-10
RF-VIEW-010 — Detalle de mecánico	SHOULD	CP-DET-01 a 03	REC-10
RF-VIEW-015, RF-PAY-004 — Mis ganancias	SHOULD	CP-GAN-01 a 05	REC-7
RF-PROF-003 — Disponibilidad	SHOULD	CP-DIS-01 a 03	—
RNF-UX-001 a 004	MUST	CP-UX-01 a 04	Todos
RNF-UX-005, 006, 008	SHOULD	CP-UX-05 a 08	REC-1 a 4
RNF-PERF-001 / 002	MUST / SHOULD	CP-PERF-01 / CP-PERF-02	REC-4
RNF-COMP-001, 003 / 002	MUST / SHOULD	CP-COMP-01, 03 / CP-COMP-02	MUST
RNF-SEC-001, 002	MUST	CP-SEC-01, 02, CP-GOO-07, CP-REP-06	—
RNF-MAIN-001 a 003, 006, 007	MUST	CP-REP-01 a 05, CP-MAIN-01, 04	—
RNF-MAIN-004, 005	SHOULD	CP-MAIN-02, 03	—
RNF-SCAL-002	SHOULD	CP-SCAL-01	—
RNF-REL-001 a 003	MUST	CP-REL-01 a 04	Todos
RNF-TRACE-001 a 003	MUST	CP-TRZ-01 a 04	—
RNF-TEST-002, 003	MUST	Sección 4, CP-DB-01 a 24	—
RNF-PRIV-001, 002	MUST	CP-PRIV-01, 02	REC-4
RNF-AI-001 / 002, 003	SHOULD / MUST	CP-IA-01 / CP-IA-02, 03	—

Cobertura declarada: todos los requisitos funcionales y no funcionales MUST y SHOULD de la SRS tienen al menos un caso asociado, y cada regla de negocio MUST tiene un caso negativo en la base (sección 7).

13. Riesgos, cronograma y responsables

La entrega es el lunes 2 de noviembre. La prueba corre en paralelo con el desarrollo: cada tarjeta se acepta al cerrar su PR y la regresión completa se hace el domingo. QA (Víctor Aguilera y Leo Franco) coordina la ejecución y Joaquín Stachioni (PM) aprueba el criterio de salida.

Actividad	Cuándo	Responsable	Entregable
Crear cuentas CTA-01 a CTA-06 y cargar el seed de la sección 4	Vie 30/10	Thiago Ferreyra	Seed en `supabase/migrations/` o script
Ampliar `verificar-supabase.mjs` con CP-DB-01 a 24	Vie 30/10	Agustín Russo	Script que corre sin fallas
Pruebas de aceptación por tarjeta, al cerrar cada PR	Continuo	Revisor del PR	Casos en estado P/F
Análisis estático (`tsc`, `expo lint`, grep de hex y de accesos a datos)	Sáb 31/10	Víctor Aguilera	Cero errores
Pasada completa en ENV-01 a ENV-03 (secciones 6 a 9)	Sáb 31/10	Víctor Aguilera y Leo Franco	Resultados registrados
Recorridos REC-1 a REC-10 con video	Dom 1/11	Leo Franco (coordina), todo	Videos como evidencia

		el equipo	
Auditoría de repositorio y gestión (sección 11)	Dom 1/11	Leo Franco	Lista de control
Corrección de defectos Críticos y Altos	Sáb 31/10 a Dom 1/11	Autor de cada tarjeta	PRs con revisión
Regresión final sobre `main` con migraciones aplicadas desde cero	Dom 1/11 a la noche	Víctor Aguilera y Leo Franco, con todo el equipo	Informe final y tarjeta V01 cerrada

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El pago (B01, B02, P10, P11) no llega a tiempo, y es MUST	Media	Alto	Priorizarlo sobre todos los SHOULD; probar la función con CP-DB-15 a 18 antes de hacer la pantalla
Google OAuth falla en Expo Go por la URL de retorno	Media	Alto	Probar CP-GOO-06 el primer día; tener ambas URL habilitadas en Supabase
Una regla se valida solo en la app y no en la base	Media	Crítico	Sección 7 ejecutada por script contra Supabase, no por la interfaz
Redondeo de la comisión mal calculado	Baja	Alto	CP-DB-18 con montos de borde (0.01 y 1234.57)
Realtime falla o tarda en la red de la facultad	Media	Alto	Probar en dos redes; grabar el video del recorrido 5 con antelación
Una sola persona con Android físico	Media	Alto	Dispositivo compartido para la pasada final; el resto en emulador
Una migración aplicada a mano no está en el repositorio	Media	Alto	CP-MAIN-04: aplicar todo en un proyecto vacío antes de la entrega
Hex o medidas a mano que vuelven a entrar por apuro	Alta	Medio	CP-UX-01 como grep en cada PR
No hay hardware iOS	Alta	Bajo	SHOULD; se registra como no ejecutado
Los SHOULD quitan tiempo a los MUST	Media	Alto	No empezar P08, P12, P13 ni F04 hasta tener los recorridos MUST en verde