Rider Service — Especificación de Requerimientos (SRS)

Proyecto: Sistema Integral de Asistencia Mecánica para Autos y Motos · **Producto:** Rider Service — "Nunca viajes solo"
Materia: Aplicaciones Móviles · **Entrega:** lunes 2 de noviembre de 2026
Fecha: 2 de noviembre de 2026

Capa	Tecnología
Frontend	React Native + Expo SDK 58 (Expo Router)
Estilos	NativeWind (Tailwind CSS para React Native) con tema centralizado
Lenguaje	TypeScript en modo estricto
Autenticación	Supabase Auth (correo y contraseña; Google OAuth con PKCE)
Base de datos	PostgreSQL gestionado por Supabase, con RLS en todas las tablas
Tiempo real	Supabase Realtime (solicitudes, bitácora, cobros, ubicación del mecánico, calificaciones y notificaciones)
Archivos	Supabase Storage
Lógica del servidor	Funciones PL/pgSQL y triggers (estados, precio, cobro y comisión)
Ubicación y mapas	expo-location; un único mapa Leaflet en toda la app (WebView en el celular, librería leaflet en la web) con teselas de CARTO Voyager (clave en `.env`; sin clave, Esri World Street Map). Rutas por calles y tiempo estimado con OSRM (servicio público, sin clave).
Contenido editorial	Archivos JSON locales (consejos y promociones)
Control de versiones	Git + GitHub (Pull Requests)

1. Propósito y alcance

1.1 Propósito del producto

Quien maneja un auto o una moto está expuesto a imprevistos mecánicos en la calle o en ruta. Rider Service es una plataforma bimodal que conecta en tiempo real al conductor de un auto o una moto que necesita ayuda con el mecánico que puede prestarla. Centraliza el diagnóstico inicial, la asignación del prestador, el seguimiento del servicio y el cobro.

El valor diferencial es gestionar la incertidumbre del usuario: **quién viene, cuándo llega y cuánto cuesta**. El precio se conoce antes de pedir.

1.2 Modelo de negocio

Rider Service cobra una comisión del 10 % sobre cada servicio finalizado y cobrado a través de la aplicación.

- **Precio por adelantado.** Cada tipo de avería tiene una tarifa fija que el cliente ve antes de confirmar. El precio no cambia durante el servicio, como en las apps de viaje.
- **Cobro centralizado y retenido.** Al pedir, el cliente elige el medio:
  - **Mercado Pago:** el monto queda retenido al pedir. Se cobra cuando el mecánico finaliza y se devuelve si la solicitud se cancela.
  - **Efectivo:** el cliente le paga al mecánico al terminar el trabajo.

- **Registro de cada cobro:** el monto total, la comisión de la plataforma (10 %) y el neto del mecánico (90 %).
- **Liquidación al mecánico.** El neto queda registrado como saldo a liquidar. La transferencia efectiva se documenta, pero no se ejecuta.
- **Pago simulado.** El cobro no pasa por una pasarela real. El flujo completo (precio, medio de pago, retención, cobro y devolución) se registra en la base de datos, del lado del servidor, y la app identifica claramente el medio como simulado.
- **Evolución prevista: Mercado Pago real.**
  - API de Pagos con reserva del monto en la tarjeta (captura diferida): se captura al finalizar y se cancela si se anula la solicitud.
  - Credenciales y webhooks del lado del servidor (Edge Functions).
  - Después, el modelo marketplace (`marketplace_fee`), que divide el pago entre el mecánico y la plataforma.

1.3 Alcance

Incluido	Fuera de alcance (documentado como futuro)
Autenticación real (correo y contraseña; Google para clientes)	Recuperación de contraseña por correo
Registro de cliente y de mecánico (crea su taller, se suma a uno o trabaja en ruta)	Notificaciones push
Solicitud de asistencia para autos y motos, con GPS, vehículo, precio fijo por adelantado y medio de pago	Geofencing de llegada
Asignación y máquina de estados con bitácora	Presupuesto con desglose y versiones
Seguimiento en tiempo real, con confirmación del cliente de la llegada y de la resolución	Pasarela de pago real (Mercado Pago)
Lado del mecánico (bandeja, aceptar, llegada y finalización)	Traslado con mini-tráiler y talleres asociados
Perfil editable con foto y estadísticas del mecánico	Rider Shop y comunidad
Mapa y lista de talleres y mecánicos cercanos, con su ficha, fotos y reseñas	Panel de administración
Cobro simulado retenido, comisión y devolución	Carga automática de talleres desde Google Maps
Talleres con dueño y miembros, solicitudes dirigidas a un taller	Confirmación automática si el cliente no responde
Calificación del mecánico, reseñas del taller y notificaciones dentro de la app	
Mapa integrado en toda la app, ubicación del mecánico en vivo y ruta por calles (SHOULD)	

1.4 Estados de implementación

Estado	Significado
✅ Hecho	Implementado e integrado en `main`.
🟡 Parcial	Implementado con una parte pendiente, indicada en la descripción.
⏳ Pendiente	Comprometido para esta entrega, todavía sin implementar.
—	No se implementa en esta entrega (COULD o WON'T).

2. Convenciones

2.1 Priorización MoSCoW

Prioridad	Significado
MUST	Sin este requisito la entrega no es válida.
SHOULD	De alto valor; se implementa si el tiempo lo permite.
COULD	Deseable, prescindible. Solo se documenta.
WON'T	Fuera de alcance por decisión explícita. Se documenta para evitar el scope creep.

2.2 Identificadores

RF-<MÓDULO>-<NNN> (funcional), RNF-<ÁREA>-<NNN> (no funcional), RN-<NNN> (regla de negocio). Los identificadores son inmutables: un requisito conserva su ID aunque cambie su descripción o su prioridad.

3. Actores

ID	Actor	Descripción	En el alcance
ACT-01	Cliente	Conductor de auto o moto que solicita asistencia, conoce el precio antes de pedir, sigue el servicio, confirma la llegada y la resolución, lo paga y lo califica.	Sí
ACT-02	Mecánico	Persona que recibe, acepta y ejecuta servicios. Puede pertenecer a un taller (como dueño o miembro) o hacer asistencia en ruta (solo declara su zona).	Sí
ACT-03	Taller	Lugar físico que aparece en el mapa. Tiene un dueño (el mecánico que lo creó), que edita sus datos y acepta a los mecánicos que se suman. Sin mecánicos con cuenta es "no adherido" y solo se lo puede llamar.	Sí
ACT-04	Sistema	Validaciones, transiciones, código de solicitud, precio, cobro y comisión.	Sí (base de datos)
ACT-05	Administrador	Catálogo, moderación, disputas, liquidaciones.	No

4. Mapa de pantallas

#	Pantalla	Ruta	Requisito	Prioridad	Estado
1	Iniciar sesión	`/(auth)/login`	RF-VIEW-002	MUST	✅
2	Registro (Usuario / Mecánico)	`/(auth)/register`	RF-VIEW-003	MUST	✅
3	Inicio	`/(tabs)/inicio`	RF-VIEW-004	MUST	✅
4	Perfil	`/(tabs)/perfil`	RF-VIEW-005	MUST	✅
5	Editar perfil	`/editar-perfil`	RF-VIEW-013	MUST	✅
6	Solicitar asistencia (4 pasos: problema, ubicación, vehículo y confirmación)	`/solicitud/nueva`	RF-VIEW-006, RF-VIEW-014	MUST	✅
7	Solicitud confirmada	`/solicitud/confirmada`	RF-VIEW-006	MUST	✅
8	Seguimiento de solicitud	`/solicitud/[id]`	RF-VIEW-008	MUST	✅
9	Mis solicitudes / Servicios (Disponibles e Historial)	`/(tabs)/solicitudes`	RF-VIEW-009	MUST	✅
10	Talleres cerca tuyo (Mapa | Lista)	`/(tabs)/mapa`	RF-VIEW-007	SHOULD	✅
11	Ficha del taller o del mecánico (modal)	desde `/(tabs)/mapa`	RF-VIEW-010	SHOULD	✅
12	Mi taller	`/mi-taller`	RF-VIEW-016	SHOULD	✅
13	Mis ganancias (mecánico)	`/ganancias`	RF-VIEW-015	SHOULD	⏳
—	Selección de rol	`/(auth)/role`	RF-VIEW-001	WON'T	—

No hay una pantalla de pago aparte: el medio de pago se elige en el paso 4 de la solicitud y el cobro se completa solo al finalizar (RF-VIEW-014).

4.1 Definición de "pantalla terminada"

Una pantalla está terminada cuando:

- usa exclusivamente el tema de NativeWind (colores, medidas y tipografías), sin valores escritos a mano;
- obtiene sus datos solo a través de `/services`;
- contempla los estados de carga, de lista vacía y de error;
- es navegable, y el botón Atrás de Android se comporta de forma coherente;
- no se rompe con textos largos ni campos nulos;
- no genera errores ni advertencias en consola, y pasa tsc y expo lint;
- fue probada en Android, en un dispositivo físico o un emulador.

5. Requisitos funcionales

5.1 Pantallas

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Notas
RF-VIEW-001	Pantalla de selección de rol	WON'T	—	No se implementa: el rol se elige con el conmutador Usuario/Mecánico del registro y queda en la cuenta.
RF-VIEW-002	Inicio de sesión	MUST	✅	Correo y contraseña reales, y botón de Google funcionando (RF-AUTH-007).
RF-VIEW-003	Registro con variantes Usuario y Mecánico	MUST	✅	La variante Mecánico pregunta "¿Cómo trabajás?": • **Taller nuevo:** nombre y ubicación en un mapa (GPS o pin, dirección editable). Queda como dueño. • **Me sumo:** busca un taller de la app y pide sumarse; el dueño lo acepta o lo rechaza. Si el taller no tiene dueño, entra directo y queda como dueño. • **En ruta:** sin dirección. Pide la zona de trabajo, las especialidades (tags de un catálogo fijo) y una descripción. El botón de Google aparece solo en la variante Usuario.
RF-VIEW-004	Inicio	MUST	✅	Saludo con el perfil real y campana de notificaciones (RF-NOTIF-001). Talleres destacados: los talleres a menos de 25 km mejor calificados, ordenados por estrellas y con la distancia; al tocarlos abren el taller en el mapa. Consejos y promociones desde JSON. 3 accesos rápidos: "Mecánicos cerca tuyo", "Ver mapa" y "Mis solicitudes".
RF-VIEW-005	Perfil	MUST	✅	Datos y foto reales, rol y "Miembro desde" en el encabezado, y confirmación al cerrar sesión. El mecánico ve sus estadísticas reales: servicios resueltos y calificación promedio. No se muestran las solicitudes tomadas, para que el cliente elija por las estrellas y no por el volumen. Acceso a "Mi taller" para mecánicos.
RF-VIEW-006	Flujo de solicitud en 4 pasos	MUST	✅	1. Problema (con el precio de cada tipo de avería). 2. Ubicación con GPS. 3. Vehículo: auto o moto y modelo (obligatorios) más detalle opcional. 4. Confirmación con el precio y el medio de pago. Pedida desde un taller, muestra a quién se pide. El botón Atrás de Android vuelve al paso anterior conservando los datos.
RF-VIEW-007	Talleres cerca tuyo	SHOULD	✅	Una pantalla con dos vistas: • **Mapa:** los talleres con su foto (o un ícono de local si no tienen); el elegido se resalta y los que no reciben pedidos se ven atenuados. • **Lista:** talleres y mecánicos en ruta. Distancia desde el GPS, filtro por especialidad (tags del catálogo) y ficha del taller.
RF-VIEW-008	Seguimiento de solicitud	MUST	✅	Estado y línea de tiempo en tiempo real, precio y estado del cobro, mapa con el cliente, el mecánico en vivo y la ruta (RF-GPS-005), y cancelación. El cliente ve a su mecánico (foto, nombre, taller, teléfono y estrellas) y confirma la llegada y la resolución. El mecánico ve al cliente (foto y nombre; el teléfono recién al aceptar) y el vehículo. Al finalizar, el cliente califica.

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Notas
RF-VIEW-009	Mis solicitudes / Servicios	MUST	✅	Cliente: sus solicitudes. Mecánico: arranca en Disponibles (con sus servicios en curso arriba y las pedidas a su taller primero) y tiene la pestaña Historial con los terminados. Cada solicitud muestra el precio, el estado del cobro, el vehículo y quién la pidió.
RF-VIEW-010	Detalle del taller	SHOULD	✅	Ficha en un modal: slider de fotos, estrellas de las reseñas, cantidad de mecánicos y su promedio, dirección, distancia, descripción, especialidades y reseñas. Botones "Llamar", "WhatsApp" y "Solicitar asistencia" (solicitud dirigida al taller). Un taller no adherido solo muestra "Llamar". Se abre desde el mapa, la lista y los destacados del Inicio.
RF-VIEW-011	Estructura de navegación con botón SOS	MUST	✅	Las 4 pestañas y el SOS central activos.
RF-VIEW-012	Contenido desde la capa de servicios	MUST	✅	Datos operativos desde Supabase; contenido editorial desde JSON. Ninguna vista accede a Supabase ni a un JSON directamente.
RF-VIEW-013	Editar perfil	MUST	✅	Nombre y teléfono con validación.
RF-VIEW-014	Pago del servicio	MUST	✅	Integrado en el paso 4 de la solicitud: precio fijo y medio de pago (Mercado Pago simulado o efectivo). Ver 5.9.
RF-VIEW-015	Mis ganancias del mecánico	SHOULD	⏳	Ver RF-PAY-004.
RF-VIEW-016	Mi taller	SHOULD	✅	El dueño edita nombre, teléfono, localidad, especialidades, descripción, ubicación y foto principal; carga hasta 10 fotos; acepta o rechaza a quienes piden sumarse y quita miembros. Los mecánicos del taller ven los datos y el equipo; el que espera respuesta ve su pedido pendiente.

5.2 Autenticación y sesión

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-AUTH-001	Rol con efecto real	MUST	✅	El rol de la cuenta determina las pantallas y acciones disponibles.
RF-AUTH-002	Inicio de sesión	MUST	✅	Contra Supabase Auth. El mensaje de error no revela qué campo falló. La sesión se guarda en el dispositivo.
RF-AUTH-003	Registro de cliente	MUST	✅	Validación de campos, mínimo de 6 caracteres, coincidencia de contraseñas y términos.
RF-AUTH-004	Registro de mecánico	MUST	✅	Un trigger crea el perfil y la ficha del mecánico. Según la opción elegida, crea el taller y lo deja como dueño, deja pendiente el pedido para sumarse (y avisa al dueño) o lo registra en ruta.
RF-AUTH-005	Cierre de sesión	MUST	✅	Pide confirmación en un modal; al confirmar limpia la sesión y vuelve al login.

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-AUTH-006	Control de acceso por rol	MUST	✅	Reforzado con RLS en la base.
RF-AUTH-007	Inicio de sesión con Google	MUST	✅	Ver detalle abajo.
RF-AUTH-008	Recuperación de contraseña	COULD	—	Requiere configurar el correo de Supabase con enlaces de vuelta a la app.
RF-AUTH-009	Validación de formularios	MUST	✅	Mensajes de error en pantalla.

RF-AUTH-007: inicio de sesión con Google. OAuth 2.0 mediante Supabase Auth, con el proveedor Google y el navegador del sistema (expo-web-browser, con flujo PKCE).

Criterios de aceptación (todos verificados en Android con Expo Go):

- El botón "Continuar con Google" del login abre la selección de cuenta de Google y, al volver, ingresa al Inicio con la sesión creada.
- La cuenta creada con Google tiene siempre el rol cliente (RN-015). El nombre y la foto se toman de Google.
- El registro de mecánicos se hace solo con el formulario completo.
- Si el correo ya existía con contraseña, Supabase vincula las dos identidades a la misma cuenta.
- El client secret de Google se configura en Supabase y nunca forma parte del repositorio.
- En Supabase, la Site URL es `riderservice://` y las Redirect URLs habilitadas son `exp://**`, `riderservice://**` y `http://localhost:8081/**`.
- En Expo Go la app se levanta con `npx expo start --tunnel` (ngrok), porque Supabase no acepta direcciones de vuelta con IP.
- Si el usuario cancela, vuelve al login sin error.

5.3 Perfil

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-PROF-001	Perfil con datos propios	MUST	✅	RLS impide leer perfiles ajenos.
RF-PROF-002	Edición de datos personales	MUST	✅	Nombre y teléfono. La localidad queda como COULD.
RF-PROF-003	Disponibilidad del mecánico	SHOULD	⏳	El mecánico activa o desactiva su disponibilidad. Un mecánico no disponible no ve solicitudes nuevas (RN-003).
RF-PROF-004	Mis vehículos guardados	WON'T	—	Futuro.
RF-PROF-005	Mecánicos favoritos	WON'T	—	Futuro.
RF-PROF-006	Notificaciones y seguridad	WON'T	—	Futuro.
RF-PROF-007	Foto de perfil	MUST	✅	Hasta 5 MB, en formato JPG, PNG o WebP. Se guarda en el bucket `avatars`, en la carpeta del usuario.

5.4 Solicitud de asistencia


ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-ASSIST-001	Flujo con validación por paso	MUST	✅	No se avanza sin completar los campos obligatorios.
RF-ASSIST-002	Tipo de avería obligatorio	MUST	✅	8 categorías desde la base, cada una con su tarifa fija.
RF-ASSIST-003	Ubicación real por GPS	MUST	✅	Con expo-location. Si el GPS falla, se informa al usuario.
RF-ASSIST-004	Descripción opcional	MUST	✅	Hasta 200 caracteres, en el paso del vehículo.
RF-ASSIST-005	Creación de la solicitud	MUST	✅	Código RS-AAAA-NNNN, fecha y hora, estado inicial pendiente. La base fija el precio con la tarifa y registra el cobro: retenido (Mercado Pago) o pendiente (efectivo).
RF-ASSIST-006	Vehículo de la solicitud	MUST	✅	El cliente elige auto o moto y escribe marca y modelo; el mecánico lo ve antes de aceptar. Guardar vehículos en el perfil queda como futuro (RF-PROF-004).
RF-ASSIST-007	Evidencia fotográfica	COULD	—	El bucket privado archivos ya existe.
RF-ASSIST-008	Cancelar solicitud	MUST	✅	Hasta que el cliente confirma la llegada del mecánico (RN-009), con motivo, y queda registrada en la bitácora. Lo retenido se devuelve.
RF-SOS-001	Acceso rápido SOS	MUST	✅	El botón central abre el flujo de solicitud. La solicitud del SOS la puede tomar cualquier mecánico disponible.
RF-ASSIST-009	Solicitud dirigida a un taller	SHOULD	✅	"Solicitar asistencia" desde el detalle de un taller (o de un mecánico en ruta) crea una solicitud que solo pueden ver y aceptar los mecánicos de ese taller (o ese mecánico). Si nadie la acepta queda esperando, y el cliente puede cancelarla y usar el SOS. No se puede dirigir a un taller no adherido.

5.5 Asignación

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-MATCH-001	Mecánicos disponibles ven las solicitudes pendientes	MUST	✅	Bandeja "Disponibles", restringida por RLS. Las del SOS les llegan a todos los mecánicos disponibles; las dirigidas, solo a los del taller elegido.
RF-MATCH-002	Notificación push de oportunidades	WON'T	—	Futuro. La bandeja se actualiza por Realtime.
RF-MATCH-003	Aceptar servicio	MUST	✅	Antes de aceptar, el mecánico ve el precio, su neto (90 %), el medio de pago, el vehículo, quién la pidió y un mapa con su ubicación, la del cliente y el recorrido con el tiempo estimado. Al aceptar informa el ETA y sale en camino.

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-MATCH-004	Evitar asignación múltiple	MUST	✅	Actualización condicional atómica en aceptar_solicitud (RN-002).
RF-MATCH-005	Prioridad de las solicitudes dirigidas	SHOULD	✅	En la bandeja del mecánico, las solicitudes pedidas a su taller aparecen primero y marcadas "Pedida a ...". Además le llega una notificación.

5.6 Máquina de estados



La bitácora registra todos los estados. Cada paso lo hace quien puede comprobarlo:

- **Mecánico:** "Aceptar y salir en camino" (registra aceptado y en camino), "Llegué al lugar" y "Terminé el trabajo". Mientras trabaja puede marcar "No se pudo resolver".
- **Cliente:** "Confirmar llegada" (pasa a trabajando) y, con el trabajo terminado, "Sí, quedó resuelto" (finalizado, se cobra) o "No quedó resuelto" (no resuelta, se devuelve).
- Así el mecánico no puede avanzar ni cobrar un servicio sin haber ido ni haberlo resuelto (RN-017).

ID	Requisito	Prioridad	Estado
RF-STATE-001	Gestión de estados con transiciones validadas en la base	MUST	✅
RF-STATE-002	→ En camino (solo el mecánico asignado). Se registra automáticamente al aceptar.	MUST	✅
RF-STATE-003	→ Llegué (lo marca el mecánico asignado; queda esperando la confirmación del cliente).	MUST	✅
RF-STATE-004	→ Trabajando. Solo el cliente, al confirmar que el mecánico llegó.	MUST	✅
RF-STATE-005	→ Finalizado. Solo el cliente, al confirmar que quedó resuelto. Completa el cobro (RF-PAY-002).	MUST	✅
RF-STATE-006	→ Esperando confirmación (por_confirmar): el mecánico marca el trabajo terminado; el pago sigue retenido.	MUST	✅
RF-STATE-007	→ No resuelta, con motivo obligatorio: la marca el mecánico mientras trabaja o el cliente al revisar el trabajo terminado. El cobro se devuelve.	MUST	✅

5.7 Seguimiento

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-TRACK-001	Seguimiento con datos reales	MUST	✅	
RF-TRACK-002	Línea de tiempo en tiempo real	MUST	✅	Supabase Realtime.
RF-TRACK-003	Contacto entre cliente y mecánico	MUST	✅	Llamada mediante Linking, en los dos sentidos. El teléfono del cliente se muestra recién cuando el mecánico acepta.

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-TRACK-004	Historial de solicitudes	MUST	✅	

5.8 GPS y mapas

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-GPS-001	Ver la ubicación del mecánico en el mapa	SHOULD	✅	El cliente ve en el seguimiento al mecánico moverse en vivo, con la ruta por las calles hasta su ubicación y el tiempo estimado ("Llega en ~X min · Y km"). Si el servicio de rutas no responde, se muestra una línea recta.
RF-GPS-002	Emitir la ubicación del mecánico en vivo	SHOULD	✅	Mientras el servicio está en curso y el mecánico tiene la app abierta, su posición se guarda cada 5 s o 15 m en `ubicaciones_mecanico` y se publica por Realtime. Se borra al finalizar o cancelar.
RF-GPS-003	Geofencing de llegada	WON'T	—	Futuro.
RF-GPS-004	Ubicación del cliente para el mecánico	SHOULD	✅	El mecánico ve en un mapa dónde está el cliente desde que la solicitud aparece en "Disponibles" y durante el viaje.
RF-GPS-005	Mapa único integrado	SHOULD	✅	Un solo mapa Leaflet en toda la app: selector de ubicación, registro del taller, seguimiento y mapa de mecánicos, igual en el celular y en la web. No requiere clave de Google y funciona en Expo Go. Los mapas se ven dentro de la app, sin enlaces externos.

5.9 Precio, cobro y comisión

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-QUOTE-001	Precio del servicio por adelantado	MUST	✅	Cada tipo de avería tiene una tarifa fija (`categorias_averia.tarifa`). Al crear la solicitud la base la copia a `solicitudes.monto_final` ; la app no puede fijarla ni cambiarla.
RF-QUOTE-002	Consultar el precio	MUST	✅	El cliente lo ve en los pasos 1 y 4 de la solicitud, en el seguimiento y en Mis solicitudes. El mecánico lo ve antes de aceptar.
RF-QUOTE-003	Presupuesto con desglose y aceptación previa	WON'T	—	Desglose en mano de obra, repuestos y tasa; con versiones. Futuro.
RF-PAY-001	Cobro simulado al pedir	MUST	✅	Ver detalle abajo.
RF-PAY-002	Registro del cobro con comisión	MUST	✅	Ver detalle abajo.
RF-PAY-003	Estado del cobro visible	MUST	✅	Seguimiento y Mis solicitudes muestran "Pago retenido", "Efectivo al finalizar", "Pagado", "Devuelto" o "Sin cargo", en tiempo real.
RF-PAY-004	Ganancias del mecánico	SHOULD	⏳	El mecánico ve sus servicios cobrados, el neto de cada uno (90 %) y el total a liquidar. Hoy ve el neto de cada servicio en su seguimiento.

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-PAY-005	Integración con Mercado Pago	WON'T	—	Futuro: API de Pagos con reserva del monto (captura al finalizar o cancelación), credenciales y webhooks en Edge Functions.
RF-PAY-006	Pago dividido marketplace	WON'T	—	`marketplace_fee` con la cuenta del mecánico vinculada por OAuth. Futuro.

RF-PAY-001: cobro simulado al pedir. En el paso 4 el cliente ve el precio y elige el medio:

- **Mercado Pago (simulado):** el botón dice "Confirmar y pagar $X" y el monto queda retenido. Se identifica claramente como pago de prueba y no pide datos de tarjeta.
- **Efectivo:** queda pendiente y se paga al mecánico al terminar.

RF-PAY-002: registro del cobro con comisión. Lo hace la base con triggers, nunca la app:

- **Al crear la solicitud:** registra el cobro con la comisión (10 %) y el neto del mecánico (90 %), en estado retenido o pendiente según el medio.
- **Al aceptar:** asocia el cobro al mecánico.
- **Al finalizar (cuando el cliente confirma que quedó resuelto):** lo marca cobrado.
- **Al cancelar o quedar no resuelta:** lo marca devuelto (Mercado Pago) o anulado (efectivo).
- **Siempre:** un cobro por solicitud y una sola vez (RN-013).

5.10 Calificaciones, notificaciones y otros módulos

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-RATING-001	Calificación del mecánico	SHOULD	✅	Con el servicio finalizado, el cliente da de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional, una sola vez (RN-011). El mecánico la ve en el seguimiento.
RF-RATING-002	Promedio del mecánico	SHOULD	✅	El promedio de estrellas se muestra en su perfil y en el seguimiento, para que el cliente decida si sigue con él.
RF-RATING-003	Reseñas del taller	SHOULD	✅	Estrellas y comentario al taller, aparte de las de los mecánicos. Solo reseña quien tuvo un servicio finalizado con ese taller; una por persona, editable (RN-020).
RF-NOTIF-001	Avisos dentro de la app (campana)	SHOULD	✅	Campana con contador de no leídos, en vivo. Mecánico: solicitudes pedidas a su taller y pedidos para sumarse. Cliente y mecánico: cada paso del servicio que le toca al otro. Al tocar un aviso se abre la solicitud o Mi taller.
RF-NOTIF-002	Notificaciones push	WON'T	—	Requiere un build propio de la app. Futuro.
RF-TRANSFER-001 a 003	Traslado con mini-tráiler	WON'T	—	Futuro.
RF-SHOP-001 a 005	Rider Shop	WON'T	—	Futuro.
RF-COMM-001	Comunidad	WON'T	—	Futuro.

5.11 Datos, archivos y seguridad

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-DATA-001	Persistencia real	MUST	✅	PostgreSQL.
RF-DATA-002	Estado de sesión compartido	MUST	✅	useSesion y RequiereSesion.
RF-DATA-003	Sesión persistente en el dispositivo	MUST	✅	AsyncStorage.
RF-DATA-004	Bitácora de estados	MUST	✅	historial_solicitudes: estado anterior, estado nuevo, fecha y hora, actor y nota.
RF-FILE-001	Archivos en Storage	MUST	✅	avatars es público con escritura por carpeta del usuario; archivos es privado.
RF-SEC-001	Acceso a datos mediante RLS	MUST	✅	Ver detalle abajo.

RF-SEC-001. RLS controla el acceso a los datos:

- un cliente no ve ni modifica servicios ajenos;
- un mecánico solo opera los servicios que tiene asignados;
- los cobros solo los ven el cliente y el mecánico del servicio. El mecánico los ve desde que acepta.
- la app no puede insertar ni modificar cobros: solo los escriben los triggers de la base;
- una solicitud dirigida solo la ven y aceptan los mecánicos del taller elegido;
- solo el dueño edita su taller y administra a sus miembros;
- calificaciones, reseñas y notificaciones solo se escriben mediante funciones que validan las reglas;
- los datos de la otra parte (foto, nombre, teléfono) se entregan solo a quien participa del servicio.

5.12 Talleres

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-TALLER-001	Taller separado del mecánico	SHOULD	✅	Un taller tiene dueño y puede tener varios mecánicos o ninguno. Sin mecánicos con cuenta es "no adherido": aparece en el mapa, pero solo se lo puede llamar.
RF-TALLER-002	Sumarse a un taller	SHOULD	✅	El mecánico pide sumarse al registrarse y al dueño le llega un aviso. Mientras espera trabaja en ruta. El dueño lo acepta o lo rechaza, y el mecánico recibe la respuesta.
RF-TALLER-003	Fotos del taller	SHOULD	✅	El dueño carga hasta 10 fotos y una foto principal. Se ven en un slider en el detalle del taller y la principal identifica al taller en el mapa.
RF-TALLER-004	Especialidades como tags	SHOULD	✅	Catálogo fijo en la base (mecánica general, autos, motos, gomería, lubricentro, etc.). Talleres y mecánicos solo pueden elegir de esa lista, y el mapa filtra por ellas (RN-021).
RF-TALLER-005	Talleres destacados	SHOULD	✅	Inicio: talleres a menos de 25 km ordenados por estrellas (los sin calificar al final; a igual puntaje, el más cercano), con la distancia.

6. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Criterio de aceptación
RNF-UX-001	Sistema de diseño consistente	MUST	✅	Tema en tailwind.config.js; los colores para íconos salen de src/lib/tema.ts. Los componentes no usan colores hex escritos a mano.
RNF-UX-002	Fidelidad a la maqueta	MUST	✅	
RNF-UX-003	Estados de carga, vacío y error	MUST	✅	Ninguna pantalla queda en blanco.
RNF-UX-004	Respuesta táctil de los controles	MUST	✅	
RNF-UX-005	Legibilidad en exteriores	SHOULD	✅	Contraste de 4.5:1 o más y área táctil de 44×44 pt o más.
RNF-UX-006	Teclado que no tapa el campo activo	SHOULD	✅	
RNF-UX-007	Accesibilidad	COULD	🟡	Etiquetas, roles y descripciones de accesibilidad en botones, chips, accesos rápidos, filtros, mapa y ficha.
RNF-UX-008	Flujo de emergencia	SHOULD	✅	60 segundos o menos y 8 interacciones o menos.
RNF-PERF-001	Fluidez de la interfaz	MUST	✅	Navegación en 300 ms o menos.
RNF-PERF-002	Arranque	SHOULD	✅	Menos de 3 segundos.
RNF-COMP-001	Android	MUST	✅	Android 10 o superior, Expo Go (SDK 58) y dispositivo físico.
RNF-COMP-002	iOS	SHOULD	🟡	Código compatible; no se verificó en un dispositivo.
RNF-COMP-003	Diseño adaptable	MUST	✅	Pantallas de 5" a 6.7", respetando las áreas seguras.
RNF-SEC-001	Protección de secretos	MUST	✅	Ver detalle abajo.
RNF-SEC-002	Autenticación segura	MUST	✅	Supabase Auth; la contraseña nunca se guarda en el dispositivo.
RNF-SEC-003	Autorización por políticas	MUST	✅	RLS en todas las tablas con políticas explícitas.
RNF-SEC-004	Seguridad de archivos	MUST	✅	Escritura solo en la carpeta propia.
RNF-SEC-005	Montos calculados en el servidor	MUST	✅	El precio, la comisión, el neto y el estado del cobro los fija la base; la app no puede enviarlos ni modificarlos.
RNF-MAIN-001	Control de versiones	MUST	✅	main siempre ejecutable.
RNF-MAIN-002	Integración por Pull Request con revisión	MUST	✅	

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Criterio de aceptación
RNF-MAIN-003	Modularidad	MUST	✅	/app, /components, /services, /types, /data, /lib, /hooks. Solo /services accede a datos.
RNF-MAIN-004	TypeScript en modo estricto	SHOULD	✅	
RNF-MAIN-005	ESLint	SHOULD	✅	expo lint sin errores ni advertencias.
RNF-MAIN-006	README completo	MUST	✅	Integrantes, alcance, instalación, estructura y cómo levantar la app con túnel para Google.
RNF-MAIN-007	Migraciones versionadas	MUST	✅	Todo cambio de esquema queda en supabase/migrations/.
RNF-SCAL-001	Independencia del origen de datos	MUST	✅	Cambiar el origen de los datos solo afecta a /services.
RNF-SCAL-002	Categorías y especialidades declarativas	SHOULD	✅	Las tarifas también son datos de la tabla de categorías.
RNF-REL-001	Robustez ante datos	MUST	✅	Nulos, listas vacías y textos largos.
RNF-REL-002	Manejo de errores de operación	MUST	✅	Una operación fallida nunca se informa como exitosa.
RNF-REL-003	Persistencia confiable	MUST	✅	
RNF-TRACE-001 a 003	Trazabilidad	MUST	✅	Los commits y PR referencian el ID del requisito.
RNF-TEST-002	Datos de prueba	MUST	✅	Seed versionado con 10 talleres de Pilar y Tortuguitas (datos públicos de Google Maps) como talleres no adheridos, y el taller de prueba "Taller Demo" con su dueño.
RNF-TEST-003	Estados determinísticos	MUST	✅	scripts/verificar-supabase.mjs.
RNF-PRIV-001	Minimización de datos	MUST	✅	
RNF-PRIV-002	Protección de la ubicación	MUST	✅	El permiso se pide al momento de usarla, explicando el motivo.
RNF-AI-001	Transparencia sobre el uso de IA	SHOULD	✅	Documentado en el README.
RNF-AI-002	Validación humana	MUST	✅	
RNF-AI-003	Protección de información	MUST	✅	

RNF-SEC-001. Ningún secreto forma parte del repositorio:

- `.env` está en `.gitignore`;
- la clave publishable de Supabase es pública por diseño y figura en `.env.example`;

- las claves privadas (`service_role` y el client secret de Google) nunca entran al repositorio.

7. Reglas de negocio

ID	Regla	Prioridad	Estado
RN-001	Toda solicitud está asociada a un cliente autenticado.	MUST	✅
RN-002	Una solicitud no puede tener dos mecánicos asignados.	MUST	✅
RN-003	Un mecánico no disponible no recibe solicitudes nuevas.	MUST	✅
RN-004	Los estados respetan el flujo definido.	MUST	✅
RN-005	Finalizado, no resuelta y cancelada son terminales.	MUST	✅
RN-006	Una venta no supera el stock disponible.	WON'T	—
RN-007	Un servicio se considera pagado solo cuando la base registra su cobro como cobrado.	MUST	✅
RN-008	Los datos de un servicio son visibles solo para sus actores.	MUST	✅
RN-009	Solo se cancela antes de trabajando: hasta que el cliente confirma que llegó el mecánico.	MUST	✅
RN-010	Un cliente tiene como máximo una solicitud activa.	MUST	✅
RN-011	Solo el cliente califica, solo un servicio finalizado y una sola vez.	SHOULD	✅
RN-012	La comisión es el 10 % del precio del servicio; el neto del mecánico es el 90 %. El neto se redondea a 2 decimales y la comisión absorbe la diferencia.	MUST	✅
RN-013	Cada solicitud tiene un único cobro. Se retiene (o queda pendiente) al pedir, se cobra solo cuando el cliente confirma que quedó resuelto y, si se cancela o no se resuelve, se devuelve (o se anula).	MUST	✅
RN-014	El precio lo fija la base con la tarifa de la categoría al crear la solicitud; ni el cliente ni el mecánico pueden modificarlo.	MUST	✅
RN-015	Una cuenta creada con Google tiene el rol cliente; nunca se le crea ficha de mecánico.	MUST	✅
RN-016	Un taller tiene dirección y coordenadas y aparece en el mapa. Un mecánico en ruta solo declara su zona: aparece en la lista, pero no en el mapa. Los dos reciben solicitudes.	MUST	✅
RN-017	El trabajo empieza cuando el cliente confirma la llegada, y se cobra cuando el cliente confirma que quedó resuelto. El mecánico no puede hacer esos pasos.	MUST	✅
RN-018	Una solicitud dirigida a un taller solo la aceptan sus mecánicos, y solo se puede dirigir a un taller con al menos un mecánico.	SHOULD	✅
RN-019	Quien crea un taller es su dueño. Solo el dueño acepta miembros, los quita y edita el taller.	SHOULD	✅
RN-020	Solo reseña un taller quien tuvo un servicio finalizado con él; una reseña por persona.	SHOULD	✅
RN-021	Las especialidades de talleres y mecánicos salen de un catálogo fijo.	SHOULD	✅

8. Modelo de datos

Tabla	Contenido relevante
`perfiles`	Nombre, teléfono y foto. Con Google, el nombre y la foto salen de la cuenta de Google.
`talleres`	Nombre, descripción, teléfono, dirección, localidad, coordenadas, especialidades, foto principal y dueno_id. Lectura pública.
`mecanicos`	La persona: nombre, teléfono, zona de trabajo, especialidades, disponibilidad, taller_id (su taller; null si trabaja en ruta) y taller_pendiente_id (taller al que pidió sumarse).
`fotos_taller`	Galería del taller (hasta 10). La escribe solo el dueño.
`especialidades`	Catálogo fijo de tags.
`categorias_averia`	Nombre, descripción, ícono y **tarifa** (precio fijo en pesos).
`solicitudes`	Cliente, mecánico, categoría, ubicación, estado, ETA, motivos de cancelación y de no resuelta, **monto_final**, **medio_pago**, **tipo_vehiculo** y **vehiculo_modelo**, y el destino (taller_solicitado_id o mecanico_solicitado_id).
`historial_solicitudes`	Bitácora de estados: anterior, nuevo, fecha, actor y nota.
`ubicaciones_mecanico`	Última posición del mecánico por solicitud (latitud, longitud y hora). Solo la escribe el mecánico asignado mediante `actualizar_ubicacion_mecanico`; la leen el cliente y el mecánico del servicio. Se borra al finalizar o cancelar.
`calificaciones`	Estrellas y comentario del cliente al mecánico, una por solicitud finalizada.
`resenas_taller`	Estrellas y comentario del cliente al taller, una por cliente y taller.
`notificaciones`	Avisos de la campana (título, texto, solicitud, tipo y leída). Los crean triggers; el usuario solo lee los suyos y los marca leídos.
`pagos`	Uno por solicitud: cliente, mecánico, monto, comisión, neto del mecánico, medio y estado (retenido, pendiente, cobrado, devuelto o anulado). Con RLS de solo lectura para el cliente y el mecánico del servicio.

Funciones y triggers:

- `crear_perfil_usuario`: crea el perfil y, si es mecánico, su ficha; según la opción del registro crea su taller (y lo deja como dueño), deja pendiente el pedido para sumarse o lo registra en ruta. Con Google nunca crea un mecánico (RN-015).
- `fn_tarifa_solicitud` (antes de crear la solicitud): fija `monto_final` con la tarifa de la categoría (RN-014).
- `fn_crear_pago_solicitud` (después de crearla): registra el cobro retenido o pendiente con su comisión (RN-012, RN-013).
- `fn_sincronizar_pago` (al cambiar el estado o el mecánico): asocia el cobro al mecánico y lo pasa a cobrado, devuelto o anulado.
- `cambiar_estado_solicitud`: valida quién hace cada paso (el cliente confirma la llegada y la resolución), registra la bitácora y agrupa aceptar → en camino.
- `aceptar_solicitud`: asignación atómica; una solicitud dirigida solo la acepta su destinatario.
- `calificar_servicio`, `resenar_taller`: validan RN-011 y RN-020.

- `mi_taller`, `actualizar_mi_taller`, `responder_union_taller`, `quitar_miembro_taller`, `agregar_foto_taller`, `eliminar_foto_taller`: administración del taller, solo para el dueño.
- `resumen_talleres`, `resumen_mecanicos`, `estadisticas_mecanico_actual`: promedios y estadísticas.
- `fn_notificar_solicitud_dirigida`, `fn_notificar_cambio_estado`: crean los avisos de la campana.
- `fn_validar_especialidades`: rechaza especialidades fuera del catálogo.
- `actualizar_ubicacion_mecanico`: guarda la posición del mecánico asignado, solo con el servicio en curso (RF-GPS-002).
- `fn_limpiar_ubicacion_mecanico` (al finalizar o cancelar): borra la ubicación guardada.

Migraciones principales:

- `20261101030000_no_resuelta_y_calificaciones`
- `20261101040000_talleres_y_solicitudes_dirigidas`
- `20261102000000_foto_mecanico_asignado`
- `20261102010000_notificaciones`
- `20261102020000_dueno_y_miembros_taller`
- `20261102030000_fotos_resenas_especialidades`
- `20261102040000_autos_y_vehiculo`
- `20261102050000_cliente_confirma_llegada`
- `20261102060000_cliente_confirma_resolucion`

9. Recorridos de verificación

#	Recorrido	Prioridad
1	Login con correo → Inicio → cerrar sesión (con confirmación) → Login	MUST
2	Login → Continuar con Google → Inicio con nombre y foto de Google (Expo levantado con túnel)	MUST
3	Registro de cliente y de mecánico (taller nuevo, me sumo o en ruta) → Login con la cuenta nueva	MUST
4	Cliente: SOS → 4 pasos con GPS y el vehículo (auto o moto y modelo). Ve el precio y elige el medio de pago → Confirmada → Seguimiento en pendiente con "Pago retenido"	MUST
5	Mecánico: Disponibles (ve el precio, su neto, el vehículo y el recorrido) → Aceptar con ETA → Llegué al lugar → el cliente confirma la llegada → Terminé el trabajo. Cada uno ve los cambios del otro en tiempo real y con notificación.	MUST
6	Cliente: confirma "Sí, quedó resuelto" → el cobro pasa a "Pagado" → califica al mecánico. Con "No quedó resuelto", el cobro pasa a "Devuelto".	MUST
7	Mecánico: Mis ganancias muestra el neto del servicio cobrado (90 %)	SHOULD
8	Cliente: cancela una solicitud antes de que llegue el mecánico → queda cancelada con el motivo y el cobro "Devuelto"	MUST
9	Perfil → Editar perfil → guardar → Perfil actualizado; cambiar la foto	MUST
10	Inicio → Talleres destacados → detalle del taller con fotos, reseñas y cantidad de mecánicos → volver	SHOULD
11	Registro de mecánico con taller → el taller aparece en la vista Mapa	SHOULD

#	Recorrido	Prioridad
12	Mecánico acepta → el cliente ve al mecánico moverse en el mapa del seguimiento, con la ruta por calles y el tiempo estimado	SHOULD
13	Cliente: Mapa → taller adherido → Solicitar asistencia → solo los mecánicos de ese taller la ven, primero en su bandeja y con notificación	SHOULD
14	Registro de mecánico con "Me sumo" → el dueño recibe el aviso → lo acepta en Mi taller → el mecánico recibe la respuesta	SHOULD
15	Dueño: Mi taller → cambia datos, especialidades y fotos → se ven en el mapa y en el detalle del taller	SHOULD
16	Cliente con un servicio finalizado de un taller → deja una reseña en el detalle del taller	SHOULD
17	Mecánico: mientras trabaja marca "No se pudo resolver" con motivo → el cobro pasa a "Devuelto" y el cliente recibe el aviso	MUST

10. Criterio de aceptación global

La entrega es conforme cuando:

1. Todos los requisitos MUST están en ✅.
2. Los recorridos MUST se completan sin errores en Android.
3. `npx tsc --noEmit` y `npx expo lint` terminan sin errores.
4. No hay colores ni medidas escritos a mano en los componentes.
5. Ningún secreto privado está versionado.
6. El README declara el alcance, la instalación, la estructura y los integrantes.
7. Todo cambio entró a `main` mediante un Pull Request revisado.