Linux 学习笔记-软件安装

一、 SSH 工具

- 1. XManager 工具
 - 1) xShell:模拟远程主机终端,负责执行 shell 命令



注意:协议是 SSH,端口号是 22


2) xFtp: 负责本地与远程主机之间的文件传输



协议是 sftp, 端口号是 22, 用户名密码依旧


2. secureCRT

1) 连接终端



2) 文件上传

1. 直接使用 rz 命令



2. 使用图形化界面(按 alt+p 出现 sftp 窗口使用纯命令上传)

```
$\square$172.16.4.123 | $\square$ $\squa
```

pwd:显示当前服务器主机路径

lpwd:显示当前本地路径

cd: 切换服务器主机路径

lcd: 本地路径切换

put: 上传

小技巧:可以直接在本地拖拽文件到 sftp 窗口完成文件上传

3. 下载(从远程主机到本地) sz 命令 eg: sz /root/a.txt

4. 设置文件上传和下载路径

选项->会话选项->X/Y/Zmodem->设置上传下载目录



帅哥(* ̄) ̄)! 3 / 13

二、软件安装

◆ tar:解压安装

■ 安装包格式:tar、tar.gz、tar.bz

■ 安装软件包:tar -zxvf [包名]

◆ rpm:直接安装

■ 安装包格式:rpm

■ 安装软件包:rpm -ivh 软件包路径

■ 卸载软件包:rpm -e 软件包全名

◆ yum:在线安装

■ 安装软件包:yum -y install subversion

■ 卸载软件包:yum -y remove subversion

1. JDK 的解压安装

◆ 安装方式:rpm安装

◆ 软件版本: JDK1.7

export JAVA_HOME=/usr/share/1.7.0_67 export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH export LASSPATH=.:\$JAVA_HOME/lib/dt.jar:\$JAVA_HOME/lib/tools.jar



1) 下载 JDK 的 tar.gz 包,放到远程主机的指定位置

2) 解压 tar.gz 压缩包

1. cd /usr/local

2. mkdir java

3. tar -zxvf jdk-8u192-linux-x64.tar.gz -C java/

3) 配置 Java 环境变量

1. 打开 /etc/profile 配置文件 vi /etc/profile

帅哥(* ̄) ̄)! 4 / 13

2. 编写配置内容

```
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_192

export JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin

export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar

export PATH=$JAVA_BIN:$PATH
```

3. 使配置文件生效 source /etc/profile

```
[root@localhost java]# source /etc/profile
[root@localhost java]# java -version
java version "1.8.0_192"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_192-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.192-b12, mixed mode)
[root@localhost java]#
```

2. Tomcat 的解压安装

- 1) 下载 tomcat 的 tar.gz 包,放到远程主机的指定位置
- 2) 解压 tar.gz 压缩包
 - 1. cd /usr/local
 - 2. mkdir tomcat
 - 3. tar -zxvf apache-tomcat-8.0.53.tar.gz -C tomcat/
- 3) 启动 tomcat(进入到 tomcat 的 bin 目录下)


4) 开放端口

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
执行 firewall-cmd --reload 重启防火墙重新测试 OK
```

- 3. MySQL 的安装(rpm 安装或 yum 安装)
 - 1) centOS7.x rpm 安装(CentOS7.0 安装 5.7.28)
 - 1. 进入 MySQL 官网,下载所需版本的 MySQL rpm 安装包

帅哥(* ̄) ̄)! 5 / 13

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/



- 2. 将对应版本的 rpm 安装包上传到服务器主机,解压 tar 包
 - 1. cd /usr/local
 - 2. mkdir mysql
 - 3. tar -xvf mysql-5.7.28-1.el7.x86 64.rpm-bundle.tar -C mysql/
- 3. 检查是否有旧版本存留 rpm -qa | grep mysql
- 4. 检查是否有 Mariadb rpm -qa | grep maria

如果存在则删除: rpm -e --nodeps mariadb-libs

- 5. 开始安装 顺序: common-lib-client-server
 - a) 切换到 mysql rpm 安装包所在路径 cd /usr/local/mysql
 - b) rpm -ivh mysql-community-common-5.7.28-1.el7.x86 64.rpm
 - c) rpm -ivh mysql-community-libs-5.7.28-1.el7.x86_64.rpm
 - d) rpm -ivh mysql-community-client-5.7.28-1.el7.x86 64.rpm
 - e) rpm -ivh mysql-community-server-5.7.28-1.el7.x86_64.rpm
- 6. 启动 MySQL 服务 service mysqld start

帅哥(* ̄) ̄)! 6 / 13

systemctl start mysqld.service 启动 mysql systemctl status mysqld.service 查看 mysql 状态 systemctl stop mysqld.service 关闭 mysql 查看 mysql 进程 ps -ef|grep mysql 查看 3306 端口 netstat -anop|grep 3306

- 7. 获取 MySQL root 账户随机密码
 - grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
- 8. 登录 MySQL

mysql -uroot -p 输入随机密码

- 9. 修改 root 用户密码
 - a) 更改密码设置策略 set global validate password policy=0;
 - b) 修改密码长度设置 set global validate password length=1;
 - c) 修改密码 set password=password("root");

mysql> set global validate_password_policy=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> set global validate_password_length=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> set password=password("root");
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

#MySQL 密码设置策略

https://blog.csdn.net/hello world qwp/article/details/79551789

- 10. 设置数据库字符编码集及端口号
 - a) 查看字符编码设置: show variables like 'char%';
 - b) 将拉丁文的设置改为 utf8
 - set character set server=utf8;
 - ii. set character set database=utf8;

帅哥(* ̄) ̄)! **7 / 13**

11. 创建新用户,授权访问数据库服务器

a) 创建用户: create user jt92 identified by "123456";

b) 授予权限: grant all on news.* to jt92; flush privileges;

c) 开放端口: firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp -permanent

2) centOS7.x yum 安装(CentOS7.6 安装 8.0.18)

- 1. 检查是否有 MySQL 旧版本存留 rpm -qa | grep mysql
- 2. 检查是否有 mariadb rpm -qa | grep maria

如果存在则删除: rpm -e --nodeps mariadb-libs


3. 在/usr/local 下创建 mysql 目录,开始进行安装mkdir mysql

cd mysql

4. 进入 MySQL 官网,查看最新版本的 MySQL yum 安装源



- MySQL Community Downloads



5. 下载 mysql yum 安装源

wget https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-

帅哥(* ̄) ̄)! 8 / 13

el7-3.noarch.rpm

6. 安装 yum 源

yum localinstall mysgl80-community-release-el7-3.noarch.rpm

7. 开始安装 MySQL

yum install mysql-community-server

- 8. 启动 MySQL 服务 service mysqld start
- 9. 获取 MySQL root 账户随机密码
 grep 'temporary password' /var/log/mysgld.log
- 10. 登录 MySQL

mysql -uroot -p 输入随机密码

11. 修改 root 用户密码

ALTER USER root@localhost IDENTIFIED BY 'ABcd-123';

密码策略要求新密码必须包含大小写字母数字特殊字符,8位以上

修改简单密码方式如下:

- a) 更改密码设置策略 set global validate password.policy=0;
- b) 修改密码长度设置 set global validate password.length=1;
- c) 修改密码 ALTER USER shuaige@'%' IDENTIFIED BY '123456';

mysql> set global validate_password.policy=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> set global validate_password.length=1; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> ALTER USER shuaige@'%' IDENTIFIED BY '123456'; Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

- 12. 设置数据库字符编码集及端口号
 - a) 查看字符编码设置: show variables like 'char%';

mysql> show variables like 'char%';

Variable_name	Value
character_set_client character_set_connection character_set_database character_set_filesystem character_set_results character_set_server character_set_system character_sets_dir	utf8mb4 utf8mb4 utf8mb4 utf8mb4 binary utf8mb4 utf8mb4 utf8 utf8

13. 创建新用户,授权访问数据库服务器

- a) 创建用户: create user jt92 identified by "123456";
- b) 授予权限: grant all on news.* to jt92; flush privileges;
- c) 开放端口: firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp permanent
- d) 重启防火墙: firewall-cmd --reload

注意: SQLYog 连接 MySQL8.0.18 报 2058 错误(加密规则改变)

mysql> ALTER USER 't190'@'%' IDENTIFIED WITH

mysql native password BY '123456';

3) CentOS7.6 卸载 yum 安装的 MySQL

- 1. 检查 MySQL 旧版本存留 rpm -qa | grep mysql
- 2. 执行卸载命令: (可以将 mysql-community**替换为 mysql80-community**)

yum remove mysql-community mysql-community-server mysql-community-libs mysql-community-common

- 3. 检查是否卸载干净: rpm -qa |grep -i mysql
- 4. 卸载刚才未卸干净的部分: yum remove mysql80-community-release

帅哥(* ̄) ̄)! 10 / 13

- 5. 最后再进行一遍检查: rpm -qa | grep -i mysql, 安装部分已完全卸载掉。
- 6. 查看 mysql 文件目录: find / -name mysql
- 7. 删除 mysql 文件:rm -rf /usr/share/mysql

4) MySQL 安装常见错误

1. Error: Package: mysql-community-server-8.0.18-1.el6.x86_64 (mysql80-community)

Requires: libc.so.6(GLIBC 2.17)(64bit)

You could try using --skip-broken to work around the problem

You could try running: rpm -Va --nofiles -nodigest

解决方案:

方式一: 1、yum install glibc.i686 2、yum list libstdc++*

方式二: cd /etc/yum.repos.d/

sudo vi mysql-community.repo

找到 mysql-58-community

将 enable 置为 0 enable=0

重新安装 mysql sudo yum install mysql-server

重新安装不行重新设置为 1,然后 sudo yum install mysql-server

补充: 防火墙设置

CentOS7:默认使用 firewalld 代替 iptables

1.1: 防火墙

查看防火墙状态: systemctl status firewalld

开启防火墙: systemctl start firewalld

关闭防火墙: systemctl stop firewalld

帅哥(* ̄) ̄)! **11** / **13**

重启 firewall: firewall-cmd --reload

禁止开机启动: systemctl disable firewalld.service

查看当前 firewall 状态: firewall-cmd --state

1.2: 开启端口

查看已经开放的端口:

firewall-cmd --list-ports

开启端口

firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent

命令含义:

- --zone #作用域
- --add-port=8080/tcp #添加端口,格式为:端口/通讯协议
- --permanent #永久生效,没有此参数重启后失效

开启端口后需要重启防火墙

1.3: 测试端口

在开启的端口启动一个服务,如 tomcat

在 dos 中输入: telnet 主机 ip 端口 eg: telnet 172.16.4.123 8080

1.4:使用 iptables 服务(CentOS7 以下的 比如 CentOS6.5)

1.安装防火墙服务

yum install iptables-services

2.设置开机启动防火墙

帅哥(* ̄) ̄)! 12 / 13

systemctl enable iptables.service

3.防火墙管理

service iptables [start|stop|restart|save|status

4.开放端口 运行外部访问

4.1: 指定要开放的端口号

iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

4.2: 保存设置

service iptables save

4.3: 重启防火墙

service iptables restart

启动Tomcat

注意: firewalld 的优先级高于 iptables,一旦 firewalld 是打开运行状态,使用 iptables 设置的内容可能不会生效。

三、项目部署



查看Tomcat日志

浏览器访问项目主页

准备服务器—>安装软件(配置服务器环境)—>发布项目到服务器—>开放端口外部访

问

帅哥(* ̄) ̄)! 13 / 13