本节内容

覆盖与交换

王道考研/CSKAOYAN.COM

内存空间的分配与回收

| 大字空间的分配与回收
| 大字空间的扩充 | 交換技术 | 交換技术 | 虚拟存储技术 | 地址转换 | 存储保护

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 覆盖技术



早期的计算机内存很小,比如 IBM 推出的第一台PC机最大只支持 1MB 大小的肉友。因此经常企业和肉友大小不够的特况

后来人们引入了覆盖技术,用来解决"程序大小超过物理内存单和"的问题

程序的 大小


实际内 存大小 覆盖技术的思想:将程序分为多个段(多个模块)。 常用的段常驻内存,不常用的段在需要时调入内存。

内存中分为一个"固定区"和若干个"覆盖区"。

需要常驻内存的段放在"固定区"中,调入后就不再调出(除非运行结束) 不常用的段放在"覆盖区",需要用到时调入内存, 用不到时调出内存

王道考研/CSKAOYAN.COM

# 覆盖技术



必须由程序员声明覆盖结构,操作系统完成自动覆盖。<mark>缺点:对用户不透明</mark>,增加了用户编程负担。 覆盖技术只用于早期的操作系统中,现在已成为历史。

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时换出外存,把外存中 某些已具备运行条件的进程换入内存(进程在内存与磁盘间动态调度)





中级调度(内存调度),就是要决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存。


王道考研/CSKAOYAN.COM

### 交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时换出外存,把外存中 某些已具备运行条件的进程换入内存(进程在内存与磁盘间动态调度)

暂时换出外存等待的进程状态为挂起状态(挂起态, suspend)

挂起态又可以进一步细分为就绪挂起、阻塞挂起两种状态



王道考研/CSKAOYAN.COM

## 交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时换出外存,把外存中 某些已具备运行条件的进程换入内存(进程在内存与磁盘间动态调度)



- 应该在外存(磁盘)的什么位置保存被换出的进程? 什么时候应该交换? 应该换出哪些进程?

磁盘存储空间

- 1. 具有对换功能的操作系统中,通常把磁盘空间分为文件区和对换区两部分。文件 区主要用于存放文件,主要追求存储空间的利用率,因此对文件区空间的管理采 用离散分配方式;对换区空间只占磁盘空间的小部分,被换出的进程数据就存放 在对换区。由于对换的速度直接影响到系统的整体速度,因此对换区空间的管理 主要追求换入换出速度, 因此通常对换区采用连续分配方式(学过文件管理章节 后即可理解)。总之,对换区的I/O速度比文件区的更快。
- 2. 交换通常在许多进程运行且内存吃紧时进行,而系统负荷降低就暂停。例如:在 发现许多进程运行时经常发生缺页,就说明内存紧张,此时可以换出一些进程; 如果缺页率明显下降, 就可以暂停换出。
- 3. 可优先换出阻塞进程;可换出优先级低的进程;为了防止优先级低的进程在被调 入内存后很快又被换出,有的系统还会考虑进程在内存的驻留时间...

(注意: PCB 会常驻内存,不会被换出外存)

王道考研/CSKAOYAN.COM

### 知识回顾与重要考点



王道考研/CSKAOYAN.COM