15.5 从扩展模块中定义和导出C的API¶

问题¶

你有一个C扩展模块,在内部定义了很多有用的函数,你想将它们导出为一个公共的C API供其他地方使用。 你想在其他扩展模块中使用这些函数,但是不知道怎样将它们链接起来, 并且通过C编译器/链接器来做看上去特别复杂(或者不可能做到)。

解决方案¶

本节主要问题是如何处理15.4小节中提到的Point对象。仔细回一下,在C代码中包含了如下这些工具函数:

```
/* Destructor function for points */
static void del_Point(PyObject *obj) {
free(PyCapsule GetPointer(obj, "Point"));
/* Utility functions */
static Point *PyPoint AsPoint(PyObject *obj) {
 return (Point *) PyCapsule GetPointer(obj, "Point");
static PyObject *PyPoint FromPoint(Point *p, int must free) {
return PyCapsule New(p, "Point", must free? del Point: NULL);
现在的问题是怎样将 PyPoint AsPoint() 和 Point FromPoint() 函数作为API导出, 这样其他扩展模块能使用并链接它们,比
如如果你有其他扩展也想使用包装的Point对象。
要解决这个问题,首先要为 sample 扩展写个新的头文件名叫 pysample.h ,如下:
/* pysample.h */
#include "Python.h"
#include "sample.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Public API Table */
typedef struct {
Point *(*aspoint)(PyObject *);
PyObject *(*frompoint)(Point *, int);
} PointAPIMethods;
#ifndef PYSAMPLE_MODULE
/* Method table in external module */
static _PointAPIMethods *_point_api = 0;
/* Import the API table from sample */
static int import sample(void) {
 point api = ( PointAPIMethods *) PyCapsule Import("sample. point api",0);
return ( point api != NULL) ? 1:0;
```

```
/* Macros to implement the programming interface */
#define PyPoint AsPoint(obj) ( point api->aspoint)(obj)
#define PyPoint_FromPoint(obj) (_point_api->frompoint)(obj)
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
这里最重要的部分是函数指针表 PointAPIMethods . 它会在导出模块时被初始化,然后导入模块时被查找到。 修改原始的
扩展模块来填充表格并将它像下面这样导出:
/* pysample.c */
#include "Python.h"
#define PYSAMPLE_MODULE
#include "pysample.h"
/* Destructor function for points */
static void del Point(PyObject *obj) {
 printf("Deleting point\n");
 free(PyCapsule GetPointer(obj,"Point"));
/* Utility functions */
static Point *PyPoint AsPoint(PyObject *obj) {
return (Point *) PyCapsule_GetPointer(obj, "Point");
static PyObject *PyPoint_FromPoint(Point *p, int free) {
 return PyCapsule New(p, "Point", free ? del Point : NULL);
static PointAPIMethods point api = {
 PyPoint AsPoint,
 PyPoint FromPoint
};
/* Module initialization function */
PyMODINIT FUNC
Pylnit_sample(void) {
PyObject *m;
 PyObject *py_point_api;
 m = PyModule Create(&samplemodule);
 if (m == NULL)
 return NULL:
 /* Add the Point C API functions */
 py point api = PyCapsule New((void *) & point api, "sample. point api", NULL);
 if (py_point_api) {
 PyModule_AddObject(m, "_point_api", py_point_api);
return m;
最后,下面是一个新的扩展模块例子,用来加载并使用这些API函数:
```

```
/* ptexample.c */
/* Include the header associated with the other module */
#include "pysample.h"
/* An extension function that uses the exported API*/
static PyObject *print_point(PyObject *self, PyObject *args) {
 PyObject *obj;
 Point *p;
 if (!PyArg_ParseTuple(args,"O", &obj)) {
 return NULL;
}
 /* Note: This is defined in a different module */
 p = PyPoint_AsPoint(obj);
 if (!p) {
  return NULL;
 printf("%f %f\n", p->x, p->y);
 return Py_BuildValue("");
static PyMethodDef PtExampleMethods[] = {
 {"print point", print point, METH VARARGS, "output a point"},
 { NULL, NULL, 0, NULL}
};
static struct PyModuleDef ptexamplemodule = {
 PyModuleDef HEAD INIT,
 "ptexample",
                  /* name of module */
 "A module that imports an API", /* Doc string (may be NULL) */
             /* Size of per-interpreter state or -1 */
-1,
 PtExampleMethods
                      /* Method table */
};
/* Module initialization function */
PyMODINIT FUNC
Pylnit ptexample(void) {
PyObject *m;
 m = PyModule_Create(&ptexamplemodule);
 if (m == NULL)
  return NULL;
/* Import sample, loading its API functions */
 if (!import_sample()) {
  return NULL;
}
 return m;
```

编译这个新模块时,你甚至不需要去考虑怎样将函数库或代码跟其他模块链接起来。例如,你可以像下面这样创建一个简单的 setup.py 文件:

setup.py

from distutils.core import setup, Extension

如果一切正常,你会发现你的新扩展函数能和定义在其他模块中的C API函数一起运行的很好。

```
>>> import sample

>>> p1 = sample.Point(2,3)

>>> p1

<capsule object "Point *" at 0x1004ea330>

>>> import ptexample

>>> ptexample.print_point(p1)

2.000000 3.000000

>>>
```

讨论¶

本节基于一个前提就是,胶囊对象能获取任何你想要的对象的指针。 这样的话,定义模块会填充一个函数指针的结构体,创建一个指向它的胶囊,并在一个模块级属性中保存这个胶囊, 例如 sample_point_api .

其他模块能够在导入时获取到这个属性并提取底层的指针。 事实上,Python提供了 PyCapsule_Import() 工具函数,为了完成所有的步骤。 你只需提供属性的名字即可(比如sample._point_api),然后他就会一次性找到胶囊对象并提取出指针来。

在将被导出函数变为其他模块中普通函数时,有一些C编程陷阱需要指出来。在 pysample.h 文件中,一个 point_api 指针被用来指向在导出模块中被初始化的方法表。一个相关的函数 import_sample() 被用来指向胶囊导入并初始化这个指针。这个函数必须在任何函数被使用之前被调用。通常来讲,它会在模块初始化时被调用到。 最后,C的预处理宏被定义,被用来通过方法表去分发这些API函数。 用户只需要使用这些原始函数名称即可,不需要通过宏去了解其他信息。

最后,还有一个重要的原因让你去使用这个技术来链接模块——它非常简单并且可以使得各个模块很清晰的解耦。如果你不想使用本机的技术,那你就必须使用共享库的高级特性和动态加载器来链接模块。例如,将一个普通的API函数放入一个共享库并确保所有扩展模块链接到那个共享库。这种方法确实可行,但是它相对繁琐,特别是在大型系统中。本节演示了如何通过Python的普通导入机制和仅仅几个胶囊调用来将多个模块链接起来的魔法。对于模块的编译,你只需要定义头文件,而不需要考虑函数库的内部细节。

更多关于利用C API来构造扩展模块的信息可以参考 Python的文档