# 13.13 实现一个计时器¶

### 问题¶

你想记录程序执行多个任务所花费的时间

## 解决方案¶

time 模块包含很多函数来执行跟时间有关的函数。 尽管如此,通常我们会在此基础之上构造一个更高级的接口来模拟一个计时器。例如:

#### import time

```
class Timer:
  def __init__(self, func=time.perf_counter):
    self.elapsed = 0.0
    self._func = func
    self._start = None
  def start(self):
    if self. start is not None:
       raise RuntimeError('Already started')
    self._start = self._func()
  def stop(self):
    if self._start is None:
       raise RuntimeError('Not started')
    end = self. func()
    self.elapsed += end - self._start
    self._start = None
  def reset(self):
    self.elapsed = 0.0
  @property
  def running(self):
    return self._start is not None
  def __enter__(self):
    self.start()
    return self
  def __exit__(self, *args):
    self.stop()
```

这个类定义了一个可以被用户根据需要启动、停止和重置的计时器。 它会在 elapsed 属性中记录整个消耗时间。 下面 是一个例子来演示怎样使用它:

```
def countdown(n):
    while n > 0:
        n -= 1

# Use 1: Explicit start/stop
t = Timer()
t start()
```

```
countdown(1000000)
t.stop()
print(t.elapsed)
```

#### # Use 2: As a context manager

with t:

countdown(1000000)

print(t.elapsed)

with Timer() as t2: countdown(1000000) print(t2.elapsed)

### 讨论¶

本节提供了一个简单而实用的类来实现时间记录以及耗时计算。 同时也是对使用with语句以及上下文管理器协议的一个很好的演示。

在计时中要考虑一个底层的时间函数问题。一般来说, 使用 <u>time.time()</u> 或 <u>time.clock()</u> 计算的时间精度因操作系统的不同 会有所不同。 而使用 <u>time.perf counter()</u> 函数可以确保使用系统上面最精确的计时器。

上述代码中由 Timer 类记录的时间是钟表时间,并包含了所有休眠时间。 如果你只想计算该进程所花费的CPU时间,应该使用 time.process\_time() 来代替:

t = Timer(time.process\_time)

with t:

countdown(1000000)

print(t.elapsed)

time.perf\_counter() 和 time.process\_time() 都会返回小数形式的秒数时间。 实际的时间值没有任何意义,为了得到有意义的结果,你得执行两次函数然后计算它们的差值。

更多关于计时和性能分析的例子请参考14.13小节。