Windows 便携版 · 鼠标 + THA4 Student

EasyVtuberStudio 新手图文教程

从 GitHub 下载 ZIP，解压后双击 DEPLOY.bat，回车安装基础档，打开软件后看角色会不会跟着鼠标动。本页用的是 2026-10-31 CORE 实机截图。

第一次只要做四件事：下载 ZIP → 解压 → 双击 DEPLOY.bat 并直接回车 → 等它装完再打开软件。不要用电脑上已经装好的 Python。终端里的英文可以先不用逐句读，按下面的图走即可。

1. 下载

打开 https://github.com/liketocood345/EasyVtuberStudio。点绿色的 Code，再点 Download ZIP。不要去 Releases 里找安装包。解压得到的就是 CORE：里面有 DEPLOY.bat 和 EasyVtuberStudio.exe。

1. 浏览器下载完成后，在「下载」文件夹里找到 zip。
2. 右键 → 解压到当前文件夹，或解压到你指定的空目录。
3. 解压后应出现名为 EasyVtuberStudio-CORE-… 的文件夹（或一层同名目录）。




图 1 下载或拷贝来的 CORE 压缩包（资源管理器）。选中的是 EasyVtuberStudio-CORE-….zip。

2. 打开解压后的目录

双击进入解压出来的文件夹。请确认能同时看到下面几个名字：DEPLOY.bat、EasyVtuberStudio.exe、README.md。有这些文件，说明你站在安装根目录，不要再往 packaging 里面找。




图 2 解压后的 CORE 根目录。蓝色选中的 Windows 批处理就是 DEPLOY.bat。

3. 运行 DEPLOY.bat

双击 DEPLOY.bat。会弹出黑色命令窗口（英文界面）。第一次请什么数字都不要输入，直接按 Enter。这会只安装第 [1] 档：鼠标 + 音频 + THA4 Student，够用来让角色跟着鼠标转。

需要联网。基础档大约 2–4 GB，常见要 10–40 分钟。窗口一段时间没有新字是正常的，正在拉 PyTorch。装完前不要关这个窗口。




图 3 DEPLOY 档位菜单。提示 Press Enter without typing = install [1] basic_run only。直接回车即可。

档	做什么	第一次要不要勾
[1]	鼠标 / 音频 + THA4 Student（最小能跑）	要。回车就是这一档。
[2]	OpenSeeFace 摄像头面捕	先不用。
[3]	MediaPipe 摄像头面捕	先不用。
[4]	THA3 立绘模型	先不用。
[5]	独立 THA4 教师 / 训练	先不用。
[6]	输出增强（超分 / 补帧）	先不用。

以后若要加摄像头或训练，再双击一次 DEPLOY.bat，输入对应数字（可组合，例如 2 或 136）。已经装过的档不会无故重来。

4. 等到这几行字

成功时窗口末尾会出现类似：DEPLOY complete，以及 Install complete. Launch EasyVtuberStudio.exe now? [Y/n]:。直接按 Enter（默认 Y）就会启动。若点了窗口内部，命令窗口可能进入「选择」模式，先按 Esc，再按 Y 和 Enter。




图 4 基础档装完。可见 Hash-locked runtime ready、student verification passed，以及是否立刻启动的提问。

5. 打开软件，看角色是否跟着鼠标

启动后左边是绿幕预览，右边是设置。基础档默认 THA4 Student + 鼠标。把鼠标在屏幕上慢慢左右、上下移动：角色的头和视线应跟着转，肩上的猫也会换位置。没有摄像头也能这样试。





图 5 THA4 Student 主界面：左绿幕预览，右「预览区 / Preview」和校准。核对着没开摄像头也能动。



光标偏左 → 朝左看



光标偏右 → 朝右看



光标偏上 → 抬头

图 6 同一角色、三次移动鼠标后的预览（实机）。

常见问题

窗口很久不滚字？ 多半在下约 2 GB 的 torch。只要没报红、没自己关掉，就继续等。

必须装 CUDA / 独显吗？ 基础档没有独显也能开（核显会走 CPU，会慢）。不要指望这时去训练。

能不能用系统里的 Python？ 不能。DEPLOY 会把 Python 和依赖装进这个文件夹的 runtime\ 里。

怎么卸载？ 关掉软件后，删掉整个解压目录即可。不要只删 exe。

GitHub 下不动怎么办？ 后备在 Hugging Face 桶 liketocode789/EasyVtuberStudio。HF 是方舟，不含 Python/torch。

以后日常更新？ 看 GitHub 仓库的 main（Code → Download ZIP）。不要依赖旧的 Releases。

更细的档位、哈希与目录边界见解压后的 README.md 和 docs/DEPLOY.md。本 PDF 是给第一次上手看的图文，不是完整手册。